

**REPUBLICA MOLDOVA
MARELE STAT MAJOR
J7 DIRECȚIE INSTRUIRE
ÎNTRUNITĂ ȘI DOCTRINE**

Pentru uz de serviciu



MANUALUL DE LUPTĂ A COMPANIEI DE INFANTERIE

„PROVIZORIU”

**CHIȘINĂU
-2010-**

Prezentul manual este destinat comandanților de toate nivelele, personalului didactic din cadrul Institutului Militar al Forțelor Armate, precum și catedrelor militare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat ca material didactic și pentru îndrumare la organizarea ședințelor la pregătirea tactică.

În „Manualul de luptă a companiei de infanterie” sunt expuse principiile de bază privind pregătirea și ducerea luptei de arme întrunite de către compania infanterie, accentul fiind pus pe pregătirea individuală și psihologică a militarilor și comandanților, implementării cunoștințelor și deprinderilor ferme la organizarea ședințelor la pregătirea tactică.

„Manualul de luptă a companiei de infanterie” se prezintă pentru testare în cadrul procesului de instruire în unitățile militare ale Armatei Naționale, precum și în procesul de învățământ în cadrul Institutului Militar al Forțelor Armate și catedre militare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat. Ediția aceasta se trimite în unitățile și instituțiile corespunzătoare cu scopul studierii, folosirii în practică, discutării și înaintării propunerilor în J7 Direcția instruire și doctrine a Marelui Stat Major privind modificarea ulterioară a manualului nominalizat în termen de un an de la aprobare.

Conținutul prevederilor din prezentul manual să fie aplicate în activitatea comandanților și trupelor în mod creativ.

„Manualul de luptă a plutonului de infanterie” a fost întocmit de către colonel Vitalie STOIAN – conducătorul proiectului, locotenent-colonel Iurie GÎRNEȚ, locotenent-colonel Emil CERNEȚCHII, locotenent-colonel Alexandru CUCIUC, locotenent-colonel Leonid CAZACOV, maior Iurie GASNAȘ, căpitan Sorin BACALU, căpitan Oleg FORNEA.

	Pag.
CAPITOLUL I Principii generale.....	9
SECȚIUNEA 1 Organizarea, dotarea și misiunile companiei de infanterie	9
PARAGRAFUL 1.1 Organizarea și dotarea companiei de infanterie	9
PARAGRAFUL 1.2 Misiunile companiei de infanterie.....	12
PARAGRAFUL 1.3 Structura acțională a companiei de infanterie.....	16
SECȚIUNEA a 2 – a Acțiunile militare	19
PARAGRAFUL 2.1 Forme și procedee ale acțiunilor militare.....	19
PARAGRAFUL 2.2 Lupte și ciocniri.....	22
SECȚIUNEA a 3 – a Pregătirea acțiunilor de luptă (comanda și controlul).....	24
PARAGRAFUL 3.1 Funcțiunile de luptă	25
PARAGRAFUL 3.2 Pregătirea acțiunilor de luptă.....	26
PARAGRAFUL 3.3 Planificarea acțiunilor de luptă.....	27
PARAGRAFUL 3.4 Organizarea acțiunilor de luptă	31
PARAGRAFUL 3.5 Cooperarea.....	34
PARAGRAFUL 3.6 Controlul	35
CAPITOLUL II Staționarea	37
SECȚIUNEA 1 Generalități	37
SECȚIUNEA a 2 – a Organizarea raionului de staționare și activitățile desfășurate în cadrul acestuia.....	37
PARAGRAFUL 2.1 Organizarea și amenajarea raionului de staționare.....	37
PARAGRAFUL 2.2 Siguranța staționării	40
PARAGRAFUL 2.3 Activități desfășurate în cadrul raionului de staționare	42
SECȚIUNEA a 3 – a Staționarea în condiții particulare.....	52
CAPITOLUL III Deplasarea	44
SECȚIUNEA 1 Generalități	44
SECȚIUNEA a 2 – a Deplasarea în câmpul tactic	46
SECȚIUNEA a 3 – a Marșul	52
SECȚIUNEA a 4 – a Transportul	57
SECȚIUNEA a 5 – a Pregătirea deplasării	59
CAPITOLUL IV Regruparea și înlocuirea	60
SECȚIUNEA 1 Pregătirea și desfășurarea regrupării.....	60
SECȚIUNEA a-2 a Pregătirea și desfășurare înlocuirii.....	61
CAPITOLUL V Ofensiva.....	67
SECȚIUNEA 1 Generalități	67
PARAGRAFUL 1.1 Locul, misiunile și normele tactice	70
PARAGRAFUL 1.2 Manevra	72
SECȚIUNEA a 2 – a Pregătirea și desfășurarea luptei ofensive.....	78

PARAGRAFUL 2.1	Ofensiva din contact nemijlocit cu inamicul.....	78
PARAGRAFUL 2.2	Ofensiva din mișcare	83
PARAGRAFUL 2.3	Urmărirea	88
PARAGRAFUL 2.4	Lupta de întâlnire	89
PARAGRAFUL 2.5	Ieșirea din încercuire	91
SECȚIUNEA a 3 - a	Acțiuni cu caracter ofensiv	92
PARAGRAFUL 3.1	Cercetarea prin luptă	92
PARAGRAFUL 3.2	Raidul	92
PARAGRAFUL 3.3	Incursiunea.....	98
PARAGRAFUL 3.4	Atacul fals - “fenta” și atacul demonstrativ (acțiuni de inducere în eroare a inamicului).....	100
CAPITOLUL VI	Apărarea	102
SECȚIUNEA 1	Generalități	102
PARAGRAFUL 1.1	Locul, misiunile și normele tactice.....	106
PARAGRAFUL 1.2	Manevra	108
SECȚIUNEA a 2 – a	Pregătirea și desfășurarea luptei de apărare.....	110
PARAGRAFUL 2.1	Apărarea pe poziție (apărarea într-un sector sau într-un punct de sprijin).....	112
PARAGRAFUL 2.2	Apărarea mobilă	134
PARAGRAFUL 2.3	Apărarea pe alinamente intermediare	135
PARAGRAFUL 2.4	Retragerea	135
PARAGRAFUL 2.5	Apărarea în încercuire	136
PARAGRAFUL 2.6	Contraatacul	136
PARAGRAFUL 2.7	Apărarea în cadrul luptei de întâlnire.....	137
PARAGRAFUL 2.8	Ambuscada	138
PARAGRAFUL 2.9	Capcana	140
CAPITOLUL VII	Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în luptă ...	142
SECȚIUNEA 1	Generalități.....	142
SECȚIUNEA a 2 –a	Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în luptă.....	144
PARAGRAFUL 2.1	Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în ofensivă.....	144
PARAGRAFUL 2.2	Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în apărare	145
PARAGRAFUL 2.3	Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) pe timpul retragerii.....	147
PARAGRAFUL 2.4	Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în zone fortificate.....	148
PARAGRAFUL 2.5	Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în localități (mediul urban).....	149
PARAGRAFUL 2.6	Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) pe timpul fortării (tregerii) unui curs de apă (canal).....	150
PARAGRAFUL 2.7	Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor)	151

pentru sprijinul subunităților destinate ca patrulare.....	
PARAGRAFUL 2.8 Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în conflicte de intensitate mică.....	152
CAPITOLUL VIII Sprijinul de foc.....	153
SECȚIUNEA 1 Generalități	153
PARAGRAFUL 1.1 Posibilitățile aruncătoarelor și artileriei.....	154
PARAGRAFUL 1.2 Efectele sprijinului de foc	155
SECȚIUNEA a 2 – a Planificarea sprijinului de foc.....	155
PARAGRAFUL 2.1 Concepția comandantului de companie.....	155
PARAGRAFUL 2.2 Planificarea sprijinului de foc.....	156
PARAGRAFUL 2.3 Obiectivele	158
PARAGRAFUL 2.4 Focul de baraj	159
PARAGRAFUL 2.5 Trageri cu muniții speciale.....	159
PARAGRAFUL 2.6 Observatorii înaintați	160
PARAGRAFUL 2.7 Repetițiile și execuția	160
PARAGRAFUL 2.8 Focul din poziții de tragere acoperite în sprijinul apropiat	161
SECȚIUNEA a 3 – a Sprijinul de foc antiblindate.....	162
CAPITOLUL IX Logistica companiei de infanterie	164
SECȚIUNEA 1 Generalități	164
SECȚIUNEA a 2 – a Atribuțiuni	166
SECȚIUNEA a 3 – a Activități de completare cu materiale	167
SECȚIUNEA a 4 – a Mentenanța	171
CAPITOLUL X Asigurarea acțiunilor și protecția forțelor.....	173
SECȚIUNEA 1 Cercetarea	173
SECȚIUNEA a 2-a Siguranța	180
SECȚIUNEA a 3-a Protecția electronică	183
SECȚIUNEA a 4-a Contracararea efectelor acțiunilor psihologice ale inamicului	184
SECȚIUNEA a 5-a Mascarea.....	185
SECȚIUNEA a 6-a Protecția genistică.....	186
SECȚIUNEA a 7-a Protecția antiaeriană.....	189
SECȚIUNEA a 8-a Apărarea nucleară, bacteriologică și chimică.....	190
SECȚIUNEA a 9-a Protecția împotriva sistemelor incendiare.....	192
SECȚIUNEA a 10-a Protecția informațiilor.....	193
SECȚIUNEA a 11-a Protecția medicală.....	194
SECȚIUNEA a 12-a Protecția mediului.....	195
SECȚIUNEA a 13-a Protecția muncii.....	196
SECȚIUNEA a 14-a Activitatea de informare și relații publice.....	197
SECȚIUNEA a 15-a Asigurarea topogeodezică.....	197
SECȚIUNEA a 16-a Asigurarea hidrometeorologică.....	197
SECȚIUNEA a 17-a Asigurarea cu resurse umane.....	198
SECȚIUNEA a 18-a Evitarea fracturilor.....	198

SECȚIUNEA a 19-a Asistența juridică.....	199
SECȚIUNEA a 20-a Asistența religioasă.....	199
CAPITOLUL XI Rapoarte, ordine, planuri și scheme.....	200
SECȚIUNEA 1 Raport standard MPE (Muniții, Pierderi, Echipament).....	200
SECȚIUNEA a 2-a Factorii MTF-T (Planul Preliminar).....	200
SECȚIUNEA a 3-a Ordinul preliminar (de avertizare).....	202
SECȚIUNEA a 4-a Planul de acțiune (ordinul de acțiune).....	205
SECȚIUNEA a 5-a Ordinul fragmentar, ordinul de luptă.....	206
Particularitățile luptei în condițiile specifice de teren (Anexa nr.1).....	214
Modele de scheme(Anexa nr.1)	234



**MARELE STAT MAJOR
AL ARMATEI NAȚIONALE**
2021, or. Chișinău, șoseaua Hîncești, 84
**ГЛАВНЫЙ ШТАБ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ**
2021, г. Кишинев, Хынчештское
шоссе, 84

Șefului J7 Direcție instruire întrunită și
doctrină, comandanților comandamentelor
categoriilor de forțe și logistic, comandantului
(rector) al Institutului Militar al Forțelor
Armate, șefilor de catedre militare din cadrul
instituțiilor de învățământ superior de stat

„ 31 ” mai 2010

Numai _____

Nr. D - 6

Cu privire la punerea în aplicare
a Manualului de luptă a companiei
de infanterie

În scopul stabilirii cerințelor privind organizarea și desfășurarea procesului de
instruire inițială în unitățile militare ale Armatei Naționale și la catedrele militare din
cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

C E R:

1. Se aprobă și se pune în aplicare „Manualul de luptă a companiei de
infanterie” provizoriu (se anexează).

2. Comandanții comandamentelor categoriilor de forțe și logistic, șefii de
catedre militare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat:

- să organizeze procesul de instruire inițială în corespundere cu prevederile
„Manualului de luptă a companiei de infanterie”;

- să remită în adresa J7 Direcției instruire întrunită și doctrine către 1 iulie
2011 propuneri privind modificarea manualului nominalizat, luînd în considerație că
acesta este provizoriu și necesită testare (evaluare) în procesul de instruire.

3. Directiva se aduce la cunoștință persoanelor în parte ce-i vizează.

Șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale,
comandant al Armatei Naționale

colonel

Iurie DOMINIC

CAPITOLUL I

Principii generale

SECȚIUNEA 1

Organizarea, dotarea și misiunile companiei de infanterie

PARAGRAFUL 1.1

Organizarea și dotarea companiei de infanterie

1 Compania de infanterie este structura organizatorică de luptă de bază a batalionului de infanterie destinată să asigure desfășurarea acțiunilor militare în sistem integrat.

Organizarea și dotarea companiei de infanterie variază în funcție de tipul tehnicii de luptă din înzestrare.

Diferențele de organizare nu influențează semnificativ caracterul misiunilor pe care le poate primi compania și nici modul de ducere a acțiunilor de luptă de către aceasta.

2 Compania de infanterie este astfel organizată încât să poată lupta în orice condiții de teren și să obțină victoria.

Compania de infanterie, în totalitatea sa, trebuie să fie agresivă, aptă din punct de vedere fizic, disciplinată și bine instruită.

Mobilitatea inerentă subunităților din compunerea companiei de infanterie impune necesitatea pregătirii permanente a acestora pentru a fi în măsură să intre rapid în acțiune .

Zonele potențiale de pericol și amenințările probabile ale inamicului cărora trebuie să le facă față compania de infanterie necesită din partea acesteia menținerea unei puteri de luptă care să-i permită să acționeze la timp și cu rapiditate.

3 Compania de infanterie este organizată și echipată astfel încât să poată nimici personalul (echipamentul) inamicului.

Lupta modernă necesită subunități gata de acțiune alcătuite din soldați pricepuți și comandanți ingenioși; astfel de subunități sunt rezultatul unui program de pregătire exigent, dur și complet, condus de comandanți care înțeleg folosirea eficientă a forțelor din subordine.

4 Militarii infanteriști trebuie să fie specialiști în arta tragerii, în cea a folosirii terenului precum și în lupta nemijlocită; ei trebuie să fie specialiști în folosirea armamentului individual, dar și în a celorlalte arme din înzestrarea companiei.

În lupta nemijlocită cu inamicul, infanteriștii trebuie să fie pricepuți în folosirea tuturor armelor (puști, mitraliere, aruncătoare, grenade, mine) și în lupta corp la corp; ei trebuie să fie încrezători în capacitatea lor de a lupta cu aceste arme, să cunoască foarte bine problemele necesare de topografie, mascare și tehnicile de descoperire și urmărire.

Militarii infanteriști trebuie să cunoască modul de folosire a armamentului inamicului ce poate fi întâlnit pe timpul ducerii luptei, cum să se deplaseze fără a fi descoperiți în vecinătatea inamicului pentru a culege informații, cum să se infiltreze și cum să-l ia prin surprindere în orice acțiune.

5 Comandanții subunităților de infanterie trebuie să fie cei mai capabili militari din subunitate; modul lor de conducere este determinant pentru succesul sau eșecul în luptă; ei trebuie să fie specialiști din punct de vedere tactic și tehnic, experți în topografie și în cunoașterea terenului; pentru un infanterist terenul este atât protector, cât și aliat; când este exploatat corespunzător el va crește potențialul de luptă al subunității și va sprijini realizarea surprizei.

Comandantul de infanterie trebuie să fie hotărât, foarte priceput în folosirea tuturor armelor, inovator și flexibil în conducerea subunității sale; el trebuie să înțeleagă rapid situația și să ia inițiativa bazându-se pe intenția și concepția comandantului; mai presus de orice el trebuie să aibă calități de conducere și competența necesară asigurării supraviețuirii și garantării succesului subunității sale în lupta nemijlocită.

6 Puterea de luptă a companiei de infanterie este determinată de: priceperea, curajul și disciplina fiecărui militar; potențialul individual al acestor militari este amplificat prin munca în echipă și coeziunea grupelor și plutoanelor; această coeziune este esențială supraviețuirii și succesului subunităților de infanterie în lupta nemijlocită; ea asigură voința și hotărârea infanteriștilor de a persevera, de a accepta greutățile și de a refuza să accepte înfrângerea.

La nivelul grupei și plutonului coeziunea și munca în echipă aduc companiei cele mai mari beneficii privind eficiența acesteia în luptă; relațiile pe orizontală și pe verticală din interiorul companiei sunt esențiale; legătura pe verticală se manifestă integral atunci când militarii au încredere deplină în comandanții lor; comandanții câștigă încrederea subordonaților prin trăirea acelorași greutăți și prin etalarea calităților de conducător; comandanții trebuie să manifeste aceeași încredere pentru toți subordonații lor.

7 Programul de pregătire pentru luptă al companiei de infanterie trebuie să formeze trăsăturile individuale și colective, și să se concentreze pe dezvoltarea conceptului de subunități puternice, gata de luptă permanent. Pregătirea pentru luptă trebuie să conțină probe dificile, exigente care să instruiască soldații, comandanții și subunitățile pentru lupta nemijlocită și să se desfășoare în conformitate cu procedurile standard, manualul de pregătire metodică și programul de pregătire pentru luptă; aceasta trebuie să contribuie la perfecționarea pregătirii fizice și a aptitudinilor de bun trăgător.

Pregătirea pentru ducerea acțiunilor pe timp de noapte și în alte condiții de vizibilitate redusă, în special executarea tragerilor cu muniție reală trebuie să devină o obișnuință și trebuie să se desfășoare în condiții cât mai apropiate de cele ale câmpului de luptă modern.

Instrucția trebuie să fie dură, realistă, exigentă din punct de vedere fizic și să pună accent pe pregătirea psihică a militarilor pentru luptă; ea trebuie să realizeze grupe și plutoane cu o puternică coeziune, în măsură să învingă toate obstacolele, asigurând astfel securitatea companiei și îndeplinirea misiunilor de către aceasta.

Programul de pregătire pentru luptă trebuie să continue chiar și pe timpul ducerii acțiunilor de luptă; pentru a asigura continuitatea eficienței în luptă a companiei, aptitudinile și deprinderile pentru munca în echipă și coeziunea trebuie să fie menținute și pe timpul realizării completărilor cu personal.

8 Compania de infanterie care are în dotare transportoare amfibii blindate (T.A.B.) este organizată conform schemei din figura nr. 1.

Conducerea companiei are următoarea structură: comandantul companiei; locțiitor al comandantului de companie; plutonierul de subunitate, radiotelefonist; 3 soferi.

Plutoanele de infanterie sunt organizate conform prevederilor “Manualului plutonului de infanterie”.

Compania este dotată cu următoarele categorii de tehnică și armament de bază: 10 T.A.B.; 9 mitraliere; 9 puști mitralieră, 6 puști cu lunetă, 3 aruncătoare de bombe cal.82 mm, 2 AG-9 și 2 instalații de rachete antitanc dirijate.

9 Compania de infanterie care are în dotare mașini de luptă ale infanteriei (M.L.I., M.L.D.) este organizată conform schemei din figura nr. 2.

Conducerea companiei, plutoanele de infanterie sunt organizate similar cu structurile de același nivel din compunerea companiei de infanterie pe T.A.B.

Compania este dotată cu următoarele categorii de tehnică și armament de bază: 10 MLI (M.L.D); 9 mitraliere; 9 puști mitralieră; 10 tunuri GROM calibru 73 mm, 3 aruncătoare de bombe cal.82 mm.




Figura nr. 1 Organizarea companiei de infanterie care are în dotare TAB.




Figura nr. 2 Organizarea companiei de infanterie
care are în dotare MLI (M.L.D).

PARAGRAFUL 1.2

Misiunile companiei de infanterie.

10 Misiunea de bază a companiei de infanterie constă în ducerea luptei pentru nimicirea sau capturarea inamicului prin foc și manevră sau pentru respingerea atacului acestuia prin foc, luptă apropiată și contraatac.

Simultan cu îndeplinirea misiunii de bază compania de infanterie trebuie să fie în măsură să participe la operații militare altele decât războiul (OMAR) și la acțiuni asociate luptei armate și OMAR.

Compania de infanterie acționează, de regulă, în cadrul batalionului de infanterie, iar uneori independent.

11 Misiunea de bază a plutonului de infanterie constă în ducerea concomitentă a luptei împotriva personalului și a blindatelor inamicului, acționând pe jos sau pe tehnica militară din dotare; simultan cu îndeplinirea misiunii de bază plutonul de infanterie trebuie să fie în măsură să participe la operații militare altele decât războiul (OMAR) și la acțiuni asociate luptei armate și OMAR.

12 Prin modul de organizare și înzestrare cu armament și tehnică de luptă compania de infanterie este în măsură să desfășoare acțiuni de luptă ofensive și de apărare în orice condiții de teren și stare a vremii, ziua și noaptea, îndeplinind o gamă variată de misiuni care, de regulă, constau în:

- a) controlul, cucerirea, ocuparea și menținerea unor alinamente, raioane sau obiective din teren;
- b) nimicirea, neutralizarea, dezorganizarea, canalizarea și fixarea forțelor inamicului;
- c) crearea de culoare în barajele inamicului;
- d) executarea unor acțiuni cu caracter demonstrativ în scopul inducerii în eroare a inamicului;
- e) executarea protecției și siguranței forțelor proprii;
- f) recunoașterea, interzicerea, ocolirea, curățirea și izolarea unor raioane (obiective) din teren sau forțe ale inamicului.

(2) Pentru o perioadă limitată de timp, compania de infanterie poate să desfășoare acțiuni cu caracter independent, să acționeze ca forță aeromobilă sau în grupări (detașamente) împreună cu alte categorii de forțe.

13 În funcție de misiunea primită, compania de infanterie poate acționa în *adâncimea dispozitivului inamicului, la contact sau în spate (în adâncimea dispozitivului forțelor proprii).*

Acțiunile de luptă **în adâncimea dispozitivului inamicului** se execută, de regulă, pentru descoperirea și fixarea inamicului, interzicându-i astfel să-și îndeplinească obiectivele și îngrădindu-i libertatea de acțiune; acțiunile de luptă în adâncime au caracter ofensiv și constituie un mijloc de reducere a posibilităților de manevră ale inamicului; compania de infanterie poate participa la acțiuni de luptă în cadrul unei grupări (detașament) de forțe, independent sau în cooperare cu alte categorii de forțe, folosind diferite procedee (momente) de luptă cum ar fi raidul, ambuscada, capcana, incursiunea, executarea de distrugerii și baraje pe comunicații, ocuparea (blocarea) și menținerea temporară a unor obiective sau raioane precum și supravegherea inamicului.

Acțiunile de luptă **la contact** se execută pentru angajarea inamicului utilizând o gamă variată de forme și procedee în scopul nimicirii sau capturării forțelor și mijloacelor acestuia, sau pentru respingerea (nimicirea) elementelor vitale (a celor care desfășoară lupta propriu-zisă) ale grupării de forțe; în funcție de misiunea primită, în cadrul dispozitivului de luptă al batalionului, compania de infanterie se poate afla la contact în forțele de angajare imediată, sau forțele de angajare ulterioară sau în rezerva brigăzii.

Acțiunile de luptă desfășurate **în spate (în adâncimea dispozitivului forțelor proprii)** au ca scop asigurarea libertății de acțiune prin protejarea forțelor, susținerea acțiunilor de luptă și păstrarea libertății de manevră a forțelor neangajate; compania de infanterie execută misiuni în spate, constând, de regulă, în paza și apărarea unor raioane sau obiective importante, siguranța liniilor de comunicații, sprijinul și

protecția civililor și instalațiilor civile, activități specifice cooperării civili – militari (CIMIC).

14 Atunci când, în concepția eșaloanelor superioare forțele, mijloacele și acțiunile companiei de infanterie sunt considerate esențiale pentru succesul misiunii acestora, ele constituie **efortul principal** al batalionului, respectiv, al brigăzii.

Pentru mărirea puterii de luptă a companiei de infanterie care constituie efortul principal, eșalonul superior folosește următoarele procedee:

- a) reducerea dimensiunilor punctului de sprijin sau zonei de responsabilitate;
- b) întărirea cu forțe și mijloace suplimentare;
- c) sprijinirea acțiunilor cu diferite categorii de armament sau subunități;
- d) stabilirea unor priorități privind susținerea logistică;
- e) planificarea unor misiuni, în acest sens, pentru rezervă.

15 Comandantul companiei de infanterie răspunde personal de îndeplinirea cu succes a misiunii primite.

Pe timpul pregătirii luptei comandantul de companie este obligat să:

- a) organizeze și să conducă cu pricepere pregătirea companiei pentru îndeplinirea misiunilor primite;
- b) cunoască permanent starea și posibilitățile companiei, ale subunităților primite ca întărire (sprijin) sau ale celor cu care cooperează precum și pe cele ale inamicului cu care se găsește în contact;
- c) mențină permanent legătura (conducerea nemijlocită) cu comandanții de plutoane, folosind mijloacele de transmisiuni din înzestrare și semnalele stabilite;
- d) folosească eficient forțele, mijloacele și resursele primite;
- e) planifice activitățile, să orienteze permanent subordonații, să elaboreze cursurile acțiunilor, să selecteze cursul optim, să ia decizii și să transmită oportun misiunile plutoanelor și mijloacelor de întărire (sprijin);
- f) întocmească la timp documentele pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor militare;
- g) conducă și să verifice mentenanța tehnicii de luptă și a armamentului companiei;
- h) asigure comandanților de plutoane timp pentru pregătirea acțiunilor militare;
- i) organizeze și să asigure hrănirea, echiparea, odihna și dotarea militarilor companiei conform normativelor în vigoare;
- j) organizeze asigurarea acțiunilor și protecția forțelor (inclusiv a celor primite ca întărire sau în sprijin);
- k) stabilească obiectivele care vor fi lovite de aruncătoare și artilerie în fișa de acțiune a companiei.

Pe timpul desfășurării luptei comandantul de companie este obligat să:

- a) mențină permanent legătura (conducerea nemijlocită) cu comandanții de plutoane, folosind mijloacele de transmisiuni din înzestrare și semnalele stabilite;
- b) folosească eficient forțele, mijloacele și resursele primite;

- c) adapteze permanent planul de acțiune la specificul situației;
- d) își stabilească locul în dispozitiv și să urmărească permanent câmpul de luptă;
- e) raporteze comandantului de batalion despre puterea de luptă a companiei;
- f) informeze permanent subordonații privind situația de luptă;
- g) cunoască și să transmită semnalele de conducere și cooperare în luptă;
- h) conducă personal lupta companiei; să solicite focul aruncătoarelor sau artileriei asupra obiectivelor care influențează acțiunile companiei;
- i) să urmărească respectarea disciplinei de comunicații și a regulilor pentru conducerea în secret a trupelor .

16 Comandantul companiei își exercită comanda prin personalul subordonat cu atribuții pe linie de comandă.

Comandantul de companie urmărește permanent ca pregătirea și desfășurarea acțiunilor companiei să fie orientate în direcția sprijinirii eșalonului superior pentru îndeplinirea de către acesta a misiunii primite.

17 În lipsa comandantului de companie atribuțiile acestuia se îndeplinesc de către **locțiitorul comandantului de companie**.

Pe timpul pregătirii luptei locțiitorul comandantului de companie îndeplinește următoarele atribuții specifice:

- a) centralizează rapoartele standard de la subunitățile subordonate, întocmește și înaintează la eșalonul superior rapoartele și situațiile solicitate;
- b) planifică și supraveghează împreună cu administratorul de subunitate activitățile de sprijin logistic în cadrul companiei;
- c) planifică și coordonează împreună cu compartimentul S.4 al batalionului sprijinul logistic al companiei;
- d) ajută comandantul de companie în întocmirea ordinelor de acțiune și întocmește personal paragraful 4 (sprijinul logistic) din ordinul de acțiune;
- e) conduce elementul precursor pentru organizarea cartuirii personalului și dispunerea tehnicii într-un nou raion sau loc de dispunere;
- f) conduce antrenamentele pentru misiune;
- g) conduce realizarea machetei terenului.

Pe timpul desfășurării luptei locțiitorul comandantului de companie îndeplinește următoarele atribuții:

- a) conduce elementul de sprijin (baza de foc);
- b) coordonează acțiunile subunităților din adâncime, atunci când comandantul companiei este la aliniamentul de contact;
- c) coordonează activitatea de evacuare a răniților;
- d) coordonează paza prizonierilor de război;
- e) reface puterea de luptă a companiei prin asigurarea continuității în realizarea sprijinului logistic.

18 Loțiitorul comandantului de companie răspunde de organizarea cooperării și coordonarea acțiunilor cu eșalonul superior, cu subunitățile vecine și cu cele care acționează în sprijinul companiei.

Pe timpul ducerii acțiunilor de luptă, la ordinul comandantului de companie, loțiitorul acestuia conduce nemijlocit acțiunile unor elemente din cadrul dispozitivului de luptă al companiei (efortul secundar, rezerva, forțele și mijloacele primite în întărire sau sprijin), pe toată durata misiunii sau doar în anumite faze ale luptei.

19 Plutonierul de companie îndeplinește următoarele atribuții:

- a) execută și răspunde de sprijinul logistic al luptei companiei- muniție, hrană, echipament, armament și carburanți-lubrifianți;
- b) organizează și conduce activitatea de evacuare a răniților;
- c) organizează și conduce paza prizonierilor de război;
- d) solicită, recepționează, depozitează, întreține și returnează materialele de la (către) eșalonul superior.

PARAGRAFUL 1.3

Structura acțională a companiei de infanterie

23 În îndeplinirea scopurilor pentru care au fost adoptate, fiecare din formele acțiunilor militare (de luptă, asociate sau altele decât războiul) și procedeele de manifestare a acestora au ca elemente principale de structură acțională: dispozitivul de luptă, sistemul de foc și amenajarea genistică.

24 Dispozitivul de luptă cuprinde, de regulă, *sistemul de comandă, gruparea de angajare, rezerva și sistemul logistic*.

25 Sistemul de comandă al companiei de infanterie. Comandantul companiei de infanterie conduce nemijlocit acțiunea plutoanelor de infanterie, de asemenea, conduce acțiunea forțelor și mijloacelor primite în întărire și nu sunt repartizate plutoanelor; în limita misiunilor de foc aprobate conduce acțiunea mijloacelor de foc (subunităților) primite în sprijin.

Sistemul de comandă al plutoanelor de infanterie. Comandanții de plutoane conduc în mod nemijlocit grupele din subordine, mijloacele de foc, subunitățile primite ca întărire sau cele luate în subordine; în limita misiunilor de foc aprobate, conduc acțiunile mijloacelor de foc (subunităților) primite în sprijin.

26 Gruparea de angajare se constituie din următoarele elemente de bază; mijloacele și subunitățile de sprijin (fixare); mijloacele și subunitățile de manevră.

27 Rezerva se constituie din: pînă la 1-2 grupe de infanterie (de regulă o parte a acesteia îndeplinește misiuni specifice).

28 Sistemul logistic este compus din *punctul de aprovizionare de luptă* și *punctul de adunare răniți*.

Punctul de aprovizionare de luptă este organizat și condus de către plutonierul de companie.

Punctul de adunare răniți este constituit din 1-3 sanitari primiți de la batalion și militari instruiți în a doua specialitate din cadrul companie; acesta este condus de către unul dintre sanitari.

29 Pentru îndeplinirea misiunilor compania de infanterie adoptă de regulă, următoarele dispozitive: *premergător de luptă*; *de luptă*; *de marș*; *de staționare*.

Dispozitivul premergător de luptă al companiei constă în dispunerea pe coloane de plutoane care se deplasează la intervale și distanțe variabile, astfel încât să asigure: desfășurarea rapidă pentru luptă, vulnerabilitate redusă față de loviturile aviației și focul artileriei inamicului; schimbarea cu ușurință a direcției de deplasare; executarea de manevre în timp scurt; trecerea rapidă a raioanelor contaminate sau cu distrugerii.

Dispozitivul de luptă al companiei reprezintă gruparea subunităților și mijloacelor proprii, a celor primite ca întărire sau în sprijin și trebuie să corespundă concepției acțiunii, să fie suplu, variat, greu de identificat și să inducă în eroare inamicul asupra valorii și dispunerii forțelor și mijloacelor; el este variabil și se realizează în funcție de misiune, teren, forțele și mijloacele la dispoziție.

Dispozitivul de marș al companiei reprezintă dispunerea subunităților și mijloacelor acesteia în coloană de marș; el trebuie să asigure: deplasarea companiei la timp și cu întreaga putere de luptă, potrivit concepției stabilite; desfășurarea rapidă pentru luptă și realizarea manevrei ordonate; păstrarea puterii de luptă; conducerea fermă și neîntreruptă a subunităților; vulnerabilitate redusă față de loviturile aviației, artileriei și mijloacelor de foc ale inamicului; respectarea vitezei stabilite pentru deplasare.

Dispozitivul de staționare al companiei constă în dispunerea dispersată a subunităților în raionul stabilit și se compune din elementele de siguranță nemijlocită, siguranța de staționare, subunitatea de serviciu, subunitățile și mijloacele dispuse în raionul de staționare; subunitatea de serviciu se destină pentru respingerea unor acțiuni executate prin surprindere de către inamic și poate avea valoarea de pînă la un pluton – la compania de infanterie, în situația cînd aceasta acționează independent.

30 Sistemul de foc al companiei de infanterie cuprinde sistemele de foc ale plutoanelor de infanterie și ale mijloacelor de foc din subunitățile primite ca întărire (sprijin).

31 Amenajarea genistică se execută potrivit concepției acțiunii, în funcție de posibilitățile specifice, forțele și mijloacele de specialitate la dispoziție, acțiunile probabile ale inamicului, caracteristicile geoclimaterice ale zonei, precum și de natura și cantitatea de forțe și mijloace pentru care se realizează.

Amenajarea genistică trebuie să asigure: stabilitatea și fermitatea dispozitivului; protecția personalului, tehnicii și a unor obiective împotriva efectelor lovirilor inamicului; întrebuințarea eficace a armamentului și mijloacelor proprii; executarea manevrei de forțe și mijloace; inducerea în eroare a inamicului asupra dispozitivului și acțiunilor forțelor proprii.

Amenajarea genistică se execută de către subunități pe toată adâncimea dispozitivului și a misiunii și cuprinde, în principal, lucrări de fortificație, baraje, distrugeri, lucrări de mascare executate prioritar pe direcțiile de acțiune, precum și pentru apărarea în localitate (mediul urban) și a obiectivelor încredințate.

În cadrul amenajării genistice, se adaptează și se pun în stare de operativitate lucrările genistice executate din timp de pace, precum și lucrările de pregătire pentru apărare și de infrastructură.

32 Punctul de comandă - observare al companiei (P.C.O.) are o structură și o dotare variabile; el este compus, de regulă, din comandantul de companie, locțiitorul acestuia, radiotelefonistul, comandantul (comandanții) subunității (subunităților) din rezervă, comandanții subunităților primite în întărire, agenții de legătură ai comandanților de plutoane și are în dotare, dimensionat în funcție de situație, echipamentul necesar realizării activității de comandă – control.

Locul P.C.O. este acolo unde comandantul companiei consideră că poate executa cel mai bine activitatea de comandă-control; la stabilirea locului PCO comandantul ia în considerare și modul de realizare a siguranței acestuia.

P.C.O. trebuie să asigure: legătura cu subunitățile organice, de întărire (sprijin) și cu eșalonul superior; condițiile necesare conducerii permanente a companiei pe timpul pregătirii și ducerii luptei.

33 Grupul de elaborare a ordinelor. Se organizează de comandantul de companie pentru emiterea și transmiterea ordinelor.

Grupul este format, de regulă, din: locțiitorul comandantului de companie, comandantul unui pluton de infanterie și comandanții subunităților primite în întărire (sprijin).

Înainte de începerea lucrului, comandantul companiei se asigură că tot personalul de bază cunoaște ordinul de acțiune primit de către companie.

Sub îndrumarea locțiitorului comandantului de companie ordinului de acțiune se pregătește succesiv pe părți, supervizate de acesta și se realizează mijloacele de expunere necesare (schițe, calcuri, macheta terenului).

SECȚIUNEA a 2-a Acțiunile militare

PARAGRAFUL 2.1

Forme și procedee ale acțiunilor militare

34 După natura și scopul lor, **acțiunile militare** pe care le execută (la care participă) compania de infanterie se concretizează în: *forme ale luptei armate; operații militare altele decât războiul (OMAR); acțiuni militare asociate luptei armate și OMAR; forme de asigurare a acțiunilor și de protecție a forțelor.*

35 Lupta armată reprezintă confruntarea militară violentă între două forțe adverse cu putere de luptă, care urmăresc fiecare în parte îndeplinirea scopurilor propuse.

Formele de luptă armată sunt **ofensiva și apărarea**.

În funcție de situație și eșalon, formele luptei armate se concretizează în procedee specifice ofensivei (apărării), în modalități particulare de exprimare (particularități ale ofensivei, particularități ale apărării) și în acțiuni cu caracter ofensiv (defensiv).

Procedeele specifice ofensivei sunt *ofensiva din contact nemijlocit cu inamicul, ofensiva din mișcare, ofensiva combinată, urmărirea, lupta de întâlnire și ieșirea din încercuire.*

Procedeele specifice apărării sunt *apărarea pe poziție, apărarea mobilă, apărarea pregătită din timp, apărarea pregătită în grabă, retragerea, apărarea pe aliniamente intermediare și apărarea în încercuire.*

Modalitățile particulare de exprimare a ofensivei (particularități ale ofensivei) sunt: ofensiva în localități (mediul urban); ofensiva cu forțarea unui curs de apă (canal); ofensiva pe timp de noapte și în alte condiții de vizibilitate redusă; ofensiva pe timp de iarnă; ofensiva în pădure; ofensiva în teren specific (munți,deșert,pădure,litoral etc.).

Modalitățile particulare de exprimare a apărării (particularități ale apărării) sunt: apărarea în localități (mediul urban); apărarea în teren muntos-împădurit, apărarea pe litoral și în deltă; apărarea pe un curs de apă (canal); apărarea pe timp de noapte și în alte condiții de vizibilitate redusă; apărarea pe timp de iarnă; apărarea în pădure; apărarea în teren cu culturi înalte.

Acțiunile cu caracter ofensiv sunt *cercetarea prin luptă, raidul, incursiunea, atacul fals – “fenta” și atacul demonstrativ (acțiuni de inducere în eroare a inamicului).*

Acțiunile cu caracter defensiv sunt *apărarea pentru respingerea inamicului care execută un contraatac, apărarea pentru consolidarea alinimentului final al misiunii și apărarea în cadrul luptei de întâlnire.*

36 Ofensiva este principala formă de luptă armată prin care se urmărește capturarea, izgonirea sau nimicirea inamicului; scopul general al ofensivei este înfrângerea inamicului și crearea condițiilor pentru succesul acțiunilor ulterioare sau pentru încetarea ostilităților și trecerea la acțiuni postconflict.

Ofensiva din contact nemijlocit cu inamicul este procedeul prin care se realizează atacul asupra inamicului aflat în apărare, plecând la acțiune din pozițiile deținute în fața acestuia.

Ofensiva din mișcare este procedeul prin care se realizează atacul asupra inamicului aflat în apărare, după un marș pe o distanță variabilă.

Ofensiva combinată este procedeul prin care se realizează atacul asupra inamicului aflat în apărare, cu o parte din forțe din mișcare, iar cu alta din contact.

Urmărirea este procedeul ofensiv prin care se realizează menținerea contactului cu inamicul care își părăsește pozițiile de luptă și încearcă să se sustragă acțiunii forțelor atacatoare.

Lupta de întâlnire este procedeul prin care două grupări de forțe adverse, în mișcare pe același itinerar, din sensuri opuse, angajează lupta urmărind realizarea scopurilor propuse prin acțiuni ofensive.

Ieșirea din încercuire este procedeul ofensiv prin care se realizează scoaterea prin luptă a forțelor încercuite de sub loviturile inamicului.

Cercetarea prin luptă este un atac cu obiectiv limitat executat pentru a-l sili pe inamic să-și demaște dispozitivul, valoarea sau intenția forței sale, prin determinarea acestuia să răspundă la acțiunea ofensivă, dezvăluindu-și astfel punctele slabe ale sistemului defensiv.

Raidul este un atac de scurtă durată, cu obiectiv limitat desfășurat într-un spațiu redus în teritoriul inamicului, urmărind nimicirea, distrugerea ori capturarea unuia sau a mai multor elemente cu scopul de a-i dezorganiza acțiunile acestuia.

Atacul demonstrativ se execută în scopul de a distra atenția inamicului fără a încerca angajarea sa în luptă.

Atacul fals - se execută în scopul de a distra atenția inamicului de la direcția principală de efort; el trebuie să fie suficient de puternic și credibil pentru a obține reacția dorită din partea inamicului; de regulă, atacul fals executat de către o unitate (subunitate) face parte din planul de acțiune al eșalonului superior.

37 Apărarea este forma de luptă armată impusă și adoptată temporar prin care se realizează respingerea, oprirea sau întârzierea acțiunilor inamicului în scopul menținerii spațiului terestru (aerian, maritim, fluvial) sau obiectivului încredințat.

Apărarea pe poziție este procedeul adoptat în scopul *interzicerii*, pentru o perioadă de timp stabilită, a pătrunderii inamicului într-o anumită porțiune de teren (zonă, raion, obiectiv); nimicirea propriu-zisă a inamicului constituie un obiectiv secundar; se organizează în scopul menținerii ferme a poziției de apărare, producerii de pierderi cât mai mari inamicului, respingerii ofensivei acestuia și interzicerii pătrunderii lui în adâncime; acest procedeu se bazează pe un sistem de poziții combinat cu obstacole, amenajarea judicioasă a terenului și manevra rezervelor.

Apărarea mobilă este un procedeu adoptat în scopul *nimicirii (înfrîngerii)* inamicului printr-un atac hotărîtor executat cu o grupare de forțe de lovire (izbire), într-un moment favorabil; în acest scop, gruparea de lovire trebuie să aibă o mobilitate mai mare sau cel puțin egală cu a atacatorului, iar celelalte forțe aflate în apărare să reușească fixarea inamicului și direcționarea pătrunderii acestuia în sensul dorit.

Apărarea pregătită din timp este procedeul defensiv care permite forțelor angajate în luptă să-și pună în aplicare în volum complet elementele puterii de luptă.

Apărarea pregătită în grabă este procedeul defensiv care permite forțelor angajate în luptă să-și pună în aplicare în volum redus elementele puterii de luptă.

Retragerea este procedeul defensiv prin care forțele angajate în luptă întîrzie acțiunile inamicului și se sustrag loviturilor puternice ale acestuia, schimbîndu-și pozițiile de luptă spre înapoi.

Apărarea pe aliniamente intermediare se organizează de către marile unități operative, atunci cînd inamicul dispune de o superioritate covîrșitoare de forțe și mijloace sau se găsește într-o situație avantajoasă; scopul apărării, în acest caz, îl constituie cîștigarea de timp, producerea de pierderi inamicului și sustragerea forțelor proprii de sub loviturile acestuia.

Apărarea în încercuire este procedeul prin care forțele mențin o suprafață de teren (obiectiv), luptînd cu un inamic care este dispus în jurul lor și acționează din toate direcțiile.

Trecerea la apărare pentru respingerea inamicului care execută un contraatac pe timpul desfășurării ofensivei are loc atunci cînd forțele proprii de pe direcția de contraatac sunt inferioare numeric, calitativ și (sau) pozițional forțelor inamicului care contraatacă și nu sunt în măsură să le respingă din mișcare.

Trecerea la apărare pentru consolidarea alinamentului final al misiunii se execută în cadrul eșalonului superior pentru: asigurarea flancurilor și spatelui forțelor; respingerea contraatacului; interzicerea intrării în luptă a rezervelor inamicului; crearea condițiilor favorabile pentru continuarea ofensivei cu alte subunități și pentru refacerea resurselor necesare luptei.

Trecerea la apărare în cadrul luptei de întîlnire se execută în situația cînd inamicul a devansat în desfășurare forțele proprii sau este superior în forțe și mijloace.

38 Ambuscada este un procedeu tactic folosit, atît în apărare cît și în ofensivă, în scopul întîrzierii acțiunilor inamicului, producerii de panică și pierderi, precum și pentru nimicirea acestuia.

39 Capcana este un procedeu simplu și eficient de luptă împotriva inamicului care constă dintr-un ansamblu de acțiuni practice bazate pe folosirea lucrărilor genistice (gropi, furnale, locașuri, șanțuri, escarpe, contraescarpe, abatize, avalanșe), dispozitivelor speciale (lațuri, curse, saci cu pietre, plase și spirale din sîrmă, frînghii cu bile din lemn, fier sau pietre), barajelor și obstacolelor improvizate, minelor cursă, terenului mlăștinos sau cu posibilități de inundare, punctelor obligate de trecere,

pădurilor, porțiunilor cu drumuri și căi ferate cu poduri, surselor de apă și construcțiilor care oferă posibilități de adăpostire pentru istovirea, întârzierea și nimicirea inamicului sau reducerea capacității sale combative. Se folosește atât în ofensivă, cât și în apărare.

40 Operațiile militare altele decât războiul sunt activități și misiuni ale căror scopuri se îndeplinesc prin alte mijloace decât lupta armată

Operațiile militare altele decât războiul la care participă compania de infanterie, în cadrul eșalonului superior, sunt: asistența umanitară; asistența națională acordată unei națiuni; impunerea zonelor de excludere; loviturile și raidurile; sprijinul militar acordat autorităților civile; evacuarea necombatanților; acțiunile în sprijinul păcii; acțiunile de descurajare; acțiunile de căutare-salvare-evacuare; acțiunile de apărare și de menținere a ordinii constituționale.

41 Acțiunile militare asociate luptei armate și operațiilor militare altele decât războiul sunt măsuri și activități premergătoare sau consecutive luptei armate și operațiilor militare altele decât războiul, prin care compania de infanterie este pregătit sau adus în starea din care să poată desfășura misiunea următoare sau să înceteze misiunea în curs de derulare.

Principalele forme de acțiuni militare asociate sunt deplasarea, staționarea, regruparea și înlocuirea.

42 Acțiunile companiei de infanterie se desfășoară în una din următoarele perioade (stări) distincte: de pace, criză, război și postconflict.

De regulă, acțiunile desfășurate pe timp de pace, în situații de criză și în perioada postconflict fac parte din gama operațiilor militare altele decât războiul.

43 În toate formele și procedeele luptei armate, în acțiunile specifice acestora, precum și în alte acțiuni militare se execută **asigurarea acțiunilor și protecția forțelor**.

PARAGRAFUL 2.2

Lupte și ciocniri

44 Acțiunile de luptă ale companiei de infanterie reprezintă ansamblul măsurilor și activităților concepute, planificate și desfășurate de către aceasta pentru îndeplinirea obiectivelor încredințate, incluzând acțiunile propriu-zise (deplasarea, aprovizionarea, atacul, apărarea și manevrele necesare) sau executarea unei misiuni tactice, de instruire ori administrative.

La nivel tactic acțiunile companiei se concretizează în lupte și ciocniri.

45 Lupta este confruntarea armată (un șir de confruntări în mediul specific) prin care se urmărește îndeplinirea unor scopuri de importanță tactică.

Lupta se duce de către subunități sau grupări de forțe cu rol tactic, care, folosindu-și elementele puterii de luptă¹ resping, capturează sau nimicesc grupările de forțe angajate și îndeplinesc misiunile primite prin care se realizează o etapă (o parte din aceasta) a operației (bătăliei).

46 Ciocnirea reprezintă momentul angajării directe a inamicului de către forțele proprii de valoare tactică în confruntarea militară desfășurată în timp scurt, avînd loc, de regulă, între elementele de siguranță ale forțelor adverse și care se poate transforma sau nu în luptă.

47 Luptele și ciocnirile² se caracterizează prin: dinamism, schimbări bruște și rapide ale situației; întrebuințarea armelor inteligente; mare diversitate de forme și procedee de ducere a acțiunilor militare; caracterul complex, decisiv și de independență al acțiunilor; pregătirea în timp scurt a acțiunilor și folosirea mijloacelor moderne în pregătirea și desfășurarea acestora; cibernetizare; folosirea cu pricepere a terenului și a detaliilor de planimetrie; pregătirea și desfășurarea acțiunilor în condițiile pericolului și a folosirii armelor nucleare, biologice și chimice (N.B.C.).

48 Succesul în luptă este condiționat de:

- a) nivelul instruirii pentru luptă al grupelor și plutoanelor ;
- b) concentrarea eforturilor pentru îndeplinirea celor mai importante misiuni;
- c) cunoașterea inamicului și zădărnicierea acțiunilor acestuia;
- d) distrugerea oportună a mijloacelor N.B.C.;
- e) capturarea sau nimicirea grupării principale de forțe a inamicului;
- f) manifestarea inițiativei și a flexibilității în îndeplinirea misiunilor;
- g) devansarea inamicului în declanșarea loviturilor și executarea acestora cu rapiditate, sincronizat și pe toată adîncimea dispozitivului său;
- h) pregătirea și ducerea acțiunilor neînterupt, atît ziua cît și pe timp de noaptea sau în alte condiții de vizibilitate redusă;
- i) executarea oportună a manevrei;
- j) aplicarea continuă a măsurilor de asigurare a acțiunilor și protecție a personalului companiei;
- k) realizarea comenzii militare¹ și a cooperării neînterupte;
- l) realizarea logisticii acțiunilor de luptă ale companiei ;
- m) menținerea unei discipline militare ferme și educarea militarilor în spiritul învingătorului.

¹ Componentă esențială a capacității combative specifică structurilor militare, exprimată integrator prin elementele capacității de distrugere a adversarului (conducerea, puterea de foc manevra și protecția)

² În continuare vom întrebuința termenul de *lupte*, prin care înțelegem luptele și ciocnirile.

¹ Comanda militară presupune luarea deciziei, conducerea și conrolul, în continuare în prezentul manual se va utiliza sintagma ” **conducere**”

SECȚIUNEA a 3-a Pregătirea acțiunilor de luptă (Comanda și controlul)

49 Comanda și controlul misiunii este metoda de organizare a acțiunilor militare prin care se mobilizează și se încurajează subordonații pentru a fi în măsură să acționeze în conformitate cu obiectivul misiunii și planul eșalonului superior.

Principiile comenzii și controlului misiunii sunt: pregătiți-vă pentru situații de nesiguranță; reduceți intervenția comandantului; măriți timpul de planificare a acțiunilor acordat subordonaților; acordați subordonaților libertate maximă de acțiune; comandă înaintată.

Pregătiți-vă pentru situații de nesiguranță. Comandantul trebuie să înțeleagă mediul în care se desfășoară lupta; lupta va fi dinamică și neliniară; comunicațiile vor fi deteriorate și haosul luptei va împiedica deseori comandantul să știe ce se întâmplă dincolo de simțurile sale; situația din timpul planificării misiunii se schimbă frecvent înainte de executarea ei.

Reduceți intervenția comandantului. Planificați și organizați acțiunile astfel încât să fie nevoie de o intervenție minimă, din partea comandantului, în timpul executării lor; când militarii așteaptă ca șeful (comandantul) lor să ia o decizie sau să inițieze o acțiune, înseamnă că nu sunt dornici să acționeze; când este necesar un control precis în scopul sincronizării acțiunilor, comandantul trebuie să asigure subordonaților criterii de a lua decizii.

Măriți timpul de planificare a acțiunilor acordat subordonaților. Comandantul asigură folosirea eficientă a tuturor perioadelor de timp destinate planificării; deși cea mai mare parte a planificării are loc la nivelul companiei, grupele și plutoanele au nevoie de un timp suplimentar pentru a-și executa repetițiile și inspecțiile; procedurile de operare permanente și ordinele de avertizare sunt instrumente hotărâtoare pentru folosirea corespunzătoare a timpului.

Acordați subordonaților libertate maximă de acțiune. Comandantul, eșalonului inferior, care ia decizia trebuie să aibă cunoștințele, pregătirea și libertatea necesare luării deciziei corecte care sprijină realizarea obiectivului comandantului eșalonului superior; pe câmpul de luptă în condiții normale, comandanții de la fiecare nivel evită limitarea inutilă a libertății de acțiune a subordonaților lor.

Comandă înaintată. Comandantul se dispune acolo de unde poate conduce cel mai bine compania având în vedere următoarele: conducerea sa este cea mai eficientă în momentul în care el poate vedea situația și subordonații săi îl pot vedea; nefiind omniprezent, comandantul se concentrează pe acțiunea decisivă care duce la îndeplinirea misiunii; în mod normal comandantul se dispune lângă efortul principal pentru a conduce și pentru a fi în măsură să reformuleze misiunea acestuia.

PARAGRAFUL 3.1 Funcțiunile de luptă

50 Funcțiunile de luptă sunt instrumentele principale aflate la dispoziția comandantului companiei de infanterie în luptă pe care acesta le integrează și coordonează în scopul sincronizării efectelor produse în spațiul de desfășurare a acțiunilor și pentru realizarea și menținerea puterii de luptă a subunității; acestea sunt: *cercetarea (informațiile militare); manevra; sprijinul de foc; ; mobilitatea și protecția; protecția genistică; protecția antiaeriană; logistica; comanda și controlul.*

Cercetarea (informațiile militare). Comandantul companiei de infanterie primește informații de la eșaloanele superioare; suplimentar comandantul de companie organizează culegerea informațiilor prin mijloace proprii; aceasta se realizează printr-o cercetare activă, continuă, desfășurată de elemente reduse numeric (grupă, echipă) care se deplasează pînă în apropierea inamicului; de asemenea, compania de infanterie poate primi misiunea de a executa cercetarea cu subunități de valoare pluton de infanterie în scopul obținerii de date și informații necesare eșaloanelor superioare.

Manevra se realizează în scopul concentrării efortului necesar nimicirii inamicului; pentru executarea manevrei, comandantul de companie are la dispoziție plutoanele de infanterie (reprezintă elementele principale care pot executa independent manevra) și subunitățile primite ca întărire (sprijin); comandantul companiei trebuie să cunoască potențialul plutoanelor organice, capacitatea acestora de a se deplasa în orice condiții de teren și de stare a vremii.

Sprijinul de foc - compania este sprijinită cu focul artileriei din compunerea eșaloanelor superioare dată ca întărire (sprijin); comandantul de companie trebuie să cunoască potențialul și limitările acestor subunități și să integreze focurile lor în cadrul fiecărei acțiuni; observatorul înaintat de la fiecare pluton localizează obiectivele, solicită și execută corectarea focului pentru îndeplinirea misiunii plutonului.

Mobilitatea și protecția contribuie la realizarea libertății de manevră și apărarea forțelor proprii față de efectele sistemelor de armamente și de adversităților naturii și include:

a) mobilitatea- trecerea obstacolelor inamicului, deplasarea în câmpul tactic, îmbunătățirea drumurilor existente și construirea de drumuri noi, asigurarea de poduri și mijloace de trecere peste cursurile de apă și identificarea itinerariilor de ocolire a zonelor contaminate;

b) acțiunile de contramobilitate¹- nimicirea prin trageri a forțelor și mijloacelor inamicului, folosirea fumizării și amenajarea barajelor explozive și neexplozive;

c) acțiunile de protecție active- protecția antiaeriană, siguranța nemijlocită și apărarea apropiată a elementelor de dispozitiv și a instalațiilor, îmbinate cu tăria lucrărilor de amenajare genistică; acțiunile de protecție pasive - inducerea în eroare, protecția informațiilor, dispersarea forțelor și mijloacelor, apărarea nucleară, biologică și chimică.

d) acțiunile de protecție pasive - inducerea în eroare, protecția informațiilor dispersarea forțelor și mijloacelor, apărarea nucleară, biologică și chimică.

¹ Contramobilitatea reprezintă măsurile și acțiunile de interzicere și limitare a mobilității de mișcare a inamicului.

Protecția genistică. Măsurile și acțiunile de protecție genistică pe care le execută și de care răspunde compania de infanterie sunt amenajarea punctului de sprijin, construirea obstacolelor, plantarea câmpurilor de mine antiblindate și crearea de culoare în obstacolele inamicului; în acest scop poate primi ca întărire(sprijin) subunități de geniu, a căror activitate trebuie orientată în scopul îndeplinirii misiunilor de luptă.

Protecția antiaeriană. Compania de infanterie trebuie să fie foarte bine antrenată în folosirea armamentului din înzestrare împotriva mijloacelor aeriene ale inamicului; la nivelul companiei de infanterie protecția antiaeriană se realizează, în principal, prin:

a) executarea măsurilor generale (pasive) de protecție antiaeriană (cercetarea spațiului aerian, mascarea, înștiințarea dispersarea și adăpostirea forțelor);

b) executarea focului cu armamentul din dotare(măsuri active) pentru combaterea inamicului aerian .

Logistica. Susținerea logistică a companiei în luptă este una din cele mai complexe și importante probleme pe care trebuie să o rezolve comandantul de companie; el trebuie să organizeze și să supervizeze activitățile de re aprovizionare, tratare și evacuare a răniților și să urmărească executarea de calitate, cu eficiență și sistematică a activităților de mentenanță.

Comanda și controlul – cuprind întreaga gamă de activități și metode folosite de comandant pentru a organiza, îndruma, coordona și controla compania, incluzând personalul și echipamentul care ajută comandantul în această activitate; comandantul își folosește compania în conformitate cu ordinele primite de la eșaloanele superioare; el creează autoritate subordonaților săi și le repartizează responsabilități clare.

Comandantul companiei nu limitează libertatea de acțiune a subordonaților săi folosind măsuri de control inutile; el folosește ordine de acțiune tipizate și își instruește subordonații astfel încât aceștia să acționeze într-o concepție unitară; de asemenea, își formulează clar obiectivul, astfel încât fiecare militar să cunoască misiunea subunității; acesta trebuie să fie competent în analizarea unei situații pentru a elabora planul de acțiune care are cele mai mari șanse să ducă la îndeplinirea misiunii sale cu cele mai mici pierderi de vieți și echipament.

PARAGRAFUL 3.2

Pregătirea acțiunilor de luptă

51- Pregătirea acțiunilor de luptă reprezintă un ansamblu de activități pe care comandantul de companie le desfășoară în vederea îndeplinirii misiunii și cuprinde *planificarea, organizarea, cooperarea și controlul.*

Activitățile desfășurate de comandantul de companie pentru pregătirea acțiunilor se desfășoară în următoarea succesiune:

a) *inițierea planificării (Pasul 1- Primirea misiunii);*

b) *elaborarea principalelor probleme ale planificării (Pasul 2- Emiterea ordinului preliminar sau de avertizare);*

c) *analiza situației (Pasul 3 -Pregătirea planului preliminar);*

d) *pregătirea pentru recunoaștere, executarea recunoașterii și terminarea estimării (Pasul 4 -Executarea deplasării necesare, Pasul 5 - Recunoașterea, Pasul 6 - Completarea planului);*

e) *încheierea planificării;*

f) *emiterea și transmiterea (darea) ordinului de acțiune (Pasul 7- Emiterea ordinului de acțiune, Pasul 8- Supervizarea);*

g) *controlul.*

Comandantul de companie nu este obligat să urmeze pașii de la 3 la 8 într-o ordine strictă; deoarece în luptă nu va avea timpul necesar îi poate executa și în altă ordine, în funcție de situație; el va actualiza în permanență planul său de acțiune cu noile informații obținute și va informa subordonații cu schimbările survenite.

PARAGRAFUL 3.3

Planificarea acțiunilor de luptă

52 Planificarea are ca scop elaborarea planului și a ordinului de acțiune.

53 Inițierea planificării are la bază ordinul de acțiune al eșalonului superior și cuprinde însușirea misiunii primite sau aprofundarea celei deduse.

54 Pasul 1 – Primirea misiunii. Comandantul poate primi misiunea prin intermediul ordinului preliminar (de avertizare), a ordinului de acțiune sau a ordinului fragmentar (OFRAG); folosește formatul ordinului de acțiune dar numai în părțile care suferă modificări; însușindu-și misiunea comandantul de companie trebuie să înțeleagă concepția eșalonului superior, să identifice sarcinile și misiunile ce revin companiei și să stabilească problemele principale ale planificării.

Comandantul companiei de infanterie analizează ordinul folosindu-se de următorii factori: misiune, inamic, teren, forțe disponibile, timp (MITF – T).

În procesul analizei, comandantul companiei de infanterie trebuie să găsească răspunsul adecvat la următoarele întrebări:

a) Care îmi este **misiunea**?

b) Ce cunosc despre **inamic**?

c) Cum îmi afectează **terenul** și vremea acțiunea?

d) Ce **forțe** am la dispoziție?

e) Cât **timp** am la dispoziție?

De regulă, comandantul de companie își planifică timpul, cuprins între momentul primirii misiunii și cel de plecare la ofensivă (cînd trebuie să fie gata pentru apărare) avînd în vedere următoarele aspecte:

a) este necesar ca peste o treime din timpul avut la dispoziție să fie folosit - pentru planificarea proprie și pentru emiterea ordinului de acțiune;

b) aproximativ două treimi din timpul avut la dispoziție trebuie destinat subordonaților - pentru planificarea și pregătirea misiunii de către aceștia;

c) se iau în considerare și alții factori: timpul de zi-lumină la dispoziție, timpul necesar deplasării, la și de la ordine și pentru repetiții;

d) în schematizarea mentală a activităților pregătitoare, comandantul de companie folosește planificarea inversă - plecând de la finalul acțiunii spre începutul acesteia;

e) comandantul de companie trebuie să aloce timp suficient pentru îndeplinirea fiecărei activități.

55 O variantă de calcul al timpului, în ordinea inversă, este următoarea:

- a) 06.00 gata de luptă;
- b) 05.30 finalizarea realizării dispozitivului de luptă;
- c) 04.00 începerea realizării dispozitivului de luptă;
- d) 02.00 începerea deplasării;
- e) 21.00 inspectarea plutoanelor;
- f) 19.00 repetiții;
- g) 18.00 masa de seară;
- h) 17.45 raportarea ordinului de acțiune (de la grupă la pluton);
- i) 16.30 darea ordinului de acțiune (de la pluton la grupă);
- j) 15.00 raportarea ordinului de acțiune (de la pluton la companie);
- k) 13.30 darea ordinului de acțiune la companie;
- l) 10.45 recunoașteri;
- m) 10.30 actualizarea ordinului de acțiune preliminar;
- n) 10.00 primirea ordinului de acțiune (de la batalion);
- o) 09.00 primirea ordinului preliminar de la batalion; elaborarea ordinului preliminar.

56 *Elaborînd principalele probleme ale planificării*, comandantul de companie reformulează misiunea, identifică limitele acțiunii în sensul obligațiilor (ce trebuie să facă) și al restricțiilor (ce nu are voie să facă) și realizează **Pasul 2 - Emiterea ordinului preliminar (de avertizare)**.

Comandantul asigură instrucțiunile inițiale printr-un ordin preliminar (de avertizare) care conține suficiente informații necesare pregătirii acțiunii într-un timp cât mai scurt; acestea se referă, de regulă, la ridicarea muniției, a rațiilor de hrană și de apă, la verificarea mijloacelor de transmisiuni.

Comandantul emite ordinul de avertizare cu toate informațiile pe care le are la dispoziție la momentul respectiv și nu așteaptă noi informații pentru completarea acestuia, asigurînd actualizarea lui ori de cîte ori este necesar.

57 **Ordinul preliminar (de avertizare)** cuprinde *situația, misiunea, instrucțiuni generale și instrucțiuni speciale*.

Situația – o scurtă descriere a situației inamicului, a forțelor proprii și a subunităților primite în întărire (sprijin).

Misiunea este cea primită de la comandantul de batalion și reformulată de către comandantul de companie sau cea dedusă de către acesta.

Instrucțiunile generale se referă la:

- a) modificările în structura companiei;

- b) echipamentul și tehnica necesare;
 - c) cerințele speciale (mine antiblindate, aparatură de vedere pe timp de noapte și altele);
 - d) calculul timpului, care *trebuie* să includă ora începerii deplasării, ora și locul dării ordinului de acțiune, termenul probabil de execuție, ora începerii inspecțiilor și ce se verifică, ora la care se execută repetițiile și ce se exersează;
 - e) alte instrucțiuni necesare.
- Instrucțiuni speciale** pentru:
- a) subordonați - locțiitor, comandanții de plutoane (grupă);
 - b) cei care participă la elaborarea ordinului de acțiune.

58 Pentru elaborarea cursului optim de acțiune și precizarea deciziei, comandantul de companie execută **analiza situației**; aceasta cuprinde analiza *inamicului, a terenului și a forțelor proprii*.

Analiza inamicului se referă la valoarea, dispozitivul și concepția probabilă de acțiune, punctele tari și slabe ale dispozitivului acestuia.

Analiza terenului cuprinde gradul de accesibilitate al acestuia pentru TAB (MLI), existența acoperirilor, a obstacolelor și a cursurilor de apă de pe direcția sa și caracteristicile acestora, (dacă este cazul).

Analiza forțelor proprii se referă la situația, compunerea și dispozitivul de luptă, puterea de luptă a companiei, starea psiho-morală, repartitia forțelor și mijloacelor, forma de manevră, măsurile de asigurare a acțiunilor și protecția forțelor și de logistică.

Analiza inamicului și a forțelor proprii se execută în concordanță cu situația, misiunile și acțiunile vecinilor și a terenului.

Dacă este posibil pe timpul elaborării concepției se execută recunoașteri în teren.

59 Pasul 3–Pregătirea planului preliminar. Comandantul de companie execută o estimare a situației, pe care o folosește ca bază pentru planul său preliminar; estimarea reprezintă procesul luării deciziei militare și cuprinde 5 pași: analiza detaliată a misiunii; analiza situației și dezvoltarea cursului acțiunii; analiza fiecărui curs al acțiunii; compararea între ele a cursurilor acțiunii; decizia.

60 Planul preliminar stă la baza luării deciziei de către comandant de companie; acesta reactualizează continuu estimarea și reface planul în concordanță cu aceasta.

Planul preliminar actualizat constituie baza coordonării, a recunoașterii, a organizării misiunilor și a instrucțiunilor de deplasare.

Ca bază a estimării sale, comandantul folosește factorii MITF-T.

61 Pregătirea pentru recunoaștere a comandantului de companie se execută conform ordinului primit. Acesta se consultă cu locțiitorul său pe care îl lasă înlocuitor la comandă.

62 Pasul 4 – Executarea deplasării necesare. Compania poate începe deplasarea în timp ce comandantul încă planifică sau execută recunoașterea sub conducerea locțiitorului comandantului de companie sau a unui comandant de pluton.

63 Pasul 5 – Recunoașterea. Dacă timpul permite, comandantul de companie execută, personal, recunoașterea în scopul confruntării elementelor rezultate din analiza terenului și aducerii corectivelor necesare planului său, al confirmării gradului de practicabilitate al rutelor și a timpului necesar deplasărilor mai importante.

Cînd timpul nu permite, comandantul companiei execută recunoașterea pe hartă.

Executarea recunoașterii cuprinde:

- a) clarificarea , prin confruntare a răspunsurilor la întrebările ce apar pe timpul analizei situației din cadrul procesului elaborării cursului optim de acțiune;
- b) stabilirea modului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii;
- c) planificarea acțiunii;
- d) elaborarea mentală a detaliilor planului de acțiune.

Executarea recunoașterii marchează încheierea estimărilor.

64 Pasul 6 - Completarea planului. Comandantul de companie completează și finalizează planul său pe baza rezultatului recunoașterilor asigurîndu-se că acesta îndeplinește cerințele misiunii și se încadrează în cerințele intenției comandantului eșalonului superior.

65 Planul de acțiune presupune detalierea concepției și cuprinde 5 puncte, respectiv, *situația, misiunea, execuția, sprijinul logistic, comanda și comunicațiile*.

Situația se referă la:

- a) situația inamicului (scopul, forma de luptă, compunerea, dispozitivul probabil de luptă, acțiunile probabile și etapele acestora, termenele, comanda);
- b) concepția eșalonului superior - scopul luptei, direcția de efort, etapele acțiunii, comanda; acțiunile pe care le execută; situația vecinilor și acțiunile acestora (cele care interesează);
- c) subordonări și resubordonări (dacă este cazul).

Misiunea primită de la eșalonul superior (dedusă) cuprinde scopul, forma de luptă și termenele de realizare.

Execuția detaliază decizia comandantului rezultată pe parcursul procesului de planificare, astfel: direcția de acțiune și manevra; etapele acțiunii și termenele; direcția de efort; alte priorități și precizări (instrucțiunile de apărare nucleară, biologică și chimică; prioritățile specifice; stabilirea măsurilor de mascare); programarea în timp a acțiunilor; cooperarea; sprijinul de luptă; instrucțiuni de coordonare.

Sprijinul logistic cuprinde concepția de realizare a sprijinului logistic.

Comanda și comunicațiile:

- a) comanda - înlocuitorul la comandă, locul comandantului de companie);
- b) comunicații - instrucțiunile de recunoaștere, identificare și regulile generale privind utilizarea mijloacelor de comunicații; rapoartele și timpul în care acestea vor fi înaintate.

Planul de acțiune constituie baza documentară pentru elaborarea ordinului de acțiune (detaliile sunt prezentate în capitolul XI, secțiunea a 3-a).

66 Încheierea planificării. Finalizînd completarea planului de acțiune necesar îndeplinirii și asigurării misiunii, comandantul de companie pregătește ordinul de acțiune în toate detaliile, dă sarcini comandanților de plutoane și le explică ceea ce au de făcut, asigurîndu-se apoi că fiecare a înțeles misiunea.

PARAGRAFUL 3.4

Organizarea acțiunilor de luptă

67 Organizarea acțiunilor de luptă se desfășoară după elaborarea planului de acțiune și presupune transmiterea misiunilor la subordonați(prin ordin de acțiune) și realizarea dispozitivului de luptă.

68 Pasul 7 – Emiterea ordinului de acțiune. Ordinul de acțiune este emis de comandantul de companie către comandanții subordonați în scopul coordonării execuției unei acțiuni specifice.

Comandantul de companie emite ordinul de acțiune și îl transmite verbal, în apropierea obiectivului sau terenului unde se va desfășura acțiunea; cînd nu este posibil, trebuie să folosească modelul (macheta) terenului sau o schiță a acestuia.; ordinul de acțiune se consemnează în carnetul de campanie, unde comandanții de plutoane semnează de luare la cunoștință.

Comandantul de companiei trebuie să se asigure că subordonații au înțeles misiunea primită și concepția de acțiune; pentru verificare comandantul îi va pune să repete părțile importante din ordinul primit.

Comandantul de companie poate, de asemenea, să folosească pentru emiterea ordinului de acțiune schițele conceptuale.

Schița conceptuală cuprinde locurile și pozițiile obiectivelor, măsurile de control și punctele cheie ale terenului în relație una cu cealaltă. Nu este necesar să se deseneze la scară.

Modelul terenului este reprezentarea la scară tridimensională a zonei de responsabilitate cu toate detaliile de planimetrie pe care se trec elementele rezultate din planul de acțiune; el este suficient pentru informarea și discutarea acțiunilor la un obiectiv și poate prezenta întreaga zonă a misiunii.

Modelul terenului se construiește astfel:

- a) se orientează la teren (nordul de pe model este nordul din teren);
- b) se modelează formele de relief ale acestuia din zona de acțiune;
- c) se reprezintă carourile de hartă;

- d) se realizează detaliile de planimetrie;
- e) se verifică materializarea corectă a terenului (o variantă a acestuia este prezentată în figura nr. 3).




Figura 3. Modelul (macheta) terenului.

Pe modelul terenului se pun toate elementele planului de acțiune.

69 Ordinul de acțiune are formatul similar ordinului cu 5 paragrafe (folosim acest format pentru a evita omisiunile sau remarcile nefolositoare și cuprinde *situația, misiunea, execuția, sprijinul logistic, comanda și comunicațiile*:

Situația:

a) Inamicul - compunerea, dispunerea și puterea de luptă; activitățile recente; posibilitățile mijloacelor și forțelor primite ca întărire (sprijin) și de folosire a armelor de distrugere în masă; curs de acțiune cel mai probabil sau cel mai periculos (schema);

b) forțele proprii - misiunea și concepția eșalonului superior; misiunile vecinilor;

c) subunitățile primite în întărire (în sprijin).

Misiunea – scopul (ce trebuie realizat); de regulă, ea include răspunsurile la următoarele întrebări: Cine ? Ce? Când? Unde și De Ce?.

Execuția cuprinde: *concepția acțiunii, misiunile subordonaților, misiunile subunităților primite ca întărire (sprijin) și instrucțiunile de coordonare.*

Concepția acțiunii redă modul în care comandantul de companie a decis să îndeplinească misiunea; obligatoriu va fi inclus și un subcapitol despre executarea manevrei și a sprijinului de foc (se întocmește schemă), astfel:

- a) manevra este concentrată pe acțiunea decisivă;
- b) sprijinul de foc descrie modul cum comandantul de companie intenționează să sprijine, cu mijloacelor avute la dispoziție, manevra subunităților din subordine; de regulă, se prezintă scopurile, prioritățile și repartitia pe obiective;
- c) protecția genistică – prezentarea modului în care subunitățile specializate sprijină acțiunile ofensive sau defensive ale companiei și prioritățile în cadrul acesteia.

Misiunile subordonaților – cuprind misiunile și restricțiile fiecărui pluton în parte; există câte un paragraf pentru fiecare subunitate luptătoare.

Sprijinul logistic:

- a) general - poziția curentă și de perspectivă a punctelor de aprovizionare pentru luptă;
- b) materiale și servicii pe categorii;
- c) evacuarea răniților;
- d) diverse.

Comanda și comunicațiile:

- a) comanda - locul punctului de comandă- observare, locul comandantului de companie și succesiunea la comandă;
- b) comunicațiile - instrucțiunile de recunoaștere, identificare și regulile generale privind utilizarea mijloacelor de comunicații; rapoartele și timpul în care acestea vor fi înaintate.

70 Pasul 8 - Supervizarea. Comandantul de companie supervizează pregătirea companiei pentru luptă prin executarea repetițiilor și a inspecțiilor.

Repetițiile sunt folosite de către comandantul de companie pentru:

- a) exersarea misiunilor esențiale (pentru a îmbunătăți performanțele);
- b) cunoașterea punctelor slabe și a problemelor din plan;
- c) coordonarea activităților elementelor subordonate.
- d) îmbunătățirea înțelegerii de către subordonați a concepției de acțiune în scopul creșterii încrederii acestora.

Repetițiile se execută în scopul formării unor comandanți de plutoane și grupe foarte bine informați și instruiți cu privire la acțiunile planificate și modul de execuție al acestora.

Comandantul trebuie să execute repetițiile pe terenul care se aseamănă cu cel din zona de acțiune și în condiții de vizibilitate similare.

Compania poate începe repetițiile la exercițiile tactice specifice și alte părți din instrucțiunile cu caracter permanent înainte de primirea ordinului de acțiune; odată ce ordinul a fost emis, compania poate repeta misiunile specifice.

După repetiții se execută un scurt bilanț.

PARAGRAFUL 3.5

Cooperarea

71 Cooperarea reprezintă activitatea prin care se asigură conlucrarea tuturor forțelor participante la luptă, în timp, spațiu și pe misiuni, pe baza unui plan unic și a unei concepții unitare, în scopul concentrării și însumării eforturilor acestora pentru îndeplinirea misiunii de luptă comune.

Organizarea cooperării și menținerea neîntreruptă a acesteia este una din principalele îndatoriri ale comandantului; aceasta are un caracter centralizat și unitar și se organizează de comandant, atât pe baza elementelor stabilite în decizie cât și a rezultatului recunoașterilor.

72 În ofensivă cooperarea se organizează în vederea corelării acțiunilor plutoanelor cu ale celorlalte forțe participante la luptă, cu vecinii și cu unele elemente de dispozitiv ale eșalonului superior care acționează în sprijinul luptei companiei.

Cooperarea se organizează pentru următoarele momente ale luptei: executarea pregătirii de foc a ofensivei; deplasarea, desfășurarea pentru ofensivă și atacul limitei dinainte a apărării inamicului; participarea la asigurarea introducerii în luptă a forțelor, respingerea contraatacurilor; urmărirea, încercuirea și nimicirea inamicului.

Cooperarea se organizează pe timpul procesului de elaborare a planului de acțiune și se precizează în teren, la recunoașteri.

73 Organizând cooperarea, comandantul de companie este obligat să:

a) stabilească modul de deplasare și de desfășurare a plutoanelor, insistând în mod deosebit asupra ieșirii organizate și la timp pe aliniamentul de atac, în scopul realizării simultaneității atacului limitei dinainte a apărării inamicului la ora "C";

b) coreleze acțiunile plutoanelor între ele și cu vecinii; stabilească precis modul de acțiune al acestora pe timpul atacului limitei dinainte și al obiectivelor din adâncimea apărării inamicului;

c) precizeze modul de acțiune pentru asigurarea introducerii în luptă a forțelor eșalonului superior;

d) stabilească modul de acțiune al plutoanelor împreună cu vecinii pentru oprirea și nimicirea inamicului care contraatacă și pentru continuarea ofensivei;

e) coreleze acțiunile pentru ruperea din mișcare a aliniamentelor din adâncimea apărării inamicului;

f) stabilească modul în care se va trece la urmărirea, încercuirea și nimicirea inamicului;

g) comunice semnalele pentru trecerea la ofensivă, pentru deschiderea, transportul și încetarea focului, indicarea obiectivelor, precum și alte semnale de cooperare.

74 În apărare, pe baza studiului posibilităților de acțiune ale inamicului, comandantul de companie trebuie să precizeze:

- a) aliniamentele (sectoarele) pe care eșalonul superior execută foc în sprijinul companiei;
- b) sectoarele de foc concentrat (cine participă și semnalul de executare a focului);
- c) aliniamentul barajului general, al focului antiblindate și al aruncătoarelor;
- d) aliniamentul de deschidere a focului de către mijloacele de sprijin;
- e) modul de asigurare a flancurilor;
- f) semnalele de cerere, deschidere, transport, încetare a focului și de indicare a obiectivelor;
- g) modul de sprijin al companiei când se apără pe poziția înaintată și direcția de repliere.

Comandantul de companie va pune accent, îndeosebi, pe coordonarea acțiunilor pentru nimicirea mijloacelor blindate ale inamicului precum și a mijloacelor aeriene care atacă de la înălțimi mici.

În apărare cooperarea se organizează pentru:

- a) interzicerea apropierii și desfășurării inamicului pentru ofensivă;
- b) respingerea inamicului în fața limitei dinainte a apărării;
- c) nimicirea inamicului pătruns în adâncimea dispozitivului de luptă;
- d) nimicirea țintelor aeriene.

75 Comandantul de companie va acorda o atenție deosebită coordonării acțiunilor subunităților pe timpul luptei în condiții de izolare.

În toate situațiile, la organizarea cooperării, se va avea în vedere pericolul întrebuințării mijloacelor nucleare, biologice și chimice și a sistemelor incendiare, urmărindu-se coordonarea acțiunii plutoanelor pentru înlăturarea urmărilor atacului executat cu aceste categorii de armamente.

Principalele probleme de cooperare se stabilesc de către comandant pe timpul luării deciziei și se consemnează în ordinul de acțiune.

PARAGRAFUL 3.6

Controlul

76 **Controlul** se execută în scopul verificării următoarelor probleme: punerea în practică a prevederilor planului de acțiune; nivelul de pregătire al plutoanelor; îndeplinirea la timp a misiunii primite. De regulă, acesta se realizează prin deplasarea la subordonați.

77 Controlul evidențiază gradul de pregătire al militarilor. Comandantul de companie se asigură de integritatea și corectitudinea uniformei și a echipamentului, de existența și starea de funcționare a armamentului și a muniției, fiind eliminat echipamentul nefolositor și greutatea excesivă.

78 Inspecția (continuare a Pasului 8 - Supervizarea). Comandanții de plutoane execută inspecțiile inițiale după primirea ordinului preliminar (de avertizare); locțiitorul comandantului de companie se axează pe pregătirea subunității pentru luptă.

Comandantul de companie și locțiitorul său fac inspecția finală verificând:

- a) tehnica, armamentul și muniția;
- b) uniforme și echipamentul adecvat pentru misiune;
- c) modul de înțelegere a misiunii și a responsabilităților specifice;
- d) comunicațiile;
- e) rațiile și apa;
- f) mascarea;
- g) modul de remediere a deficiențelor constatate pe timpul inspecțiilor precedente.

CAPITOLUL II

Staționarea

SECȚIUNEA 1

Generalități

79 Staționarea constă în dispunerea companiei de infanterie într-un raion în vederea pregătirii luptei, a marșului sau în scopul refacerii puterii de luptă.

Pentru staționare compania se dispune într-un raion în cadrul eșalonului superior sau independent.

SECȚIUNEA a 2-a

Organizarea raionului de staționare și activitățile desfășurate în cadrul acestuia

PARAGRAFUL 2.1

Organizarea și amenajarea raionului de staționare

80 Raionul de staționare reprezintă zona în care o subunitate se pregătește sau se regrupează în vederea unei acțiuni ulterioare.

81 Raionul de staționare trebuie să asigure:

- a) condițiile pentru mascarea personalului și a tehnicii;
- b) protecția împotriva focului direct și a celui executat din poziții de tragere acoperite;
- c) posibilitatea organizării pazei și siguranței nemijlocite;
- d) terenul favorabil executării manevrei vehiculelor;
- e) punctele de intrare și ieșire, și un sistem adecvat de drumuri (poteci) interioare;
- f) spațiul suficient pentru dispersarea tehnicii de luptă, a personalului și a materialelor;
- g) suprafața de teren, în apropiere, care să poată fi folosită ca loc de aterizare pentru eventualele elicoptere de sprijin.

82 De regulă, raionul de staționare al companiei se stabilește de către statul major al eșalonului superior, în funcție de misiune, inamic, teren, forțele proprii și timp, (M.I.T.F.-T).

83 Mărimea raionului de staționare variază în funcție de factorii MITF-T; de regulă, în stabilirea dimensiunilor raioanelor de staționare se utilizează următoarele norme:

a) în condiții ideale de teren, o grupă se poate dispune și acoperi cu foc pe un front de aproximativ 100 m, la care se adaugă câte 25 m pentru fiecare mitralieră din dotarea grupei;

b) în aceleași condiții, un pluton cu putere de luptă completă poate ocupa un raion cu dezvoltarea frontală de 400 m și o adâncime de 200 m și controlează un sector cu o dezvoltare frontală de până la 750 m și o adâncime de până la 400 m;

c) compania se dispune într-un raion de până la 4 km pătrați.

Aceste norme sunt orientative, determinarea reală a dimensiunilor raionului de staționare se face după analizarea factorilor MITF-T.

Compania de infanterie poate ocupa un raion de staționare conform variantelor prezentate în figurile nr.4 și nr. 5.




Figura nr. 4 Staționarea companiei de infanterie în cadrul dispozitivului de staționare al batalionului




Figura nr.5 Staționarea independentă a companiei de infanterie

Raioanele minate sau contaminate de către inamic, nu se ocupă; în situația când nu există altă posibilitate, acestea se ocupă numai după o minuțioasă cercetare la minare și deminare și decontaminarea lor.

84 Activități ce se desfășoară în vederea dispunerii companiei în raionul de staționare:

a) de regulă, comandantul companiei trimite o grupă de recunoaștere comandată de către un ofițer din companie, care are în compunere câte un reprezentant din fiecare subunitate (pluton) din subordine;

b) la apropierea de raionul de staționare, compania este întâmpinată de către grupa de recunoaștere și condusă imediat în locurile stabilite;

c) comandantul de companiei stabilește locurile de dispunere în raionul de staționare pentru fiecare pluton de infanterie, pentru plutonul de aruncătoare și plutonul antiblindate mixt; imediat după sosirea plutoanelor în raionul de staționare acestea își organizează posturi de observare și își trimit echipe de cercetare pentru realizarea siguranței nemijlocite; în vederea stabilirii locurilor de dispunere ale plutoanelor, comandantul de companie va ține seama de posibilitățile de ajungere în locul stabilit (îmbarcat sau debarcat), acțiunile ulterioare și activitățile ce urmează a fi desfășurate în raionul de staționare;

d) raionul de staționare trebuie pregătit pentru apărarea circulară;

e) comandantul de companie, planifică focul pentru apărarea raionului de staționare;

f) de regulă, plutonul de aruncătoare ocupă o poziție în apropierea centrului raionului de staționare pentru a nu se limita în nici un fel posibilitățile acestuia de a sprijini cu foc oricare din plutoanele de infanterie;

g) se stabilesc și pregătesc poziții de tragere de rezervă și vremelnice;

h) plutonul antiblindate mixt, se dispune astfel încât să poată interzice apropierea mijloacelor blindate ale inamicului de raionul de staționare;

i) o grupă de infanterie este, de regulă, păstrată în rezervă și-i va fi stabilită o poziție inițială, înapoia plutonului dispus pe direcția cea mai probabilă de apropiere a inamicului;

j) în limita timpului disponibil vor fi amplasate baraje explozive și neexplozive în adâncime și în jurul raionului de staționare;

k) cercetarea prin luptă executată de către inamic va fi contracarată prin foc executat din poziții de tragere acoperite, pentru a se evita identificarea pozițiilor de luptă ale subunității;

l) comandantul de companie limitează circulația în interiorul raionului, stabilește lucrările de amenajare genistică și măsurile de mascare și organizează observarea inamicului aerian;

m) pentru protecția personalului, a tehnicii și a materialelor împotriva armelor NBC și a sistemelor incendiare se amenajează adăposturi (adăpostiri);

n) conducerea subunităților pe timpul staționării se asigură în principal, prin legături telefonice care pot fi suplimentate prin curieri, semne și semnale.

85 În situația în care staționarea se execută în cadrul batalionului, comandantul companiei stabilește măsuri de cooperare cu subunitățile vecine și cele de sprijin.

Disponerea companiei se execută în locul destinat de comandantul de batalion și ținându-se seama de condițiile oferite de teren și de posibilitățile proprii pentru realizarea siguranței nemijlocite.

Modul de dispune în raionul de staționare al batalionului trebuie să asigure repunerea ulterioară în mișcare a companiei de infanterie.

86 Raionul de staționare se ocupă, de regulă, pe întuneric sau în alte condiții de vizibilitate redusă.

Oprirea coloanelor subunităților pe comunicații pentru a aștepta intrarea în raionul de staționare este interzisă.

Amenajarea genistică a raionului începe imediat după sosirea în acesta.

PARAGRAFUL 2.2

Siguranța staționării

87 Pe timpul staționării, comandantul de companie realizează siguranța nemijlocită a subunității cu mijloacele proprii; în acest sens, instalează pe direcția amenințată un post de pază independent și trimite patrulă.

Cînd există pericolul de a fi atacată de inamic compania organizează și siguranța de staționare.

88 Compania de infanterie întărită poate fi destinată ca detașament de pază cu misiunea de a descoperi la timp inamicul, de a preveni forțele și de a asigura desfășurarea și intrarea lor organizată în luptă. Detașamentul de pază organizează un punct de sprijin cu o dezvoltare frontală de pînă la 2 km și o fișie de siguranță de pînă la 5 km, la o depărtare de pînă la 15 km față de unitatea căreia îi face siguranța. Pentru siguranța companiei se trimit pichete de pază care la rîndul lor organizează și instalează posturi de pază.

89 Pichetul de pază sau pichetul de pază independent, de valoare pluton, ocupă și pregătește un punct de sprijin cu o dezvoltare frontală de 500-1000 m, primește o fișie de siguranță cu o lărgime de pînă la 2 km și poate fi trimis la o distanță de pînă la 5 km față de subunitățile cărora le face siguranța.

90 Postul de pază (independent) are valoarea unei grupe de infanterie ce poate acționa independent sau în cadrul plutonului-ca pichet de pază (independent).

Acesta se trimite pînă la o distanță de 1,5 km (2 km) atunci cînd acționează pe TAB sau MLI sau 1 km cînd acționează pe jos.

Postul de pază organizează o poziție de apărare cu o dezvoltare frontală de pînă la 200 m și primește o fișie de siguranță cu o lărgime de pînă la 600 m.

91 Pichetele de pază trebuie instalate pe aliniamente favorabile apărării, pe cît posibil, protejate de obstacole antiblindate și care să asigure un cîmp de vedere spre inamic pe o distanță cît mai mare.

În fișia de siguranță, pichetul de pază pregătește punctul de sprijin de bază și de rezervă – dacă se dispune de timp; intervalele dintre punctele de sprijin ale pichetelor de pază se apără cu focul armamentului de infanterie și al aruncătoarelor.

Subunitatea care a rămas la dispoziția comandantului de detașament se dispune în adîncime, fiind gata să intervină pe direcțiile amenințate.

Pozițiile de tragere ale artileriei cu care este întărit detașamentul de pază se aleg pe direcțiile pe care inamicul atacă cu tancuri.

Pentru executarea cercetării comandantul detașamentului de pază organizează observarea; dacă este necesar trimite patrule (echipe) de cercetare, în față, în intervale și la flancuri.

Ziua, cînd vizibilitatea este bună, jumătate din militarii pichetelor de pază se pot odihni. În condiții de vizibilitate redusă se intensifică observarea (ascultarea) și acțiunea patrulelor (echipelor) de cercetare.

Siguranța de staționare trebuie să intercepteze toate drumurile principale și căile de acces spre raionul de staționare al companiei.

Pe tot timpul staționării compania trebuie să fie în permanență gata pentru respingerea inamicului terestru și aerian, inclusiv pentru nimicirea desantului aerian și a grupurilor de cercetare-diversiune ale acestuia.

92 Comandantul companiei destinată ca detașament de pază, indică, de regulă, în ordinul de acțiune pe formatul similar ordinului cu 5 paragrafe: informații despre inamic; misiunea detașamentului de pază; misiunile subunităților de siguranță vecine; misiunile pichetelor de pază și ale subunităților rămase la dispoziția comandantului de detașament; misiunile subunităților de întărire (sprijin); ora când trebuie să fie gata; locul unde se găsește și înlocuitorul la comandă.

Comandantul detașamentului de pază comunică comandanților pichetelor (posturilor) de pază **secretul**, organizează cercetarea, indică modalitatea trecerii dincolo de linia de siguranță și dă indicații pentru protecția antiaeriană, protecția împotriva armelor de distrugere în masă și pentru realizarea legăturilor.

După primirea misiunii pichetele de pază și mijloacele lor de întărire se deplasează în locurile indicate, organizează observarea și execută amenajarea genistică pozițiilor.

93 La primirea datelor despre apariția inamicului, detașamentul de pază se pregătește pentru luptă; comandantul detașamentului de pază raportează imediat comandantului care a trimis siguranța și informează detașamentele de pază vecine privind modul de acțiune a inamicului în fișia de siguranță.

Pichetele de pază capturează sau nimicesc grupurile mici ale inamicului.

Cînd inamicul atacă cu forțe superioare, detașamentul de pază deschide focul la distanța maximă eficace, provocîndu-i pierderi și obligîndu-l să se desfășoare prematur; el trebuie să apere cu dîrzenie aliniamentul ocupat pentru a asigura desfășurarea forțelor principale.

Detașamentul de pază se retrage de pe un aliniament pe altul numai cu aprobarea comandantului eșalonului care l-a trimis.

PARAGRAFUL 2. 3

Activități desfășurate în cadrul raionului de staționare

94 Pe timpul staționării se desfășoară următoarele activități pentru refacerea puterii de luptă:

- a) aprovizionarea;
- b) executarea lucrărilor de mentenanță;
- c) acordarea primelor îngrijiri medicale;
- d) evacuarea răniților și a bolnavilor;
- e) hrănirea și odihna personalului.

Comandantul de companie trebuie să urmărească repartizarea echitabilă a militarilor pentru serviciului de gardă și pentru realizarea lucrărilor de mentenanță în scopul asigurării timpului necesar pentru odihnă tuturor subordonaților.

De regulă, pe timpul staționării se execută și activități ce privesc pregătirea pentru luptă a companiei, respectiv:

a) pregătirea misiunii următoare de îndată ce este cunoscută, concomitent cu luarea tuturor măsurilor pentru respingerea inamicului terestru și aerian, inclusiv pentru nimicirea desantului aerian și a grupurilor de cercetare – diversivne ale acestuia;

b) asigurarea materialelor, armamentului și a muniției necesare pentru îndeplinirea misiunii;

c) desăvârșirea antrenamentului companiei (condus de obicei de către locțiitor, atunci cînd comandantul de companie este la ordine la comandantul de batalion);

d) pregătirea pentru deplasare.

SECȚIUNEA a 3-a

Staționarea în condiții particulare

95 Staționarea în localități, stațiuni, grupuri de cabane poartă denumirea de cantonare.

96 Raioanele de cantonare se aleg și se indică din timp, iar ocuparea acestora presupune următoarele:

- a) cercetarea comunicațiilor, clădirilor, creștelor care duc către localități, viroagelor, cursurilor de apă și a versanților din imediata apropiere a localităților;
- b) identificarea, stabilirea și recunoașterea clădirilor necesare staționării;
- c) identificarea, localizarea și anihilarea elementelor care ar putea perturba cantonarea forțelor;
- d) identificarea, controlul, avizarea și asigurarea pazei surselor de apă potabilă;
- e) stabilirea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, de salvare și evacuare a personalului și a tehnicii.

97 În teren muntos - împădurit compania staționează în apropierea drumurilor și culoarelor pentru a asigura ieșirea rapidă pe direcțiile de acțiune și desfășurarea în vederea respingerii atacului inamicului.

Este interzisă staționarea în raioanele unde sunt posibile inundații și avalanșe de pietre, stînci și zăpadă.

Siguranța de staționare se trimite pentru ocuparea nodurilor de comunicație, podurilor, înălțimilor dominante și a trecătorilor (pasurilor).

Pentru a îngreua pătrunderea inamicului și a ușura lupta elementelor de siguranță pe comunicații, se pregătesc din timp avalanșe și distrugeri.

Pentru protecția împotriva incendiilor și prevenirea extinderii acestora se pregătesc căi de evacuare în vederea părăsirii raionului de staționare în timp cît mai scurt.

Lucrările de salvare a personalului și a tehnicii și stingerea incendiilor se execută de către subunități special destinate, iar la nevoie de către întregul efectiv al companiei.

În funcție de teren și mărimea pădurii, subunitățile de siguranță pot ocupa aliniamente în față, pe marginea sau în interiorul acesteia.

Atenție deosebită se acordă asigurării flancurilor elementelor de siguranță și luptei împotriva grupurilor de cercetare-diversiune.

98 La alegerea terenului pentru organizarea bivuacului trebuie să se țină seama de următoarele condiții:

- a) să fie mascat pentru evitarea descoperirii de către inamic, atât prin observare terestră cât și aeriană;
- b) să ofere condiții de instalare a siguranței nemijlocite pentru prevenirea surprinderii;
- c) să fie dispus în apropierea unei căi de comunicație practicabilă pentru autovehicule;
- d) locurile alese trebuie să fie uscate, adăpostite de vânt, asigurate împotriva avalanșelor și torenților;
- e) să fie în apropierea unei surse de apă potabilă și a surselor de aprovizionare cu lemne;
- f) să nu fie dispus pe văile râurilor care pot produce inundații pe timpul ploilor abundente.

99 Bivuacul trebuie să asigure:

- a) un adăpost - cort, grotă (peșteră), cavernă, adăpost improvizat;
- b) adăpostul să poată fi izolat cu pânză cauciucată, pânză de cort, crengi, fîn, paie, cetină, saltea;
- c) posibilități de încălzire - foc cu lemne și spirtieră.

100 Pe timp de iarnă, corturile se instalează, în funcție de grosimea stratului de zăpadă, astfel:

- a) când stratul de zăpadă este subțire, se curăță mai întâi terenul de zăpadă, se așterne un strat de cetină sau fîn (paie), după care se instalează cortul;
- b) când stratul de zăpadă este mare, se amenajează în zăpadă, o groapă de dimensiunile cortului, adâncă de 30-40 cm, se așterne un strat de cetină de brad sau fîn (paie) gros de minim 20 cm, după care se instalează cortul.

101 Aprovizionarea cu armament, echipament, diverse materiale și medicamente, precum și evacuarea răniților și bolnavilor se execută în ascuns, pe căile de acces către bivuac.

CAPITOLUL III

Deplasarea

SECȚIUNEA 1

Generalități

102 Deplasarea este acțiunea desfășurată de către compania de infanterie pentru dislocarea dintr-un raion într-altul, intrarea în luptă sau executarea manevrei.

Compania trebuie să fie permanent în măsură să execute deplasări pe orice distanță.

Deplasarea trebuie să se facă rapid, dispersat și în ascuns pentru a asigura protecția companiei împotriva loviturilor inamicului.

103 Compania de infanterie se deplasează prin următoarele procedee: marș (pe autovehicule sau pe jos); transport (pe comunicații feroviare, maritime, fluviale și aeriene); combinat.

Procedeul de deplasare se adoptă în funcție de situație, scopul, distanța și timpul afectat deplasării, starea comunicațiilor și existența mijloacelor de deplasare.

Procedeul de bază pentru deplasare este *marșul*.

Indiferent de procedeul folosit, compania de infanterie trebuie să ajungă în raionul (pe aliniamentul) stabilit la timp și cu puterea de luptă completă, în vederea îndeplinirii misiunii ordonate.

În funcție de situație și misiune, deplasarea poate fi *spre front, de-a lungul frontului, dinspre front și în spatele frontului*.

104 În scopul organizării deplasării companiei de infanterie se stabilesc:

a) elementul de marș – subunitate care se deplasează sub comanda unui singur comandant; de regulă este un pluton, în mod excepțional poate fi și o companie;

b) seria de marș – un grup de elemente de marș aflate sub comanda unui singur comandant, desemnate printr-o cifră sau literă pentru a ușura planificarea și coordonarea acțiunilor;

c) momentul sosirii – termenul la care capul coloanei trece de un punct de coordonare sau o linie stabilite;

d) momentul trecerii – termenul la care coada coloanei trece de un punct de coordonare sau o linie liniei stabilite;

e) golul – distanța sau timpul dintre două elemente de marș consecutive care se deplasează pe aceeași rută; se măsoară în metri sau minute de la spatele unui element pînă în fața următorului element;

f) distanța dintre vehicule – depărtarea dintre două vehicule consecutive;

g) punctul inițial – locul bine definit de pe o rută (un itinerar), situat la o distanță egală cu lungimea coloanei unui batalion(similare) față de raionul de concentrare, de unde elementele de marș trec sub comanda conducătorului deplasării

și încep deplasarea; din acest punct, coloana se formează prin trecerea succesivă a subunităților;

h) punctul final – locul bine definit de pe o rută, de unde elementele de marș revin sub comanda șefilor direcți.

i) momentul final – termenul la care coada coloanei trece de punctul final;

j) punctul de coordonare – locul de pe ruta de deplasare, luat drept reper, față de care se raportează unitățile pe timpul executării acesteia; poate fi, de asemenea, un punct unde pot avea loc interferențe în deplasarea trupelor;

k) lungimea coloanei – mărimea coloanei, incluzând golurile;

l) timpul de trecere – intervalul de timp dintre momentul în care primul element trece printr-un anumit punct și cel în care ultimul element trece prin același punct;

m) ritmul de marș – distanța medie parcursă într-o perioadă dată de timp (viteza în km/h), incluzând scurtele opriri și întârzierile;

n) intervalul de timp – timpul necesar capului unei coloane să se deplaseze dintr-un punct în altul;

o) densitatea traficului – numărul mediu de vehicule care ocupă un km, exprimată în vehicule pe km (v/km);

p) modul de asigurare a legăturilor prin mijloacele de comunicații pe timpul deplasării.

105 Cerințele de bază ale pregătirii și desfășurării deplasării sunt:

- a) Nu confundați deplasarea cu manevra !
- b) Executați recunoașterea la toate eșaloanele!
- c) Folosiți eficient terenul și vremea! – deplasarea în condiții de vizibilitate redusă asigură siguranță mai mare.

d) Mențineți securitatea pe timpul deplasării!

e) Luați contactul cu inamicul prin cea mai mică subunitate posibilă!

Deplasarea companiei se execută pe subunități; acest procedeu asigură o securitate mai bună, o viteză și o dispersare mai mare; dezavantajele procedurii se referă la regrouparea greoaie a subunităților, dificultatea realizării legăturii cu elementele de marș în cazul unui atac precum și la realizarea într-un timp mai mare a dispozitivului.

Principală responsabilitate a comandantului de companie este menținerea securității subunității pe timpul deplasării; aceasta se poate realiza pe baza respectării următoarelor cerințe:

a) Folosiți formația de marș și procedeul de deplasare corespunzător!

b) Deplasați-vă cât de repede permit situația și comunicația!

c) Asigurați-vă că elementele de siguranță de cap, flanc și spate sunt instruite și amplasate corect!

d) Întăriți disciplina cu privire la folosirea lanternelor (luminilor) și producerea zgomotelor!

e) Verificați camuflarea personalului și a echipamentului!

Luarea contactului cu inamicul prin cea mai mică subunitate posibilă reduce pierderile iar comandantul are posibilitatea să manevreze cu forțele principale pentru nimicirea acestuia.

106 Locul comandantului și a armamentului de bază depinde de situație, formația de marș, tehnica de deplasare și organizarea companiei de infanterie.

Comandantul companiei se dispune în locul din care poate observa și controla compania; în mod normal acesta se află împreună cu comanda companiei înapoia plutonului din capul coloanei forțelor principale, acolo de unde poate conduce cel mai bine acțiunile companiei și poate menține comunicațiile.

Subunitățile primite ca întărire (sprijin) se dispun în locurile de unde pot sprijini cel mai bine acțiunile companiei.

Comandantul companiei poate folosi drumurile adiacente atunci când itinerarul deplasare al companiei nu permite trecerea *vehiculelor pe roți*.

SECȚIUNEA a 2-a

Deplasarea în câmpul tactic

107 Pe timpul deplasării compania trebuie să fie pregătită permanent pentru luptă; în acest scop ea se organizează în elemente de deplasare de valoare grupă sau (și) pluton; dispozitivul de deplasare este, de regulă, în coloană, dar în funcție de situație (MITF-T) comandantul poate folosi și alte dispozitive.

Când deplasarea se execută pe jos, compania se împarte în câte un șir de fiecare parte a drumului; distanța între șiruri nu trebuie să fie mai mică de 5 metri în nici o situație; distanța între soldați trebuie să fie de 2-5 m, iar cea dintre plutoane de 50 m;

Ritmul normal de marș este de 4- 5 km/h; acesta depinde de lungimea itinerarului, timpul avut la dispoziție, posibilitatea întâlnirii cu elementele inamicului, teren, vreme, starea fizică și morală a companiei și greutatea încărcăturii dispuse pe militari.

Dacă deplasarea se execută într-o zonă sigură, vehiculele, organizate într-o subunitate separată (dacă există) și plutonul de aruncătoare pot precede compania; aceasta va permite tehnicii să fie operațională la ajungerea companiei în raionul de dispunere; dacă vehiculele se deplasează cu compania, ultimul vehicul trebuie să aibă stație radio, astfel încât comandantul să poată fi contactat în situații de urgență.

108 Dispozitive de deplasare (marș). Pentru executarea deplasării compania de infanterie folosește, de regulă, unul din următoarele dispozitive: în coloană, în linie, în “ V ” , în săgeată, șir și eșalonat stînga sau dreapta; aceste dispozitive prezintă locul fiecărui pluton și grupă din companie în relație una cu cealaltă; fiecare dispozitiv în parte, oferă un grad diferit de securitate, control și putere de foc.

Adoptarea dispozitivului de marș se face în funcție de:

- a) misiune;
- b) situația inamicului;
- c) teren;
- d) vreme și condițiile de vizibilitate;

- e) viteza de marș dorită;
- f) gradul de flexibilitate urmărit.

La deplasarea în teren variat, distanțele dintre militari și dintre plutoane variază în funcție de teren și situație; militarii trebuie să observe în permanență terenul pentru descoperirea pozițiilor inamicului și a celor favorabile ocupării în cazul contactului cu acesta.

Comandantul de companie precizează plutoanelor dispozitivul pe care trebuie să-l adopte în cadrul companiei; dacă nu se stabilește acest lucru, atunci fiecare comandant de pluton alege dispozitivul pe care îl va adopta plutonul său în cadrul companiei.

Dispozitivele de marș ale plutoanelor și grupelor sunt prezentate în “Manualul grupeii de infanterie” și „Manualul plutonului de infanterie”.

La deplasarea în dispozitiv de marș, compania se orientează, de regulă, după plutonul direcțional, dispus în capul coloanei; la dispozitivele de marș în linie sau în “V”, comandantul companiei trebuie să nominalizeze plutonul direcțional, celelalte plutoane își reglează viteza de marș după acesta, fapt ce permite executarea unor schimbări rapide și asigură controlul deplasării întregii companii prin ritmul impus de către plutonul direcțional; comandantul companiei se dispune, de regulă, în dispozitiv, în locul de unde poate observa și controla cel mai bine plutonul direcțional.

Pentru alarmarea și pregătirea companiei în vederea executării deplasării (marșului) se folosește sistemul cu patru stări de pregătire (care reprezintă gradul de operativitate), pentru a stabili intervalul de timp în care compania trebuie să înceapă deplasarea, astfel:

- a) starea de pregătire nr. 1 – Fii gata de marș imediat!
- b) starea de pregătire nr. 2 – Fii gata de marș în 15 minute!
- c) starea de pregătire nr. 3 - Fii gata de marș într-o oră!
- d) starea de pregătire nr. 4 – Fii gata de marș în 2 ore!

109 Dispozitivul de deplasare (marș) în coloană, permite companiei realizarea contactului cu inamicul cu un singur pluton, asigurând astfel executarea manevrei cu celelalte două plutoane din spate; este un dispozitiv flexibil care permite o bună securitate, trecerea rapidă la o altă formație și executarea deplasării cu o viteză mai mare; acesta realizează o bună dispersie a subunității și ajută la executarea manevrelor și a controlului, în special pe timp de vizibilitate redusă precum și a unui volum mai mare de foc pe flancuri, dar mai limitat în față și în spate.

În figura nr. 6 este prezentată o variantă a dispozitivului de deplasare (marș) a companiei de infanterie în coloană cu plutonul din față în “V”, cel din mijloc în săgeată și ultimul în coloană.




Figura nr. 6 Compania de infanterie în coloană.

110 Dispozitivul de deplasare (marș) al companiei de infanterie în linie este cel în care toate cele trei plutoane de infanterie sunt dispuse în față, unul lângă celălalt, la intervalele stabilite, pe aceeași direcție de deplasare; acesta permite folosirea la maxim a focului spre înainte și mai puțin spre flancuri; este formația cea mai greu de controlat și coordonat; comandantul companiei va numi un pluton direcțional (de regulă, cel din centru) pentru a ajuta celelalte plutoane să se orienteze; siguranța de flanc și spate este mai redusă, dar se poate îmbunătăți în situația în care plutoanele de la flancuri folosesc dispozitivul eşalonat stînga sau dreapta.

În figura nr.7 este prezentată o variantă a dispozitivului de deplasare (marș) al companiei de infanterie în linie cu plutonul din stînga- eşalonat stînga, plutonul din centru – în linie, iar plutonul din dreapta – eşalonat dreapta.




Figura nr.7 Compania de infanterie în linie

111 Dispozitivul de deplasare (marș) al companiei de infanterie în săgeată este cel în care două plutoane sunt dispuse în spate, putînd supraveghea sau urmări plutonul direcțional; acesta facilitează executarea rapidă a focului spre înainte sau (și) flancuri; contactul se realizează cu o subunitate de valoare mică, celelalte subunități putînd manevra; este o formație greu de controlat și coordonat, dar permite executarea deplasării cu o viteză mai mare decît în cazul dispozitivului în “V”.

În figura nr.8 este prezentată o variantă a dispozitivului de deplasare (marș) al companiei de infanterie în săgeată cu plutonul din față – în săgeată, plutonul din stînga - în coloană, plutonul din centru – în linie, iar plutonul din dreapta – eşalonat dreapta.

Figura nr. 8 Compania de infanterie în săgeată.

112 Dispozitivul de deplasare (marș) al companiei de infanterie în “V ” este cel în care două plutoane sunt dispuse în față pentru a permite, în situația contactului cu inamicul, executarea focului spre înainte și spre flancuri, iar cel de-al treilea pluton este dispus în spate, putând supraveghea sau urmări celelalte două plutoane; în situația în care compania este atacată din flanc, două plutoane pot răspunde cu foc și cel de-al treilea poate manevra; această formație este greu de controlat și coordonat și încetinește deplasarea; comandantul de companie desemnează plutonul direcțional.

În figura nr. 9 este prezentată o variantă a dispozitivului de deplasare (marș) al companiei de infanterie în “V” în care toate plutoanele au adoptat formația în săgeată.




Figura nr. 9 Compania de infanterie în “V”

113 Șirul este dispozitivul de deplasare (marș) al companiei de infanterie care se realizează prin dispunerea plutoanelor și grupelor în spatele elementelor din capul coloanei; este formația cea mai ușor de controlat care permite deplasarea rapidă în teren greu accesibil și pe timp de vizibilitate redusă; acest dispozitiv este vulnerabil și nu permite executarea cu ușurință a manevrei.

În figura nr.10 este prezentată o variantă a dispozitivului companie de infanterie în șir.






Figura nr. 10 Compania de infanterie în șir.

114 Dispozitivul de deplasare (marș) al companiei de infanterie eşalonat dreapta (stînga) se folosește atunci cînd situația este neclară și contactul cu inamicul în față sau la flancuri este probabil; în mod normal la unul din flancuri se află un obstacol sau o subunitate vecină, fapt ce va împiedica acțiunile inamicului pe la acel flanc.

În figura nr. 11 este prezentată o variantă a dispozitivului de deplasare (marș) al companiei de infanterie eşalonat în care plutonul din față este eşalonat stînga, plutonul din mijloc este în săgeată iar ultimul pluton este în coloană.




Figura nr.11 Compania de infanterie eşalonat

115 Alegerea dispozitivului. Comandantul de companie stabilește dispozitivul care asigură cel mai bun control, cea mai bună siguranță și viteză, în funcție de situație; în tabelul de mai jos se prezintă comparativ cele șase dispozitive:

Dispozitivul	Securitatea	Executarea focului	Controlul	Viteza
0	1	2	3	4
În coloană	Dispersare bună Circulară	Bună înainte și în spate Excelentă lateral	Bun Formație - flexibilă	Mare
În linie	Excelentă în față Slabă în lateral	Excelentă în față Slabă - lateral și înapoi	Greu Formație rigidă	Mică
În săgeată	Circulară	Bună în față și în lateral	Mai ușor decît în linie	Mai mare decît în linie

			Formație flexibilă	
În “V”	Mai bună în față	Foarte bună în față	Foarte greu	Mică
În șir	Mai puțin sigură	Slabă	Ușor	Mare
Eșalonat	Bună spre lateral și în față	Bună în față și în lateral	Greu	Mică

116 Tehnici de deplasare. Atunci când compania nu se află în contact cu inamicul pentru executarea deplasării se folosește una din următoarele tehnici de deplasare: deplasarea când întâlnirea cu inamicul este puțin probabilă; deplasarea când întâlnirea cu inamicul este probabilă; deplasarea când întâlnirea cu inamicul este foarte probabilă. Comandantul companiei decide tehnica, pe care o va folosi. Tehnica de deplasare și distanțele dintre militari și subunități sunt variabile și se stabilesc în funcție de natura misiunii, posibilitatea realizării contactului cu inamicul, ritmul de executare a deplasării, teren, vizibilitate și alți factori care pot influența controlul. Aceste tehnici nu presupun stabilirea unor dispozitive fixe.

117 Deplasarea când întâlnirea cu inamicul este puțin probabilă se folosește atunci când viteza de deplasare este importantă și contactul cu inamicul este puțin probabil; compania se deplasează în coloană cu distanțe de 20 la 50 de metri între plutoane, în funcție de condițiile de timp, anotimp și stare a vremii; folosind această tehnică, se pot adopta oricare din dispozitivele de deplasare prezentate anterior; comandantul companiei se deplasează în urma plutonului direcțional pentru a ușura controlul și orientarea.

118 În executarea deplasării când întâlnirea cu inamicul este probabilă viteza este esențială; cele mai eficiente dispozitive de deplasare sunt în coloana și în săgeata; distanța dintre plutonul din față și cel din spate nu este stabilită; plutonul din spate se dispune la o distanță suficientă pentru a evita focul executat de către inamic asupra plutonului din față, dar suficient de aproape pentru a-l sprijini cu foc sau manevră atunci când realizează contactul; plutonul din față folosește această tehnică în timp ce subunitățile celelalte se deplasează normal și păstrează distanțele stabilite față de elementul din față.

119 Deplasarea când întâlnirea cu inamicul este foarte probabilă se folosește atunci când întâlnirea cu inamicul; este cea mai sigură tehnică dar și cea mai înceatăă; o parte din companie (elementul de sprijin) ocupă o poziție acoperită cu un bun câmp de observare și tragere; cealaltă parte se deplasează sub acoperirea elementului de sprijin urmînd să ocupe o poziție pentru a sprijini la rîndul său deplasarea primului element; când se folosește metoda alternativă, rolurile elementelor companiei se schimbă la fiecare etapă de deplasare; când se folosește metoda succesivă același element va executa sprijinul pentru fiecare etapă de deplasare.

SECȚIUNEA a 3-a

120 Marșul constă în deplasarea organizată a subunităților în coloane; se execută noaptea sau în alte condiții de vizibilitate redusă; ziua se execută numai pe timpul desfășurării acțiunilor de luptă, atunci când este impus de condițiile situației și la depărtări mari înapoia dispozitivului forțelor din contact cu inamicul; marșul pe timp de zi se execută pe coloane de subunități, cu distanțe mari între ele și necesită măsuri de siguranță eficace, în special, în punctele obligatorii de trecere.

Compania de infanterie execută marșul fie pe TAB sau MLI, fie pe jos, în cadrul eșalonului superior sau independent.

121 În funcție de urgența impusă de situație, efortul cerut personalului și viteza de deplasare, marșul companiei de infanterie poate fi *normal* sau *forțat*.

Marșul normal se execută, de regulă, pe timp de noapte sau în alte condiții de vizibilitate redusă, cu viteze medii de deplasare.

Marșul forțat se execută când situația impune trecerea în timp scurt la îndeplinirea unei misiuni de luptă, cu viteze maxime admise de norme și teren, de regulă, fără oprire, folosindu-se pentru deplasare majoritatea timpului de zi și de noapte; el se execută atunci când se prevede întâlnirea cu inamicul, la introducerea în luptă, în urmărire, în retragere și în toate cazurile când există pericol de întrebuintare de către inamic a armelor de distrugere în masă și a sistemelor incendiare.

122 Marșul se execută în condițiile când se prevede sau nu întâlnirea cu inamicul.

Când se prevede întâlnirea cu inamicul marșul trebuie pregătit și executat astfel încât forțele să fie în permanență gata de acțiune, capabile să se desfășoare cu repeziciune și să intre la timp în luptă. În acest scop, se iau măsuri pentru constituirea unui dispozitiv de marș adecvat.

Când nu se prevede întâlnirea cu inamicul marșul se pregătește și se execută astfel încât compania să ajungă în noul raion în condițiile unor eforturi normale; pentru aceasta se alege cele mai bune drumuri care se pregătesc din timp; coloanele se formează din subunități care au aceeași viteză de marș și capacitate de trecere.

123 Etapa de marș este distanța parcursă de companie în 24 de ore.

În teren șes și deluros, *etapa de marș* pe autovehicule poate fi de *până la 250 km*, uneori mai mare; în teren muntos-împădurit *până la 150 km*.

Când subunitățile se deplasează pe jos *mărimea etapei de marș* poate să fie de *până la 30 km*.

Viteza medie de marș este media vitezelor parțiale realizate pe diferite porțiuni de itinerar și se exprimă în km/oră.

Viteza medie de marș a coloanelor mixte în teren șes sau deluros, *ziua* este de 20-30 km/oră; coloanele de transportare amfibii blindate (mașini de luptă ale

infanteriei, automobile) se deplasează *ziua cu 30-40 km/oră*, iar *noaptea cu 25-30 km/oră*; cînd subunitățile se deplasează pe jos viteza medie de marș este de *4-5 km/oră*, iar *pe schiuri de 5-7 km/oră*; cînd deplasarea se execută pe drumuri cu pante mari sau cu obstacole (bolovani, grohotiș) viteza de deplasare se micșorează *pînă la 1 km/oră*.

În teren muntos - împădurit viteza de marș se reduce cu *30- 40%* față de cea din teren șes și deluros.

Pe timp de îngheț (dezgheț), pe drumuri desfundate și în condiții de vizibilitate redusă viteza medie de marș poate fi de *10-15 km/oră*; la urcarea pantelor de *6-8 %* viteza este de pînă la *10 km/oră*, iar la coborîre *de pînă la 15-20 km/oră*.

Pe căldură mare, pe drumuri cu praf, pe timpul trecerii prin localități mari, pe ceață și ninsoare sau noaptea viteza de marș se reduce cu *15-20%* și chiar mai mult.

Noaptea, cînd autovehiculele sunt echipate cu aparate de vedere pe timp de noapte sau cînd luminează luna, pe drumurile cu indicatoare luminoase și cu circulație într-un singur sens, viteza medie de marș poate fi aceeași ca pe timpul zilei.

124 Pentru menajarea forțelor militarilor, verificarea stării tehnice a autovehiculelor, executarea întreținerilor tehnice și înlăturarea defectiunilor, se fixează halte mici, halte mari și odihna de zi (noapte).

Haltele mici, în cazul deplasării pe autovehicule, se fixează astfel: prima după *1-2 ore* de marș, iar următoarele, după fiecare *2-3 ore* de marș (iarna după *1-1,5 ore* de marș) și au durată de *20-30 minute*; cînd marșul se execută pe jos se fixează prima haltă după *30 minute* de la începerea acestuia, iar următoarele din *50 în 50 minute* și au o durată de *10 minute*.

Halta mare se fixează la sfîrșitul primei jumătăți a etapei de marș și are o durată de *2-4 ore*.

Cînd distanța de parcurs este mai mică decît o etapă de marș, noaptea și iarna pe geruri puternice nu se fixează, de regulă, haltă mare.

Pe timpul haltei mari se servește hrana și se completează plinurile la autovehicule, se verifică armamentul și tehnica militară, se execută întreținerea tehnică a autovehiculelor, iar în funcție de rulajul transportoarelor amfibii blindate (mașinilor de luptă ale infanteriei) – reglajele dispozitivelor de comandă.

Odihna de zi (noapte) se fixează după executarea unei etape de marș.

Pentru haltele mari și odihna de zi (noapte) se aleg raioane care oferă condiții favorabile de protecție și mascare și dispun de suficiente surse de apă.

Pe timpul haltei mari și în raionul odihnei de zi (noapte) subunitățile părăsesc drumul și se dispun în raioanele stabilite, astfel încît să fie permanent gata de luptă și să poată continua în timp scurt marșul.

În raionul odihnei de zi (noapte) se iau măsuri de asigurare a acțiunilor de luptă, se distribuie hrană caldă, se completează plinurile de carburanți și lubrifianti și se execută lucrările prevăzute la halta mare.

Pe timpul odihnei de zi (noapte) se pot schimba elementele de siguranță a marșului.

Cînd deplasarea se execută pe jos, după 2-3 zile de marș se acordă 24 ore pentru odihnă.

125 Cînd compania execută marșul independent (izolat), comandantul ia măsuri de siguranță a subunității pe care o comandă și a celor de întărire (sprijin), numește observatori (terestru și aerian) cărora le precizează misiunile și modul de îndeplinire a acestora. La nevoie, pentru cercetarea unor obiective de pe direcția de deplasare, numește echipe de cercetare. În funcție de distanța pe care se execută marșul și de posibilitatea întîlnirii cu inamicul pentru siguranța companiei se numește o patrulă de siguranță. Elementele destinate pentru siguranța marșului, pe timpul haltelor se transformă în elemente de siguranță a staționării.

126 În siguranța de marș cînd pichetul mobil este de valoare companie aceasta poate destina un pluton ca patrulă de siguranță de cap (de flanc, de spate).

Compania ca pichet mobil (fix) poate primi ca întărire 1 pluton de tancuri, 1 baterie de aruncătoare calibru 120 mm, 1-2 pionieri, 1-2 cercetași chimici.

Pichetul mobil de cap se trimite la distanța de 5-10 km, iar *pichetul mobil (fix) de flanc și de spate* – pînă la 5 km.

În localități, păduri, munți, pe timp de noapte sau cînd marșul se execută pe jos, aceste distanțe se pot micșora pînă la jumătate.

127 Misiunile pichetului mobil de cap (de flanc) sunt:

a) să asigure coloana căreia îi face siguranța împotriva atacului prin surprindere al inamicului terestru, să captureze sau să nimicească cercetașii inamicului ori grupurile de cercetare-diversiune ale acestuia;

b) să atace cu îndrăzneală inamicul de pe itinerarul de deplasare, să cucerească punctele din teren favorabile pentru luptă, să oblige pe inamic să se desfășoare prematur, asigurînd astfel condiții favorabile pentru desfășurarea și intrarea în luptă în mod organizat a coloanei căreia îi face siguranța.

128 Misiunile pichetului mobil de spate sunt:

a) să asigure coloanei căreia îi face siguranța posibilitatea de a se desprinde de inamic și a executa deplasarea în ordine;

b) să nu permită inamicului terestru să atace prin surprindere coloana căreia îi face siguranța, interzicînd îndeosebi acțiunile elementelor de cercetare-diversiune, subunităților aeromobile și desantului aerian ale acestuia.

129 Comandantul companiei destinată ca pichet mobil este obligat să-și însușească misiunea, să studieze pe hartă itinerarul de deplasare, să stabilească modul de deplasare al companie și să dea ordinul de acțiune.

130 Pentru executarea marșului, comandantul companiei dă ordinul de marș pe structura celor 5 paragrafe, în care precizează:

- a) informații despre inamic și aliniamentele probabile de întâlnire cu acesta;
- b) misiunea companiei pichet mobil de cap (spate);
- c) informații despre subunitățile vecine și despre cercetare (atunci când acționează în față);
- d) compunerea și misiunile patrului de siguranță;
- e) ora trecerii pe la punctul inițial și pe la punctele de coordonare;
- f) ordinea de încolonare, viteza de deplasare și locul haltelor;
- g) locurile unde sunt organizate posturi de comenduire și îndrumare a circulației;
- h) modul de acțiune la întâlnirea cu inamicul și la atacul aerian al acestuia;
- i) modul de hrănire al militarilor și de alimentare au carburanți – lubrifianți a tehnicii de luptă;
- j) semnalele de conducere și modul de asigurare a legăturilor prin mijloacele de comunicații pe timpul executării marșului;
- k) înlocuitorul la comandă.

131 Compania se oprește pentru halte la semnalul comandantului eşalonului căruia îi face siguranța.

Pe timpul haltei mici compania ocupă o poziție avantajoasă și continuă să observe terenul, fiind gata să respingă atacul inamicului; la halta mare sau în raionul odihnei de zi (noapte) compania – pichet mobil de cap - se transformă în pichet de pază și îndeplinește misiunile care i se ordonă.

132 Informațiile obținute se raportează imediat comandantului eşalonului care a trimis siguranța.

În teren muntos-împădurit se mai determină:

- a) gradul de practicabilitate a itinerarului pentru autovehicule și forțe;
- b) existența punctelor obligatorii de trecere, a grohotişurilor, a grotelor, a peşterilor, a tunelurilor (lucrărilor subterane), a izvoarelor, a refugiilor, iar pe timp de iarnă – grosimea stratului de zăpadă, locul cornişelor, podurilor de zăpadă, avalanşelor.

133 Compania trebuie să treacă cu capul coloanei forțelor principale pe la punctul inițial la ora stabilită; patrula de siguranță precede forțele principale la distanța ordonată.

Distanța între autovehicule se stabilește în funcție de viteza de marș și condițiile de vizibilitate și este de 25-50 m; pe timpul deplasării pe drumuri cu praf, polei, pante abrupte, coborîșuri periculoase și curbe cu rază mică, în condiții de vizibilitate redusă, precum și pe timpul trecerii zonelor contaminate, distanța între autovehicule se mărește *pînă la 100 m*, uneori și mai mult.

Noaptea autovehiculele folosesc dispozitive de camuflare a luminilor, iar distanța între acestea se reduce *pînă la 25 m*.

Autovehiculele care din cauza unor defecțiuni tehnice au rămas pe itinerar își ocupă locul în coloana din care fac parte, numai pe timpul haltelor.

Coloana nu se oprește în locuri înguste, pe poduri, în vaduri, pe pante mari, în curbe cu rază mică.

La poduri se iau măsuri de realizare a securității deplasării și la nevoie, pentru întărirea capacității de suport a acestora.

În cazul atacului aerian al inamicului se continuă deplasarea măbind viteza și distanța dintre autovehicule.

Cercetarea de radiație, chimică și biologică se execută de toate elementele din siguranța marșului și de către forțele principale.

134 Pe timp de iarnă cu zăpadă mare și temperaturi scăzute, executarea marșului necesită:

- a) pregătirea și menținerea drumurilor în stare practicabilă;
- b) luarea măsurilor pentru prevenirea degerării oamenilor;
- c) pregătirea tehnicii militare pentru funcționarea în condițiile unor temperaturi scăzute;
- d) asigurarea autovehiculelor cu accesorii și mijloace necesare măririi capacității de trecere, acoperirea cu prelate a autovehiculelor destinate pentru transportul militarilor.

În siguranța de marș se includ autovehicule înzestrate cu echipament de buldozer pentru curățirea zăpezii; autovehiculele cu capacitate mare de trecere (tractoarele) se repartizează de-a lungul întregii coloane; pe timpul haltelor, motoarele autovehiculelor se încălzesc *cîte 4-5 minute* la fiecare jumătate de oră; pentru încălzirea militarilor se execută cu aceștia exerciții fizice pentru încălzirea organismului; *este interzis ca militarii să stea în poziția culcat pe zăpadă*.

Cînd marșul se execută pe jos, în afara drumurilor sau pe drumuri înzăpezite subunitățile din capul coloanei se schimbă după fiecare *20-30 minute*.

Pe ger puternic se asigură militarilor hrană caldă.

135 Cînd marșul se execută, iarna, la temperaturi scăzute, pe jos, se impune ca:

- a) nici o parte a corpului să nu fie strînsă, în special încheieturile și extremitățile (degetele mîinilor și picioarelor să se miște în mănuși, respectiv în încălțăminte);
- b) să nu se strîngă excesiv curelele de la raniță, schiuri sau rachetele de zăpadă;
- c) executarea cît mai uniformă a marșului și dozarea efortului pentru a se evita transpirația corpului, alternativ cu răcirea sa;
- d) marșul să se execute în veston, iar scurtele să fie îmbrăcate numai în timpul haltelor;
- e) să nu se bea apă rece și să nu se mănînce zăpadă; apa se va înlocui cu ceai sau cafea și se va bea cu înghițituri mici (rare);

- f) deschizătorii de pîrtii să fie înlocuiți cît mai des;
- g) să nu se stea jos pe timpul haltelor mici, haltele mari să se facă pe cît posibil în case sau cabane.

136 Cînd unele obstacole nu pot fi trecute sau ocolite se prevăd din timp măsuri pentru transbordarea efectivelor, tehnicii și materialelor folosindu-se în acest scop toate mijloacele la dispoziție; în acest caz, dincolo de obstacol, subunitățile continuă marșul pe jos, muniția, materialele pe militari (purători) și autovehiculele vor fi trimise pe rute ocolitoare pînă la ajungerea din urmă a coloanei sau vor relua mișcarea după deschiderea drumului.

SECȚIUNEA a 4-a

137 Transportul constă în deplasarea personalului, tehnicii și materialelor cu ajutorul mijloacelor feroviare, maritime, fluviale și aeriene.

În vederea executării transportului, subunităților li se destină stații, aerodromuri, porturi de îmbarcare și debarcare, raioane de așteptare și de adunare, de bază și de rezervă.

138 Înainte de îmbarcare compania de infanterie se dispune în *raionul de așteptare*, iar după debarcare în *raionul de adunare*.

Raioanele de așteptare și de adunare se aleg în raport cu condițiile de teren la distanță de *pînă la 3 km* față de stațiile, aerodromurile și porturile de îmbarcare (debarcare).

În raionul de așteptare compania se dispune în ascuns, folosind lucrările genistice executate din timp de forțele și mijloacele destinate în acest scop, precum și proprietățile de protecția ale terenului, ținînd seama de ordinea de deplasare spre stația de îmbarcare.

139 Cînd transportul se execută pe comunicațiile feroviare, maritime sau fluviale comandantului de companie i se precizează:

- a) raionul de așteptare;
- b) itinerarul și modul de deplasare spre locul de îmbarcare;
- c) planul de îmbarcare și de repartizare a personalului, tehnicii și a materialelor pe vagoane (platforme sau nave);
- d) durata în timp de la începerea și pînă la terminarea îmbarcării.

Înainte de a începe deplasarea în vederea îmbarcării, comandantul de companie verifică dacă personalul cunoaște regulile de îmbarcare, ancorare și debarcare a tehnicii militare, de comportare pe timpul transportului și dacă armamentul, TAB sau MLI și materialele sunt pregătite pentru a fi transportate.

Deplasarea companiei din raionul de așteptare către stația sau portul de îmbarcare se desfășoară astfel încât să se poată trece imediat la executarea îmbarcării.

Armamentul, TAB sau MLI și personalul trebuie să se îmbarce cu repeziciune și în siguranță, respectându-se cu strictețe măsurile pentru prevenirea accidentelor și deteriorarea tehnicii militare și a mijloacelor de transport.

140 Pe timpul transportului compania de infanterie trebuie să fie în permanență gata de debarcare, pentru continuarea deplasării prin marș și intrarea la timp în luptă.

Cercetarea, observarea aeriană și terestră se asigură prin posturi de observare prevăzute cu aparatura de observare și de cercetare chimică, biologică și de radiație necesară; șeful eșalonului de transport este informat asupra situației aeriene și chimice de către șefii sectoarelor de comandă de cale ferată (de apă).

Eșalonul de transport se apără împotriva inamicului aerian cu armamentul de infanterie destinat în acest scop; paza pe timpul transportului pe comunicațiile feroviare se execută printr-o gardă destinată de subunitate; atenție deosebită se acordă pazei împotriva grupurilor de cercetare-diversiune și elementelor teroriste ale inamicului.

Subunitățile care se transportă pe comunicațiile feroviare, maritime și fluviale se asigură cu rezerve de alimente și apă potabilă pentru toată durata transportului.

Pentru acordarea la timp a asistenței medicale pe timpul transportului, funcționează punctul medical al batalionului.

141 La sosirea în stația (portul) de debarcare, compania debarcă protejată de focul subunităților de siguranță și se deplasează în ascuns în raionul de adunare, fiind gata să îndeplinească misiunea de luptă; aceasta trebuie să fie în măsură să debarce și în locuri nepregătite, să execute marșul spre locul ordonat ocolind porțiunile de teren cu distrugerii sau contaminate și să intre la timp în luptă.

142 Când linia de cale ferată de pe direcția de deplasare a fost întreruptă și nu sunt posibilități de refacere a acesteia în timp scurt sau de varientare, compania poate continua transportul prin *transbordare* pe alte mijloace feroviare de transport asigurate din timp sau prin *deplasare pe căile rutiere existente*; transbordarea trebuie să fie temeinic pregătită și efectuată în timp cât mai scurt, cu luarea tuturor măsurilor de asigurare a acțiunilor.

143 Transportul pe comunicațiile aeriene se execută pe direcțiile unde celelalte căi de comunicație au o dezvoltare insuficientă sau au suferit mari distrugerii, precum și în situații care necesită dislocări urgente de forțe și mijloace dintr-un raion în altul și efectuarea unor manevre; el se efectuează cu avioane, elicoptere, planoare, folosindu-se ca procedeu de bază debarcarea (aterizarea); pentru unele materiale se pot folosi și procedeele parașutării acestora de la înălțime mică (delestarea sau extracția).

SECȚIUNEA a 5-a

Pregătirea deplasării

144 Pregătirea deplasării cuprinde, de regulă, următoarele activități:

- a) luarea deciziei, planificarea deplasării și transmiterea misiunilor la subordonați;
- b) organizarea conducerii;
- c) cercetarea și recunoașterea itinerarelor de deplasare;
- d) recunoașterea raionului de îmbarcare, debarcare, transbordare, a celui de plecare și de adunare după deplasare;
- e) pregătirea forțelor pentru marș; stabilirea și luarea măsurilor de creștere a capacității de trecere în punctele obligatorii;
- f) organizarea asigurării acțiunilor și protecției forțelor (cu accent deosebit pe protecția antiaeriană);
- g) logistica deplasării.

145 Planificarea deplasării forțelor ține seama de :

- a) misiunea și concepția comandantului eșalonului superior;
- b) timpul disponibil și distanța pe care se face deplasarea;
- c) compunerea dispozitivului de deplasare;
- d) regulile privind îndrumarea circulației și măsurile de control necesare;
- e) misiunea ulterioară;
- f) situația inamicului (terestru și aerian), inclusiv pericolul nuclear, biologic și chimic;
- g) gradele relative de mobilitate, disponibilitatea fișiiilor, numărul și capacitatea itinerarelor disponibile, condițiile de teren și stare a vremii;
- h) alte deplasări, inclusiv traficul populației civile.

146 Pentru conducerea forțelor pe timpul deplasării, se folosesc mijloacele de comunicații și semnalele.

Folosirea mijloacelor de comunicații, indiferent de tip, are loc la ordin și cu respectarea regimului impus de regulile de trafic; păstrarea secretului asupra scopului deplasării se asigură prin limitarea numărului persoanelor care au acces la informații și care participă la pregătirea acesteia.

CAPITOLUL IV

Regruparea și înlocuirea

SECȚIUNEA 1

Pregătirea și desfășurarea regroupării

147 Prin regroupare forțele își schimbă locul de dispunere sau acțiune (manevra de forțe și mijloace) în vederea constituirii unui nou dispozitiv adecvat situației existente în acel moment, avînd ca scop: restructurarea dispozitivului de acțiune; crearea unei grupări de forțe pe o altă direcție; întărirea unor grupări de forțe care au suferit pierderi mari; suplimentarea efortului pe anumite direcții; îndeplinirea altei misiuni; deplasarea forțelor și mijloacelor în vederea scoaterii lor de sub loviturile inamicului; schimbarea raionului de dispunere a subunității.

148 Pentru pregătirea și desfășurarea regroupării comandantii trebuie să aibă în vedere: natura dispunerii viitoare (dintr-un raion în altul, dintr-un dispozitiv de acțiune în altul, dintr-un raion într-un dispozitiv de luptă); finalitatea regroupării (cu sau fără înlocuirea forțelor); natura deplasării (marș, transport, combinat); scopul; acțiunea în curs de desfășurare și viitoare; operațiile inamicului; terenul.

149 Procedeele de regroupare a forțelor sunt următoarele: *din adîncime spre front; de-a lungul frontului; dinspre front spre spate; combinat.*

Regruparea din adîncime spre front se execută prin desfășurarea parțială sau totală a forțelor de angajare ulterioară, forțelor de sprijin și a altor forțe pentru realizarea noului dispozitiv în viitoarele raioane de acțiune sau întărirea apărării pe direcțiile amenințate.

Regruparea de-a lungul frontului presupune desfășurarea parțială sau totală dintr-un sector al frontului într-altul a forțelor de angajare ulterioară, forțelor de sprijin și a altor forțe, în scopul mutării efortului de pe o direcție pe alta sau pentru restructurarea dispozitivului.

Regruparea dinspre front spre spate se execută prin scoaterea unor forțe din compunerea grupării de angajare sau prin deplasarea forțelor de angajare ulterioară (rezervelor) și a celor de sprijin în raioane sau pe alinamente mai în spate, în scopul refacerii puterii de luptă sau pentru constituirea unei noi grupări de forțe necesare îndeplinirii altor misiuni; pe timpul regroupării, forțele trebuie să aibă puterea de luptă completă și să fie apte permanent pentru a trece la îndeplinirea oricărei misiuni.

150 Regruparea companiei de infanterie din forțele de angajare imediată este precedată, de regulă, de înlocuirea ei și se execută în vederea constituirii unui nou dispozitiv sau când aceasta și-a pierdut puterea de luptă.

151 Pentru compania de infanterie care se regroupează se stabilesc raioane de adunare dispuse, de regulă, între forțele de angajare imediată și forțele de angajare ulterioară ale eșalonului superior, avîndu-se în vedere existența drumurilor de acces, posibilitatea deplasării în ascuns, mascarea activităților și a elementelor de dispozitiv precum și posibilitatea dispunerii dispersate a forțelor.

152 Activitățile desfășurate de către comandantul companiei de infanterie pentru pregătirea regrupării sunt planificarea, organizarea, coordonarea și controlul îndeplinirii planului de către subordonați.

153 Studierea și elaborarea cursurilor acțiunii militare au la bază analiza situației și presupun:

a) stabilirea celor mai favorabile itinerare de deplasare pentru ieșirea din dispozitivul de luptă și ocuparea noilor aliniamente de către subunitățile organice și cele primite ca întărire;

b) executarea recunoașterilor în teren, culegerea și verificarea ultimelor informații despre situația inamicului și caracterul acțiunilor sale atît pe aliniamentul inițial, de-a lungul itinerarelor de deplasare, cît și pe aliniamentul final;

c) amenajarea genistică a terenului și stabilirea posibilităților de varientare a punctelor obligatorii de trecere;

d) evaluarea stării liniilor de comunicații, prin fir, construite, a capacității și posibilităților de lucru a acestora;

e) determinarea caracteristicilor itinerarelor de deplasare (lungimea, capacitatea și starea lor).

154 Regruparea se consideră încheiată atunci cînd comandantul companiei de infanterie raportează eșalonului superior că toate forțele de care dispune sunt în punctul de sprijin sau în dispozitivul ordonat.

SECȚIUNEA a 2-a

Pregătirea și desfășurarea înlocuirii

155 Înlocuirea este acțiunea prin care compania de infanterie trece în locul unei alte subunități și își asumă răspunderile acesteia.

Înlocuirea cuprinde un ansamblu de măsuri și activități ce se execută, de regulă, noaptea sau în alte condiții de vizibilitate redusă, pentru predarea, la ordin, a raioanelor (aliniamentelor) de către subunitățile care le-au ocupat alte subunități în vederea îndeplinirii unei noi misiuni de către fiecare în parte.

În apărare, înlocuirea se execută când compania de infanterie:

- a) și-a pierdut puterea de luptă (a suferit mari pierderi, a devenit incapabilă să-și continue misiunea și urmează să fie reorganizată, reconstituită și reechipată);
- b) este trecută în forțele de angajare ulterioară sau în rezervă;
- c) trece la îndeplinirea unei noi misiuni;
- d) a îndeplinit misiunea primită;
- e) este planificată pentru înlocuire, în vederea evitării epuizării;
- f) nu corespunde pentru îndeplinirea noii misiuni.

În ofensivă înlocuirea se execută când:

- a) compania este adusă din adâncime și ocupă poziția de plecare la ofensivă, preluând poziția unor forțe din contact;
- b) forțele din contact își restructurează dispozitivul și compania este trecută în forțele de angajare ulterioară sau în rezervă;
- c) o parte din subunitățile companiei și-au pierdut puterea de luptă pe timpul desfășurării ofensivei.

156 În timpul acțiunii de înlocuire există o perioadă când concentrarea sporește vulnerabilitatea subunităților implicate. Posibilitatea de a se ivi confuzie este inerentă. Două sisteme de comandă paralele vor acționa într-o singură zonă și în același timp. Dacă locul și ora stabilirii contactului dintre comandantul companiei înlocuite și comandantul companiei care înlocuiește nu a fost specificat, comandantul noii subunități îl va contacta pe cel ce urmează a fi înlocuit pentru realizarea coordonării.

157 În scopul asigurării unei bune funcționări a activităților de comandă și control, coordonarea detaliată a acțiunii trebuie avută în vedere chiar de la începerea planificării acțiunii.

Coordonarea între cei doi comandanți de companie include:

- a) schimbul de informații;
- b) executarea recunoașterilor;
- c) schimbul de schițe ale zonelor de responsabilitate;
- d) stabilirea secvențială, pe timpi de execuție a acțiunii de înlocuire;
- e) ora sau momentul tactic când transferul de responsabilitate pentru zona respectivă este realizat și din care responsabilitatea zonei revine comandantului companiei care a realizat înlocuirea;
- f) utilizarea de călăuze și personal de legătură;
- g) punerea în aplicare a măsurilor de siguranță;

- h) planificarea sprijinului de foc propriu și înaintarea de cereri la eșalonul superior;
- i) realizarea schimbului (transferului) de muniție, materiale;
- j) luarea în primire de către comandantul de companiei care vine la înlocuire a barajelor explozive și neexplozive și identificarea culoarelor;
- k) stabilirea frecvențelor radio, indicativelor, parolelor și a semnalelor de recunoaștere.

158 Pentru asigurarea controlului și a flexibilității pe timpul executării înlocuirii se stabilesc:

a) **raioanele** - pentru subunitățile înlocuite - raioane de adunare, iar pentru cele care înlocuiesc – raioane de plecare; la fixarea acestora trebuie să se țină seama de existența drumurilor de acces care să asigure deplasarea în ascuns a forțelor și dispunerea lor în cadrul raioanelor în mod dispersat fără a fi observate de inamic;

b) **punctele de contact** - de regulă, de către comandantul companiei care va fi înlocuită pentru a ușura realizarea legăturii între subunitatea care vine la înlocuire și călăuzele din compania care va fi înlocuită; în unele situații este necesar să fie stabilite mai multe puncte de contact;

c) **punctele de despărțire** - acele locuri în care rolul călăuzei încetează, iar responsabilitatea pentru conducerea companiei revine în întregime comandantului acesteia;

d) **itinerarele** - toate subunitățile trebuie să respecte itinerarele de deplasare în scopul evitării apariției confuziei și a fraticidului; în măsura posibilităților este recomandabil să fie stabilite itinerare diferite pentru compania înlocuită și cea care vine la înlocuire; este responsabilitatea comandantului companiei înlocuite să se asigure că deplasările se execută conform planului.

159 La primirea ordinului de înlocuire, comandantul companiei care înlocuiește, împreună cu comandantul celei care este înlocuită execută **recunoașterea** pe timpul căreia ia cunoștință de:

- a) dispunerea inamicului când subunitatea înlocuită este în contact;
- b) poziția subunității înlocuite (inclusiv pozițiile posturilor de observare, ale câmpurilor de mine antiblindate și a sistemului de avertizare din timp a companiei);
- c) poziția punctului de comandă și observare;
- d) pozițiile armamentului principal și tehnicii blindate;
- e) organizarea sistemului de foc;
- f) amenajarea genistică a punctului de sprijin, dispunerea barajelor și gradul lor de pregătire;
- g) itinerarele de deplasare în ascuns a subunităților spre locul de înlocuire;
- h) posturile de comenduire și îndrumare a circulației;
- i) locurile unde călăuzele întâmpină subunitățile ce sosesc și ordinea de înlocuire.

Comandantul subunității care înlocuiește precizează comandanților din subordine:

- a) raioanele de plecare și modul de ieșire din acestea;
- b) timpul când începe și când se termină înlocuirea și modul de primire a punctelor de sprijin;
- c) locul unde vor fi întâmpinați de călăuze;

d) itinerarele de deplasare și posturile de comenduire și îndrumare a circulației;

e) măsurile pentru asigurarea acțiunilor de luptă; modul de acțiune în cazul unui atac din partea inamicului.

Comandantul subunității care se înlocuiește este obligat să precizeze comandanților din subordine:

a) modul de predare a raionului și locul de adunare după înlocuire;

b) măsurile de mascare pe timpul înlocuirii;

c) numărul călăuzelor și de la ce subunități se destină pentru însoțirea subunităților care iau în primire;

d) unde și când trebuie să sosească călăuzele și pe ce itinerare trebuie să conducă subunitățile care sosesc pentru înlocuire;

e) unde sunt instalate posturile de comenduire și îndrumare a circulației;

f) timpul când începe și se termină înlocuirea;

g) modul de acțiune în cazul trecerii inamicului la ofensivă pe timpul înlocuirii.

160 Metoda de înlocuire este determinată de situația specifică; înlocuirea începe cu ocuparea pozițiilor din adâncimea dispozitivului de luptă al companiei înlocuite; comandantul companiei înlocuite numește călăuzele din cadrul fiecărei subunități înlocuite pentru fiecare subunitate din subordinea companiei înlocuitoare; aruncătoarele companiei, care înlocuiește, vor fi amplasate înaintea începerii înlocuirii și vor rămâne pe poziție până la preluarea comenzii de către aceasta.

Metodele pentru efectuarea înlocuirii sunt:

a) **înlocuirea succesivă a subunităților** - metoda solicită timp mai mult și se folosește atunci când itinerarele care asigură mascarea sunt în număr limitat și toate plutoanele trebuie să folosească același itinerar; compania înlocuitoare ocupă un raion de plecare în spatele companiei înlocuite și înlocuiește plutoanele acesteia în conformitate cu prevederile planului de înlocuire, fiecare pluton se deplasează în față către punctul de contact; fiecare grupă este condusă către un loc mascat în spatele grupei înlocuite; echipamentul și proviziile necesare sunt schimbate; grupele înlocuite se deplasează către raionul de adunare a plutonului și ulterior până în raionul de adunare al companiei; după ce întregul pluton care înlocuiește preia răspunderea de la plutonul înlocuit, următorul pluton începe înlocuirea.

b) **înlocuirea simultană a subunităților** – este o metodă rapidă, dar favorizează descoperirea de către inamic a subunităților care înaintează în același timp; se recomandă această metodă atunci când misiunea solicită o înlocuire în timp scurt, descoperirea de către inamic este mai puțin posibilă iar terenul oferă itinerarii mascate; plutoanele care înlocuiesc înaintează în același timp pe rutele stabilite către punctele de înlocuire.

c) **înlocuirea prin ocuparea pozițiilor din adâncimea dispozitivului sau a celor adiacente acestuia** - metoda presupune ca subunitatea înlocuitoare să ocupe pozițiile din flancul sau spatele subunității înlocuite; subunitatea înlocuitoare trebuie

să poată acoperi cu foc acțiunea subunității înlocuite; de regulă, această metodă se folosește atunci când subunitatea înlocuită este contaminată chimic sau nuclear sau când subunitățile implicate au valori diferite; subunitatea înlocuitoare poate ocupa pozițiile simultan sau succesiv, în funcție de situație; după ocuparea pozițiilor, subunitatea înlocuită se retrage de-a lungul itinerarelor stabilite.

O variantă privind înlocuirea companiei de infanterie este prezentată în figura nr.12.

161 Ordinea executării înlocuirii. La stabilirea ordinii de înlocuire, se iau în considerare următoarele:

a) **capacitatea de luptă a subunității** - dacă o subunitate subordonată a suferit pierderi masive ca efective și tehnică este prima care se înlocuiește;


b) **terenul** - subunitatea subordonată, cea mai ușor de descoperit de către inamic pe timpul înlocuirii trebuie lăsată ultima; aceasta permite majorității subunităților înlocuitoare să fie în poziție înainte ca inamicul să descopere acțiunea de înlocuire;

c) **inamicul**- subunitatea subordonată care este poziționată pe direcția cea mai probabilă și mai periculoasă de apropiere de inamic trebuie înlocuită în prima etapă ;

d) **controlul** - când două subunități alăturate trebuie să folosească același itinerar, pentru a efectua înlocuirea, se alege metoda și ordinea de înlocuire care reduce aglomerația și confuzia; se evită concentrarea subunităților pe o suprafață mică, restrânsă;

e) **misiunea următoare** - de regulă, subunitatea subordonată cu misiunea cea mai dificilă, se înlocuiește prima.

Figura nr.12 Înlocuirea companiei de infanterie



162

Transferul de responsabilitate. Momentul realizării transferului trebuie stabilit de ambii comandanți. În mod normal, acest lucru se realizează când două treimi din compania înlocuitoare sunt în poziție și au preluat comanda și controlul.

163 Transferul sau schimbul de echipamente și provizii. Pentru a simplifica înlocuirea și a menține securitatea operațională, trebuie transferate anumite echipamente și provizii între cele două subunități. Acestea includ: plasele de mascare, reperiile (dispozitivele în infraroșu cu recunoaștere din adâncime, la apărarea pregătită din timp), minele de semnalizare acustică și luminoasă (MSAL) și sistemele de avertizare timpurie a companiei. Materialele care trebuiesc transferate pot fi: materialele pentru delimitare, materialele excedentare sau cele pentru depozitarea muniției; materialele grele sau masive care ar împovăra subunitatea înlocuitoare dacă le-ar transporta. Schițele de sector, fișele focului, registrele câmpului de mine antiblindate trebuie, de asemenea, transferate subunității înlocuitoare.

164 Securitatea acțiunilor. Toate eforturile companiei de infanterie trebuie orientate în scopul interzicerii descoperirii de către inamic a acțiunii de înlocuire. Pentru aceasta se au în vedere:

a) înlocuirea trebuie făcută în condiții de vizibilitate redusă;

b) dispozitivele, activitățile și traficul radio al subunității înlocuite trebuie menținute de-a lungul acțiunii de înlocuire; ambele companii trebuie să lucreze în rețeaua radio a unității înlocuite; compania înlocuită menține traficul de rutină în timp ce compania înlocuitoare rămîne pe recepție de serviciu; o dată ce înlocuirea este încheiată, la un semnal dinainte stabilit, compania înlocuită trece pe frecvența destinată ei;

c) posturile de observare și patrurile trebuie să mențină orarul stabilit; măsurile de siguranță se mențin sub controlul operațional al subunității înlocuite înainte de înlocuire;

d) planificarea și coordonarea suplimentară sunt necesare atunci cînd înlocuirea are loc între o unitate și o companie de infanterie, iar înlocuirea prin metoda ocupării pozițiilor adiacente sau a celor din adâncime nu este posibilă; dacă compania înlocuitoare este înzestrată cu TAB, MLI sau MLD, ea trebuie să acționeze cu militarii debarcați și să amplaseze vehiculele în momentul cînd compania înlocuită s-a retras; compania înlocuită trebuie să înlocuiască militarii săi cu cei debarcați și să mute vehiculele în spate; dacă este posibil compania înlocuită deplasează cîteva vehicule în spate, pînă la înlocuire; acest lucru este posibil cînd compania a folosit tehnica de înlocuire dispusă în afara pozițiilor; toate vehiculele se mută către punctul de realimentare, dar numai jumătate revin la pozițiile lor.

165 Modul de acțiune în cazul trecerii inamicului la ofensivă. Comandanții cooperează și stabilesc de unde pot observa mai bine înlocuirea. Acțiunea se execută sub conducerea directă a comandantului subunității înlocuite pînă cînd condițiile de transfer de responsabilitate sunt îndeplinite. Dacă inamicul atacă înainte de transfer, subunitățile subordonate companiei înlocuitoare care se află în zonă, intră sub controlul operațional al comandantului companiei înlocuite. Dacă inamicul atacă după transfer, comandantul companiei înlocuite execută controlul operațional al tuturor subunităților companiei înlocuite aflate în zonă. Variantele de acțiune stabilesc modul cum vor fi implicate subunitățile. O tehnică ce oferă flexibilitatea planului de înlocuire trebuie să stabilească ultima subunitate înlocuitoare ca rezervă.

166 Desfășurarea operațională a acțiunii de înlocuire. La momentul stabilit pentru începerea înlocuirii, compania înlocuitoare se deplasează spre punctul de contact și stabilește legătura cu călăuza din compania înlocuită. Călăuza conduce compania spre punctul de contact unde se întâlnește cu călăuzele de pluton. Călăuzele își îndrumă plutoanele spre punctele respective de contact unde călăuzele de grupe se alătură grupelor lor. În varianta menționată, fiecare pluton execută înlocuirea. Comandantul de pluton predă conducerea forțelor, iar călăuzele conduc grupele către un loc dispus în spatele pozițiilor defensive. Comandanții de grupe încep apoi să înlocuiască succesiv militarii pînă finalizarea activității. Înainte ca soldații să părăsească pozițiile ei îi îndrumă pe cei ce vin să înlocuiască. Pe măsură ce militarii sunt înlocuiți, ei se îndreaptă către raionul de adunare al plutonului. După regruparea fiecărui pluton și predarea responsabilității privind apărarea de către comandantul acestuia, el se îndreaptă spre raionul de adunare a companiei. După ce compania s-a regrupat și transferul de responsabilitate s-a realizat, comandantul companiei își deplasează compania așa cum stabilește comandantul de batalion.

CAPITOLUL V

Ofensiva

SECȚIUNEA 1

Generalități

167 Scopul ofensivei se realizează prin:

- a) studierea, aprecierea reală a inamicului și folosirea cu eficiență a terenului;
- b) executarea frecventă și oportună a manevrei de foc, forțe și mijloace pentru încercuirea, capturarea și nimicirea inamicului;
- c) lovirea prin surprindere a inamicului și dezvoltarea impetuoasă a ofensivei în adîncimea apărării acestuia;
- d) consolidarea aliniamentelor (obiectivelor) cucerite și respingerea contraatacurilor;
- e) aplicarea permanentă a măsurilor de asigurare a acțiunilor și de protecție a forțelor;

f) conducerea neîntreruptă a subunităților.

168 În ofensivă, compania de infanterie trebuie să aibă superioritate de forțe și mijloace pentru a realiza pătrunderea în dispozitivul inamicului.

Raportul favorabil de forțe și mijloace asigură realizarea superiorității în punctul cheie.

Dacă atacul a avut succes, simultan cu dezvoltarea ofensivei de către compania de infanterie, inamicul trebuie împiedicat să se regrupeze și să execute contraatacuri.

169 Scopul principal urmărit de către comandantul de companie este acela de a direcționa atacul în locurile în care inamicul se așteaptă mai puțin și nu orientarea lui împotriva concentrărilor mari de forțe ale acestuia.

170 Caracteristicile acțiunilor ofensive sunt *concentrarea efortului, surprinderea, viteza, flexibilitatea și îndrăzneala*; în funcție de specificul misiunii, comandantul de companie decide în ce măsură vor fi aplicate aceste caracteristici.

Concentrarea efortului este decisivă pentru asigurarea succesului acțiunilor ofensive; în acest scop concentrarea focului, a forțelor și mijloacelor se direcționează în punctul și la momentul decisiv; pentru asigurarea succesului atacului este important ca această concentrare de forțe, mijloace și putere de foc să fie utilizată în punctul cel mai vulnerabil al dispozitivului inamicului.

Surprinderea. În ofensivă, inițiativa oferă comandantului posibilitatea de a alege momentul, locul și metoda de atac pentru a lovi inamicul în punctul cel mai vulnerabil.

Viteza realizează surprinderea, dezorientează inamicul, augmentează gradul de siguranță al forței care execută atacul și limitează capacitatea inamicului de a întreprinde contramăsuri; viteza asigură menținerea ritmului atacului; planificarea atacului, în funcție de viteză, trebuie făcută cu mult discernământ.

Flexibilitatea. Comandantul de companie trebuie să aibă în vedere toate situațiile neprevăzute pentru a nu fi surprins; comandanții subordonați nu trebuie încorsetați prin dispoziții, ci trebuie să li se asigure libertatea de a identifica și exploata oportunitățile pe care câmpul de luptă le oferă; armonizarea acțiunii în câmpul tactic se asigură prin prevederea și luarea măsurilor pentru eliminarea situațiilor incerte, a celor de confuzie, precum și a dezorganizării comunicațiilor.

Îndrăzneala reprezintă curajul bazat pe discernământ în luarea deciziilor de exploatare a oportunităților oferite de condițiile des schimbătoare ale câmpului de luptă modern.

171 Ofensiva se structurează pe etape a căror natură și durată depind de mai mulți factori.

De regulă, etapele luptei ofensive sunt *pregătirea, atacul, exploatarea succesului și urmărirea*.

Pregătirea. Include planificarea și emiterea ordinului de acțiune, pregătirea personalului și a tehnicii, executarea recunoașterilor și repetițiile.

Atacul. Compania de infanterie participă la executarea atacului, de regulă, în cadrul batalionului; acesta se poate executa din contact sau din mișcare; în principal,

executarea ofensivei presupune apropierea de obiectiv, atacul propriu-zis sau acțiunea la obiectiv, consolidarea și reorganizarea.

Exploatarea succesului. De regulă, compania de infanterie participă la exploatarea succesului în cadrul eșalonului superior.

Urmărirea. Scopul acestei etape este acela de a nu oferi timp inamicului pentru reorganizare; compania de infanterie execută urmărirea independent sau în cadrul eșalonului superior.

172 Pentru îndeplinirea misiunii compania de infanterie desfășoară următoarele activități: executarea recunoașterilor, realizarea siguranței nemijlocite, atacul și constituirea rezervelor.

173 Executarea recunoașterilor și realizarea siguranței nemijlocite presupun determinarea valorii, compunerii și a modului de organizare a inamicului, descoperirea intervalelor, a punctelor vulnerabile ale dispozitivului de acțiune al acestuia, precum și a obstacolelor; concomitent cu acestea, compania de infanterie execută măsurile de asigurare a acțiunilor și protecție a forțelor, în scopul prevenirii surprinderii și al menținerii nivelului puterii de luptă.

Compania de infanterie organizează patrule și posturi de observare, iar deplasările în vederea executării recunoașterilor se vor executa în ascuns, folosindu-se proprietățile tactice ale terenului.

174 Atacul. Executarea manevrei în scopul apropierii de inamic, nimicirii sau capturării acestuia reprezintă elementele componente ale atacului prin care se realizează îndeplinirea misiunii de către compania de infanterie (figura nr.13).

Compania de infanterie poate constitui efortul principal sau secundar pentru îndeplinirea misiunii batalionului; comandantul companiei stabilește efortul principal și cel secundar în cadrul acesteia.

Efortul principal este destinat îndeplinirii practice a misiunii; plutonul care îndeplinește misiunea companiei constituie efortul principal al acesteia.

Efortul secundar este constituit din plutonul care sprijină acțiunea efortului principal; acesta execută acțiuni menite să ducă la neutralizarea, limitarea libertății de acțiune, inducerea în eroare a inamicului, creerea și apărarea culoarelor din sistemul de baraje și obstacole al inamicului, cucerirea și apărarea pozițiilor dominante de teren.

Calitatea unei subunități, de a constitui efortul principal sau secundar, se poate schimba pe timpul ducerii luptei (exemplu: în concepția comandantului companiei un pluton execută sprijinul cu foc - efort secundar, altul creează și apără un culoar în sistemul de baraje și obstacole al inamicului - efort secundar, iar cel de-al treilea atacă și cucerește punctul de sprijin sau punctul de comandă al inamicului - efortul principal al companiei de infanterie pentru acest atac; totuși efortul principal depinde de succesul celui de-al doilea pluton); perioada în care plutonul inițiază acțiunea de crare a culoarului este un moment critic și de aceea pentru această etapă a ducerii luptei efortul principal al companiei de infanterie îl constituie plutonul doi care va beneficia de sprijinul primului pluton; după executarea culoarului și

declanșarea atacului plutonul trei constituie efortul principal al companiei și va fi sprijinit de celelalte plutoane.

175 Constituirea rezervelor. Rezervele sunt destinate augmentării, la nevoie, a efortului principal și pot fi folosite pentru exploatarea succesului, sprijinirea forțelor de angajare imediată pentru menținerea ritmului de ofensivă, participarea la respingerea contraatacurilor sau la realizarea siguranței nemijlocite.

Rezervele trebuie să fie oricând disponibile, realizându-se prin aceasta flexibilitatea planului.

Subunităților aflate în rezervă nu li se precizează o misiune anume; comandantul companiei din rezervă trebuie să cunoască și să înțeleagă concepția comandantului eșalonului superior, să cunoască situația curentă și să-și păstreze subunitatea gata pentru îndeplinirea unei misiuni în cel mai scurt timp.




Figura nr. 13 Organizarea de principiu a companiei de infanterie pentru atacarea unui obiectiv.

PARAGRAFUL 1.1

Locul, misiunile și normele tactice

176 Compania de infanterie pregătește și duce lupta ofensivă, de regulă, în cadrul eșalonului superior; uneori compania acționează independent ca detașament înaintat, detașament de întoarcere sau ca forță aeromobilă.

Amploarea acțiunii ofensive este dată de: lărgimea frontului de atac; adâncimea (misiunile) pentru care se planifică acțiunea și ritmul de înaintare (de ofensivă).

Ritmul de înaintare în ofensivă este determinat de:

- a) mobilitatea și puterea de luptă a forțelor;
- b) existența și valoarea forțelor care luptă în dispozitivul inamicului;
- c) adâncimea și caracterul apărării inamicului;
- d) sprijinul eșalonului superior și frecvența folosirii de către acesta a forțelor aeromobile;
- e) angajarea forțelor pentru cucerirea unor obiective intermediare;
- f) posibilitățile de susținere logistică.

177 Compania de infanterie se poate găsi în dispozitivul de luptă al batalionului în cadrul forțelor de angajare imediată, în cel al forțele de angajare ulterioară, sau în rezerva brigăzii, primind misiune imediată și direcție ulterioară.

Adâncimea misiunii se stabilește în funcție de :

- a) scopul acțiunii;
- b) compunerea grupării de forțe;
- c) caracterul și adâncimea apărării inamicului;
- d) compunerea și capacitatea combativă a forțelor proprii;
- e) importanța obiectivului (aliniamentului);
- f) caracteristicile infrastructurii și cele geoclimaterice ale zonei;
- g) posibilitățile de susținere logistică.

Misiunea imediată a companiei din cadrul forțelor de angajare imediată ale batalionului constă în:

- a) nimicirea personalului și tehnicii militare ale inamicului din cadrul punctului de sprijin de pluton de pe limita dinainte a apărării acestuia;
- b) dezvoltarea ofensivei în adâncime;
- c) respingerea ripostelor ofensive ale inamicului și cucerirea unui aliniament (obiectiv) care să permită introducerea în luptă a forțelor neangajate și dezvoltarea ofensivei în ritm rapid.

Misiunea imediată a companiei din cadrul forțelor de angajare ulterioară a batalionului constă în:

- a) dezvoltarea ofensivei pe direcția primită;
- b) participarea la respingerea contraatacurilor inamicului;
- c) înlocuirea subunităților din cadrul forțelor de angajare imediată care au suferit pierderi mari;
- d) nimicirea inamicului rămas înapoia subunităților din forțele de angajare imediată.

Ulterior, atacînd pe direcția indicată, compania nimicește inamicul din adîncimea apărării, pînă pe aliniamentul ordonat.

178 Compania de infanterie din rezerva brigăzii de infanterie poate primi misiunea de a participa la respingerea contraatacurilor și de înlocuire a unor subunități din forțele de angajare imediată care au suferit pierderi mari.

179 Compania ce constituie *detașament de întoarcere* în teren muntos - împădurit sau *detașament de asalt* în localitate, îndeplinește următoarele misiuni: se infiltrează în adîncimea dispozitivului inamicului; lovește în flancul și spatele acestuia; întoarce apărarea inamicului și creează condiții favorabile dezvoltării de front a ofensivei.

180 Compania se poate constitui ca *detașament înaintat*, astfel: pe timpul pregătirii acțiunii, fiind introdusă chiar de la început prin infiltrare; pe timpul ducerii luptei ofensive atunci cînd a obținut cel mai mare succes; este introdusă în luptă pe timpul dezvoltării ofensivei în adîncime, cînd s-au creat condițiile necesare și situația permite.

Compania destinată ca **detașament înaintat** poate îndeplini, independent sau în cooperare cu forțele aeromobile, următoarele misiuni:

- a) cucerirea din mișcare și menținerea unor alinamente (obiective) importante din adîncimea apărării inamicului sau a trecerilor peste cursurile de apă;
- b) cucerirea și menținerea unor puncte obligate de trecere;
- c) întîrzierea afluirii rezervelor inamicului din adîncime;
- d) cucerirea din mișcare a unor localități.

181 În funcție de natura, valoarea inamicului și caracterul apărării acestuia, misiunea și compunerea de luptă a subunităților, caracteristicile terenului și alte condiții ale situației compania de infanterie poate ataca pe un front de pînă la 1km, cu intervale între plutoane, de pînă la 100 m.

Compania de infanterie poate primi **ca întărire** 1-2 plutoane aruncătoare de grenade antitanc sau un pluton de instalații de lansare a rachetelor antiblindate dirijate, pînă la o grupă de pionieri și o grupă de aruncătoare de flăcări, iar **în sprijin** pînă la o baterie de artilerie.

PARAGRAFUL 1.2

Manevra

182 Manevra constă în deplasarea forțelor și mijloacelor proprii în scopul aplicării favorabile a puterii de luptă în timp și spațiu, pentru a obține un avantaj în raport cu inamicul.

Prin manevra reușită se obține surprinderea și dezorganizarea inamicului, dezvoltarea succesului, amplificarea libertății de acțiune și protecția forțelor proprii.

183 Manevra poate să fie de forțe, mijloace și de foc.

În ofensivă, manevra de forțe și mijloace se execută în scopul deplasării rapide și organizate a subunităților pentru crearea celei mai favorabile grupări pe direcția de atac, schimbarea efortului de pe o direcție pe alta, intensificarea atacului în adâncime, învăluirea sau întoarcerea flancurilor și spatelui dispozitivului inamicului, încercuirea și nimicirea lui în timp scurt.

184 Formele manevrei de forțe și mijloace în ofensivă sunt: *atacul frontal, învăluirea, întoarcerea, infiltrarea și manevra pe verticală.*

185 Atacul frontal constă în producerea de pierderi cât mai mari inamicului prin ruperea apărării sale și crearea de breșe în dispozitivul lui de apărare care să asigure în continuare libertatea de folosire a celorlalte forme de manevră în scopul nimicirii pe părți a acestuia și dezvoltării în ritm rapid a ofensivei; el se execută, de regulă, atunci când apărarea inamicului nu prezintă goluri și flancuri descoperite și este realizat un raport de forțe favorabil pe direcțiile principale de acțiune.

Când nu există posibilitatea de manevră asupra niciunui flanc al inamicului, compania înaintează direct prin salturi succesive ale plutoanelor, sub sprijinul reciproc de foc.

186 Învăluirea constă în combinarea acțiunilor frontale ale subunităților proprii cu cele executate asupra unuia sau ambelor flancuri ale dispozitivului inamicului, în vederea fracționării și nimicirii forțelor sale.

Între acțiunile frontale și cele de flanc trebuie să existe cooperare și legătură de foc neîntrerupte.

187 Pentru executarea manevrei de învăluire (figura nr. 14) *compania de infanterie* se fracționează în *element de sprijin, element de atac și în unele situații, rezervă.*




Figura nr. 14 Organizarea de principiu a companiei de infanterie pentru executarea manevrei de învăluire

188 Fiecare element, în funcție de situație și conform deciziei comandantului, are în componere 1-2 plutoane de infanterie.

Elementul de sprijin fixează cu foc inamicul, subunitățile de sprijin (plutonul de aruncătoare și plutonul antiblindate mixt) susținându-l cu foc (la nevoie creează perdele de fum).

În acest timp, **elementul de atac** înaintează spre flancul dispozitivului inamic, astfel încât să se plaseze în poziția optimă pentru declanșarea atacului.

Deplasarea se execută în ascuns și mascat, interzicând cunoașterea de către inamic a mișcărilor executate de elementul de atac pînă în momentul atacului (figura nr.15).




Figura nr. 15 Combinarea focului cu manevra de forțe și mijloace.

În momentul declanșării atacului, elementul de sprijin mută focul în flancul și în spatele obiectivului de atac. În scopul evitării fratricidului și limitării posibilităților inamicului de a întreprinde contramăsuri ofensive în sprijinul subunității din obiectivul de atac.

Declanșarea cu succes a atacului impune planificarea minuțioasă a măsurilor de control și coordonare, între elementul de atac și cel de sprijin.

189 Întoarcerea este forma de manevră prin care se angajează inamicul de front cu o parte din subunități în timp ce majoritatea forțelor și mijloacelor acționează în flancul, sau spatele dispozitivului acestuia, pe o adâncime mai mare, cu scopul de a ataca eșalonul doi sau rezervele, de a intercepta comunicațiile, silindu-l să ducă acțiuni de luptă și pe alte direcții decât pe cea a frontului; între subunitățile care duc acțiuni frontale și cele care execută întoarcerea nu există legătură de foc. Atenție deosebită se acordă cooperării și sprijinului de foc pentru nimicirea inamicului

încercuit. Cele mai bune rezultate pot fi obținute prin întoarcerea ambelor flancuri ale dispozitivului inamicului.

190 Infiltrarea este forma de manevră pregătită și desfășurată de către batalionul de infanterie, de regulă, pe timpul atacului, în scopul: obținerii de informații; lovirii inamicului în punctele slabe; ocupării punctelor cheie din teren; distrugerii unor instalații vitale din adâncimea dispozitivului inamicului; hărțuirii și dezorganizării inamicului – prin organizarea de ambuscade în spatele acestuia; atacării rezervelor, unităților de sprijin cu foc și punctelor de comandă.

Compania de infanterie se poate infiltra independent, la ordinul comandantului de batalion, sau în cadrul batalionului, prin intervalele și pe la flancurile descoperite în adâncimea dispozitivului inamicului în vederea executării de raiduri, ambuscade sau alte atacuri.

Pentru asigurarea succesului infiltrării, compania trebuie să se deplaseze fără ca să fie descoperită de inamic, să realizeze surprinderea și să evite efectele focului inamicului; vizibilitatea redusă, vremea nefavorabilă și terenul facilitează executarea infiltrării.

Fazele infiltrării sunt: *patrularea; pregătirea; infiltrarea; consolidarea; execuția.*

Patrularea se execută în scopul determinării intervalelor și a flancurilor descoperite, a punctelor slabe și a pozițiilor inamicului.

Pregătirea comportă executarea tuturor procedurilor de conducere.

Pe timpul infiltrării se evită contactul cu inamicul, iar deplasarea se execută pe subunități de valoare cât mai mică, cu puțință.

Consolidarea reprezintă reorganizarea (adunarea), după deplasare și pregătirea pentru acțiunea la obiectiv.

Execuția reprezintă îndeplinirea misiunii propriu-zise.

191 Infiltrarea se poate executa și atunci când parte din subunitățile companiei au fost descoperite de către inamic și acestea au angajat lupta.

În funcție de situație, compania poate să-și îndeplinească misiunea, chiar dacă unele grupe au realizat contactul pe timpul deplasării către punctul de adunare; deși inamicul poate să intuiască ce se întâmplă, îi va fi foarte dificil să înțeleagă rolul acestor contacte scurte; păstrarea secretului impune ca numai principalii comandanți să cunoască întregul plan de acțiune pentru a se preveni astfel descoperirea acestuia datorită pierderilor sau a militarilor luați prizonieri.

192 Comandantul companiei de infanterie, pe timpul pregătirii infiltrării, la stabilirea tehnicilor de deplasare și a dispozitivului adoptat de către companie, are în vedere posibilitatea realizării contactului cu inamicul, caracteristicile terenului, condițiile de timp, anotimp și stare a vremii, în special gradul de vizibilitate, precum și necesitatea asigurării vitezei și a menținerii controlului.

Pentru executarea infiltrării comandantul de companie stabilește *mărimea subunității, direcția (zona) de infiltrare, rutele (itinerariile), punctul (punctele) de regrupare, semnele și semnalele, modul de realizare a sprijinului de foc, de acțiune la realizarea contactului cu inamicul precum și de acțiune în cazul răniților sau al prizonierilor.*

193 Mărimea subunității care execută infiltrarea depinde de timpul avut la dispoziție, gradul de camuflare, valoarea și dispozitivul inamicului, nevoile de legături pentru asigurarea comunicațiilor, condițiile de orientare și de numărul de itinerarii de infiltrare.

194 Companiei de infanteriei i se poate stabili o direcție sau o zonă de infiltrare.

Deplasarea companiei pe direcția de infiltrare se poate executa, *întrunit, separat* de către fiecare pluton pe câte o direcție de infiltrare, în cadrul direcției de infiltrarea companiei sau pe plutoane, pe aceeași direcție, prin decalarea momentului începerii deplasării de către fiecare pluton.

Atunci când se folosesc mai multe direcții, comandantul de companie stabilește fiecărui pluton câte o direcție și momentul începerii deplasării, punctele de regrupare ale plutoanelor precum și locul de regrupare al companiei; comandanții de plutoane aleg itinerariile de deplasare în cadrul direcției primite.

Zona de infiltrare trebuie să aibă o lărgime suficient de mare pentru a permite subunităților care se infiltrează să schimbe itinerarele planificate pentru a evita contactul cu inamicul.

195 Rutele (itinerarele) selectate trebuie să evite pozițiile inamicului, obstacolele și zonele periculoase, să ofere acoperire și mascare, să faciliteze controlul și orientarea; rutele se stabilesc, de regulă, pe hartă; trebuie avute în vedere și posibilitatea utilizării călăuzelor sau a mascării itinerarelor.

196 Punctele (punctul) de regrupare se stabilesc pe baza hărții sau pe timpul deplasării subunității pe itinerar; dacă compania este dispersată, ca urmare a acțiunilor inamicului, aceasta se regroupează la ultimul punct de regrupare care nu este în raza de acțiune a armamentului ușor al inamicului sau în zona de impact; compania regrupată, așteaptă pînă se regroupează numărul stabilit de subunități sau militari, sau o anumită perioadă de timp, după care își continuă misiunea.

Punctul de regrupare al companiei se stabilește cît mai aproape de obiectiv fără însă a putea fi localizat de către inamic; acesta trebuie să fie suficient de mare, astfel încît subunitatea să poată fi dispusă în el și să-și poată realiza siguranța nemijlocită.

Cînd se folosesc mai multe direcții de deplasare plutoane se adună în punctele proprii de regrupare, înainte de a se regrupa în punctul de adunare la obiectiv al companiei; dacă unul din plutoane nu s-a regrupat în propriul punct, atunci el se deplasează către un punct de regrupare de rezervă situat departe de punctul de adunare la obiectiv și stabilește contactul cu un element mic din acesta (punct de regrupare final).

197 Semne și semnale. Semnalele vizuale (cu brațele, cu aparatura în infraroșu și lanterna) reduc foarte mult posibilitatea descoperirii de către inamic a acțiunii; se evită semnalele sonore și luminile puternice.

Se vor respecta restricțiile radio; excepție fac situațiile de raportare a avansului realizat sau atunci când o subunitate este descoperită și trebuie să fie sprijinită cu foc; mesajele radio privind depășirea unor alinamente sau puncte de coordonare (dacă este cazul) trebuie să fie scurte – un singur cuvânt codificat (acestea pot fi transmise fără folosirea semnalelor de apel pentru identificarea subunității, în ideea că pentru fiecare se stabilește un cod – semnal diferit).

În funcție de situație, când nu este posibilă folosirea stațiilor radio din cauza terenului (distanței) se transmit coduri numai la anumite ore, când se vor deplasa în locuri adecvate sau vor utiliza antene suplimentare.

198 Sprijinul de foc se planifică de fiecare dată, dar se folosește numai la realizarea contactului sau pentru a sprijini misiunea; dacă se realizează contactul cu o subunitate (unitate) a inamicului care se infiltrează trebuie folosit focul executat din poziții de tragere acoperite pentru a distra atenția acestuia și a masca deplasările proprii în vederea dezangajării; focul din poziții de tragere acoperite poate fi folosit și pentru orientarea sau pentru a obliga militarii din posturile de pază ale inamicului să se adăpostească.

199 Modul de acțiune la realizarea contactului. Atunci când infiltrarea se realizează pe mai multe direcții, descoperirea (detectarea) unei singure subunități le poate afecta și pe celelalte; ordinul de acțiune trebuie să precizeze dacă, în cazul detectării, compania continuă misiunea sau revine în dispozitivul propriu; subunitățile planificate să se deplaseze pe același itinerar trebuie să folosească un itinerar de rezervă; dacă vreun militar cunoaște limba inamicului, el trebuie să se dispună aproape de capul formației pentru ca atunci când subunitatea este somată să poată acționa în cunoștință de cauză; ordinul de acțiune trebuie să specifice și cum se procedează atunci când se produc pierderi.

200 Modul de acțiune în cazul răniților sau al pierderilor. Pe timpul infiltrării este foarte greu să evacuezi răniții și prizonierii fără a te deconspira; ei pot fi cărați către punctul de adunare final sau punctele de regrupare; dacă acest lucru nu este posibil răniții și prizonierii vor fi lăsați într-un loc anume sub îngrijire și pază.

201 Manevra pe verticală se execută când eșalonul superior dispune de resursă de aviație pentru utilizarea forțelor aeropurtate în scopul de a favoriza acțiunile forțelor proprii de pe direcțiile principale; se folosește în mod frecvent concomitent cu celelalte forme de manevră. Compania poate fi destinată să acționeze independent sau în cadrul forțelor din cadrul eșalonului superior.

202 Manevra de foc se realizează prin concentrarea simultană sau succesivă a focului categoriilor de armament asupra diferitelor obiective ale inamicului.

SECȚIUNEA a – 2 a
Pregătirea și desfășurarea luptei ofensive
PARAGRAFUL 2.1
Ofensiva din contact nemijlocit cu inamicul

203 Ofensiva (atacul) din contact nemijlocit cu inamicul se adoptă atunci când acesta a avut timp să-și organizeze apărarea și dispune de un dezvoltat sistem de lucrări genistice și de baraje, precum și în cazul în care rețeaua de comunicații din adâncime către linia frontului este slab dezvoltată sau impracticabilă. Ea este precedată de ocuparea poziției de plecare și poate avea loc cu sau fără regruparea forțelor din contact cu inamicul, sau prin înlocuirea parțială ori totală cu altele aduse din adâncime.

204 Poziția de plecare la ofensivă a companiei este fișia de teren, amenajată din punct de vedere genistic, cu o adâncime variabilă, în funcție de dispozitivul adoptat, în medie de 300 – 500 m.

Poziția de plecare la ofensivă asigură dispunerea în ascuns a forțelor, protecția împotriva mijloacelor de foc ale inamicului, în special a celor nucleare, biologice, chimice, incendiare și creează condiții favorabile pentru trecerea la ofensivă.

205 Pregătirea poziției de plecare se execută, de regulă, în timpul nopții, folosindu-se în totalitate lucrările genistice existente în punctul de sprijin al companiei; lucrările trebuie mascate până în zorii zilei.

Pentru subunitățile de tancuri destinate sprijinului nemijlocit al forțelor de angajare imediată se pregătesc poziții de așteptare la o distanță de 6-8 km față de limita dinainte a apărării inamicului, în așa fel încât ieșirea lor pe aliniamentul de atac să se facă pe timpul pregătirii de foc a ofensivei.

Simultan cu trecerea la ofensivă din apărare, cu sau fără regruparea forțelor, transportoarele amfibii blindate și mașinile de luptă ale infanteriei pleacă la atac, de regulă, direct din pozițiile pe care le-au ocupat pe timpul apărării.

206 Ocuparea poziției de plecare se face succesiv, începând cu armamentul greu, astfel încât forțele să realizeze în ascuns dispozitivul de luptă și să fie în măsură să treacă la ofensivă la semnalul stabilit.

207 Ofensiva (atacul) începe, de regulă, cu *pregătirea de foc*, care constă în totalitatea acțiunilor de lovire prin foc, executate în mod unitar, prin surprindere, într-o perioadă de timp determinată, în scopul producerii unor pierderi însemnate grupării de forțe și mijloace, elementelor de conducere și sistemului de lovire prin foc al inamicului, îndeosebi în sectorul de rupere și pe direcțiile de pătrundere în dispozitivul acestuia.

Durata pregătirii de foc a atacului trebuie să fie cât mai scurtă și depinde de procedeul de trecere la ofensivă, caracterul apărării inamicului, misiunile de lovire prin foc, gradul de lovire ce trebuie realizat și de numărul gurilor de foc participante.

În cazul ofensivei din contact nemijlocit cu inamicul, pregătirea de foc a atacului este determinată de timpul necesar executării acțiunilor de lovire.

208 Pasul 1- Modul de acțiune la contactul cu inamicul. Se analizează în funcție de cine inițiază contactul.

Compania inițiază contactul. Comandantul companiei stabilește unde și în ce mod plutonul (plutoanele) care se constituie în element de sprijin vor ocupa poziții de tragere; dacă plutonul nu a fost detectat elementul de sprijin raportează comandantului companiei și trece la observarea și identificarea pozițiilor și mijloacelor de foc ale inamicului.

Inamicul inițiază contactul. Elementul de sprijin întâmpinat cu foc se va deplasa cu agresivitate, utilizând focul combinat cu mișcarea, în scopul nimicirii inamicului; în același timp identifică obiectivele acoperite, mascate și consolidează pozițiile de tragere; acest mod de reacție va fi exersat și însușit astfel încât misiunea (ocuparea dispozitivului de tragere de către elementul de sprijin) să fie îndeplinită cu cât mai puține pierderi; comandantul elementului de sprijin raportează comandantului companiei despre realizarea contactului și ocuparea dispozitivului, iar plutonul de aruncătoare îi sprijină acțiunile executând foc asupra pozițiilor inamicului.

209 Pasul 2 - Localizarea inamicului. Elementul de sprijin continuă lupta, simultan cu culegerea de date și informații despre compunerea, valoarea, dispunerea inamicului, intensitatea și felul focului executat de către acesta, poziția și orientarea obstacolelor și caracteristicile terenului.

Elementul de sprijin trebuie să dea dovadă de multă îndrăzneală, fără a se precipita în executarea acțiunilor; toate datele și informațiile culese vor fi raportate comandantului de companie; locțiitorul comandantului companiei se deplasează în poziția de tragere a elementului de sprijin; dacă plutonul (plutoanele) nu are posibilitatea, să execute manevra de învăluire cu forțele proprii, comandantul companiei de infanterie va utiliza celelalte forțe subordonate pentru executarea manevrei.

210 Pasul 3 - Fixarea inamicului se execută atunci când:

a) elementul de sprijin de la contact realizează superioritatea de foc – în aceste condiții se trece la realizarea perdelelor de fum pentru mascarea manevrei;

b) elementul de sprijin nu poate realiza superioritatea de foc - în această situație comandantul companiei va augmenta numărul de forțe și mijloace din compunerea elementului de sprijin.

c) prin creșterea numărului de forțe și mijloace din compunerea elementului de sprijin se realizează volumul de foc necesar executării manevrei de învăluire cu cel de - al treilea pluton - situație în care se trece la realizarea perdelelor de fum pentru mascare.

d) nu este posibilă realizarea superiorității de foc și se raportează eșalonului superior - întreaga companie se constituie în element de sprijin pentru facilitarea manevrei executată cu alte forțe ale eșalonului superior.

211 Pasul 4 - Atacul. Atunci cînd elementul de sprijin, aflat de regulă, sub comanda locțiitorului comandantului companiei de infanterie, are posibilitatea să asigure un volum corespunzător de foc, comandantul companiei de infanterie stabilește modalitatea executării manevrei cu forțele rămase la dispoziție și constituite în elementul de atac, scop pentru care va determina:

- a) pozițiile inamicului și obstacole;
- b) valoarea și compunerea inamicului;
- c) punctele vulnerabile;
- d) itinerarul cel mai favorabil de deplasare.

Pentru executarea manevrei se procedează astfel:

a) comandantul companiei ia comanda elementului de atac și deplasează forțele pe poziție, folosind acoperirile din teren (figura nr.16);

b) se solicită eşalonului superior și se ordonă plutonului de aruncătoare din compunere mutarea focului în adîncimea dispozitivului inamicului;

c) se solicită eşalonului superior executarea focului cu muniție fumigenă pentru realizarea perdelelor de fum;

d) comandantul companiei de infanterie ordonă elementului de sprijin redirectionarea (la nevoie chiar încetarea) focului către adîncime sau spre celălalt flanc al dispozitivului inamicului (figura nr.17);




Figura nr. 16 - Compania de infanterie
executînd manevra de învăluire (o variantă)




Figura nr. 17 – Redirecționarea focului executat de către elementul de sprijin în momentul inițierii atacului.

e) elementul de atac acționează asupra pozițiilor inamicului combinând focul cu mișcarea (figura nr. 18).

Comandantul companiei de infanterie repartizează obiectivele specifice fiecărui pluton (grupe) din subordine; cucerirea, curățarea unei tranșee și distrugerea unei cazemate se execută conform prevederilor capitolului XI, secțiunile a 4 - a și a 5 - a din “Manualul plutonului de infanterie”.




Figura nr. 18 – Compania de infanterie, cu un pluton de tancuri, execută manevra de învâluire pe la ambele flancuri.

După cucerirea tranșeei de pe limita dinainte, lupta în adâncimea apărării inamicului se caracterizează printr-o înaintare neuniformă a subunităților (de regulă, de valoare grupă); pozițiile izolate ale inamicului care opun rezistență se nimicesc prin foc și manevre de învâluire executate, de regulă, de grupele de infanterie; barajele, obstacolele și porțiunile de teren contaminat se ocolesc; dacă nu este posibil, se traversează prin porțiunile cele mai accesibile; pe timpul desfășurării luptei în adâncime, inamicul poate organiza ambuscade; ieșirea din acestea se realizează conform prevederilor “Manualului plutonului de infanterie”, capitolul XI, secțiunea a 2 - a

212 Pasul 5 - Consolidarea pozițiilor (aliniamentelor) se realizează astfel (figura 22):

a) imediat după ce elementul de atac a cucerit poziția inamicului, comandantul companiei organizează siguranța;

b) se trece la pregătirea respingerii unui contraatac al inamicului, scop în care comandantul companiei ordonă elementului de sprijin să se deplaseze pe aliniamentul cucerit și să ocupe o poziție de apărare; plutonul de aruncătoare execută saltul pentru schimbarea poziției de tragere;

c) se destină fișii de tragere pentru fiecare pluton (figura nr. 19) și se amplasează armamentul antiblindate pentru interzicerea celor mai probabile căi de apropiere ale inamicului.




Figura nr. 19 – Consolidarea pozițiilor (aliniamentelor) atinse de compania de infanterie.

213 Pasul 6 - Reorganizarea cuprinde:

a) restabilirea lanțului de comandă;

b) executarea aprovizionării cu muniție și materiale prin completări și redistribuiri;

c) redistribuirea armamentului de bază, reorganizarea personalului care încadrează armamentul greu de infanterie și al echipajelor TAB, MLI, MLD;

- d) redistribuirea echipamentului de bază (stații radio, aparatură de vedere și observare);
- e) acordarea primului ajutor și evacuarea răniților;
- f) executarea controlului și a evacuării prizonierilor de război către punctul de adunare;
- g) centralizarea și raportarea informațiilor despre inamic, precum și strângerea armamentului și a echipamentului capturat;
- h) centralizarea de către locțiitorul comandantului de companie a rapoartelor standard MPE, înaintate de către comandanții de plutoane;
- i) prezentarea raportului standard MPE comandantului de companie de către locțiitorul său și înaintarea acestuia comandantului de batalion.

214 Inamicul care execută contraatacul se nimicește prin foc executat de pe un aliniament favorabil, de către elementul de sprijin și printr-un atac în flancurile acestuia, cu celelalte forțe constituite în element de atac. În situații nefavorabile contraatacul executat de către inamic cu forțe superioare, se respinge prin trecerea temporară la apărare.

PARAGRAFUL 2.2

Ofensiva din mișcare

215 Ofensiva din mișcare se execută împotriva unei apărări nepregătite sau pregătite în grabă, cu scopul câștigării de timp în vederea exploatării unei situații favorabile sau preluării inițiativei, după o apărare dusă cu succes.

Procedeul asigură pregătirea în secret a luptei, surprinderea în acțiune și o vulnerabilitate mai redusă a forțelor față de loviturile inamicului și se bazează pe puterea de luptă și capacitatea de manevră ale companiei de infanterie și pe posibilitățile de sprijin ale eșalonului superior; timpul de pregătire este redus la minimum necesar, pentru a asigura trecerea la nimicirea inamicului înainte ca acesta să poată să se concentreze sau să - și îmbunătățească sistemul defensiv; durata recunoașterilor este extrem de redusă.

Ofensiva din mișcare se adoptă, de regulă, atunci când există suficiente comunicații și acoperiri pentru ascunderea deplasărilor și se dispune de suficiente mijloace de foc pentru neutralizarea inamicului.

În situația ofensivei din mișcare, pregătirea de foc a atacului începe din momentul intrării forțelor proprii în bătaia majorității artileriei inamicului.

216 Pentru pregătirea ofensivei din mișcare se stabilesc *raioane de concentrare și itinerare de apropiere*.

Raioanele de concentrare în vederea atacului, sunt utilizate pentru regruparea

și rezolvarea problemelor de ordin administrativ ale forțelor care urmează să se deplaseze spre aliniamentul de atac și să participe la luptă; acestea se dispun, pe cât posibil, în afara bătăii majorității artileriei inamicului, astfel încât deplasarea forțelor spre aliniamentul de desfășurare pentru atac, să se poată executa cu ușurință, în mod rapid și prin folosirea judicioasă a posibilităților de mascare.

Itinerarele de apropiere sunt traseele urmate de subunități din raioanele de concentrare spre aliniamentul de desfășurare pentru atac; ele asigură deplasarea organizată și coordonată, desfășurarea forțelor pe subunități și pentru atac pe alinamente stabilite, astfel încât la ajungerea pe aliniamentul de desfășurare pentru atac, forțele atacatoare să aibă puterea de luptă completă sau identică cu cea de la plecarea din raionul de concentrare.

217 Pentru trecerea la ofensivă și realizarea simultaneității atacului limitei dinainte a apărării se fixează: *punct inițial; puncte de coordonare; alinamente de desfășurare pe coloane; aliniament de debarcare; alinamente de atac; aliniament de siguranță, direcție de ofensivă; alinamente de coordonare a sprijinului de foc; obiective (alinamente) intermediare; obiectiv (aliniament) final al misiunii.*

Punctul inițial se stabilește la o depărtare față de raionul de concentrare, care să asigure încolonarea unei unități (tip batalion) cu mijloacele primite în sprijin.

Punctele de coordonare se stabilesc la distanța corespunzătoare a 2-3 ore de marș.

Aliniamentul de desfășurare pe coloane de companii se stabilește la 4-6 km față de limita dinainte a apărării inamicului, în afara bătăii aruncătoarelor, tunurilor și tancurilor care execută trageri prin ochire directă.

Aliniamentul de desfășurare pe coloane de plutoane se stabilește la 2-3 km de limita dinainte a apărării inamicului, în afara bătăii mijloacelor antiblindate, mitralierelor, tunurilor și tancurilor care execută trageri prin ochire directă.

Aliniamentul de debarcare se stabilește când se execută ofensiva cu infanteria în dispozitiv de luptă pe jos; acesta trebuie să fie cât mai aproape de aliniamentul de atac (la 1-1,2 km), ferit de observarea inamicului și de focul executat prin trageri prin ochire directă.

Aliniamentul de atac se stabilește cât mai aproape de limita dinainte a apărării inamicului, de regulă, la 300 – 800 m față de inamic; pe acest aliniament subunitățile din forțele de angajare imediată trebuie să ajungă simultan desfășurate în dispozitiv de luptă.

Aliniamentul de siguranță se stabilește la o distanță variabilă față de limita dinainte a apărării inamicului, pe care forțele nu au voie să-l depășească decât după terminarea pregătirii de foc și trecerea la sprijinul de foc al ofensivei.

Ora atacului (ora „C”), este ora trecerii aliniamentului de atac și se comunică de către comandantul subunităților subordonate, cu 1-2 ore înainte de începerea deplasării.

Direcția de ofensivă indică orientarea generală care trebuie urmată de o subunitate de infanterie și gradul de libertate de manevră permis pe timpul înaintării pentru atingerea obiectivului; pe direcția de ofensivă stabilită, forțele subordonate pot să manevreze liber, dar trebuie să rămână orientate spre obiectiv; depășirea liniilor de despărțire cu subunitățile vecine se face numai cu aprobarea prealabilă a eșalonului superior.

Aliniamentele de coordonare a sprijinului de foc se stabilesc de către comandantul eșalonului superior în scopul punerii de acord focului cu mijloacele care nu sunt sub controlul comandanților subordonați, dar care le pot influența acțiunile.

Obiectivele (aliniamentele) intermediare sunt folosite pentru coordonarea deplasării forțelor care atacă în timp și spațiu și sunt strâns legate de caracteristicile terenului și dispunerea inamicului; cucerirea acestora nu trebuie să ducă la pierderea (slăbirea) ritmului ofensivei; de regulă, obiectivul (aliniamentul) final al unei subunități de infanterie constituie obiectivul intermediar (aliniamentul misiunii imediate) pentru eșalonul imediat superior.

Obiectivul (aliniamentul) final al misiunii constituie linia de importanță tactică ce trebuie cucerită de către compania de infanterie pentru a îndeplini misiunea stabilită de comandant și, de regulă, se compune din mai multe obiective îndeplinite succesiv.

218 Pentru trecerea la ofensiva din mișcare forțele pot fi dispuse într-un raion de concentrare care să fie situat la 40-60 km de aliniamentul de contact.

219 Comandantul companiei trebuie să-și exercite comanda. El trebuie să se poziționeze, în cadrul dispozitivului, în așa fel încât să poată urmări înaintarea plutonului antemergător. Pe timpul luptei, principala atribuțiune a comandantului de companie este de a exercita comanda și controlul asupra companiei. Acesta poate să accepte orice risc considerat necesar pentru îndeplinirea misiunii.

220 Procedeele de executare a ofensivei din mișcare sunt *deplasarea masată*, *deplasarea cu sprijin reciproc*, *deplasarea prin combinarea focului cu mișcarea*.

Deplasarea masată. Atunci când este posibil, mijloacele blindate atacă grupat și în viteză, cucerind obiectivul de atac fără a staționa (debarca infanteria); pierderile sunt minime datorită expunerii reduse la efectele focului inamicului în situația mișcării rapide spre obiectiv și datorită menținerii obiectivului sub focul executat de către elementele de sprijin (figura 20).




Figura nr. 20 – Compania 1 infanterie executînd deplasarea masată.

Deplasarea cu sprijin reciproc. Atunci cînd contactul cu inamicul nu a fost stabilit sau cînd despre inamic există doar informații vagi, deplasarea companiei se execută prin salturi cu plutoanele, acestea asigurîndu-și sprijin reciproc; procedeul sporește siguranța forțelor proprii, dar le reduce viteza de înaintare; în orice situație, aceasta trebuie să fie viteza maximă, permisă de teren și tehnica cu care se acționează; mijloacele blindate nu vor staționa mai mult decît este necesar pentru a sprijini înaintarea celorlalte subunități; de regulă, deplasarea cu sprijin reciproc se execută pe plutoane, dar la nevoie se poate executa și pe grupe (figura 21).




Figura nr.21


Deplasarea cu sprijin reciproc

Deplasarea prin combinarea focului cu mișcarea. Prin executarea focului se realizează neutralizarea, demoralizarea și nimicirea forțelor inamicului; prin mișcare se urmărește mutarea succesivă a pozițiilor de tragere urmărindu-se lovirea inamicului cu întreaga putere de lovire în scopul obținerii efectelor maxime; manevra se realizează prin mișcare și foc; misiunea *bazei de foc* constă în focul, direct și din poziții de tragere acoperite, executat asupra inamicului în scopul reducerii capacității de ripostă a elementelor sale de manevră constituie; baza de foc și sprijinul de foc nu sunt sinonime, deoarece:

a) *elementul de sprijin* poate executa foc dacă inamicul a descoperit și intenționează să acționeze asupra forțelor care desfășoară manevra; dacă inamicul nu este vizibil sau dacă acesta nu acționează asupra forțelor aflate în mișcare, elementul de sprijin nu trebuie să deschidă focul; **baza de foc** execută foc susținut, direct și din poziții de tragere acoperite, asupra obiectivului în scopul neutralizării inamicului și facilitării acțiunii elementului de atac (figura nr.22).

Figura nr.22

Deplasarea prin combinarea focului cu mișcarea



221 În precizarea misiunilor la subordonați comandantul companiei de infanterie va ține cont de modul de grupare a forțelor, respectiv, în elementul de sprijin, în elementul de atac sau în baza de foc.

Elementul de sprijin trebuie să: sprijine acțiunile forțelor proprii aflate în mișcare, prin executarea observării și la nevoie, a focului direct; fie sub comandă unică - de regulă, unica din comandanții de plutoane, realizează controlul și repartitia focului; aibă un mijloc de comunicare direct cu elementul de atac; supravegheze, pe cât posibil, flancul și spatele elementului de atac; se dispună într-o poziție acoperită și mascată.

Elementul de atac va urma itinerarul stabilit, evitând să se interpună între inamic și elementul de sprijin și nu va depăși aliniamentul pe care elementul de sprijin îl poate susține cu foc.

Forțele aflate în mișcare trebuie să-și supravegheze flancurile pentru localizarea, identificarea și lovirea inamicului care încearcă să acționeze de flanc.

De regulă, comandantul companiei de infanterie este comandantul elementului de atac; acesta trebuie să aibă la dispoziție o rețea radio pentru coordonarea elementului de atac și realizarea legăturii cu elementul de sprijin și baza de atac.

Dacă compania de infanterie primește subunități de geniu în sprijin, acestea trebuie să se afle în componența elementului de atac pentru crearea de culoare în baraje și distrugerea fortificațiilor.

222 Asaltul se execută cu militarii îmbarcați pe TAB (MLI, MLD) sau pe jos și reprezintă punctul culminant al atacului; el constă în ocuparea poziției inamicului și presupune nimicirea sau capturarea acestuia; pe timpul executării atacului se poate adopta procedeul deplasării masate sau cel al combinării focului cu mișcarea.

Asaltul cu infanteria îmbarcată pe TAB sau MLI (MLD) se execută împotriva unui inamic aflat în deplasare sau acolo unde sistemul său de apărare este slab, iar personalul poate fi neutralizat; forța de asalt va încerca să atingă extremitatea îndepărtată a obiectivului cât mai rapid cu putință; infanteria va debarca pentru nimicirea rezistențelor izolate și pentru curățirea obiectivului.

Asaltul cu infanteria debarcată se execută sub sprijinul mijloacelor blindate; această modalitate de executare a asaltului este absolut necesar atunci când sistemul de baraje și focul antiblindate împiedică executarea asaltului cu mijloacele blindate sau când sistemul de apărare al inamicului, respectiv terenul permit apropierea în ascuns a infanteriei debarcate; infanteria debarcată nimicește inamicul și distruge barajele cât mai rapid cu putință pentru a permite mijloacelor blindate să se deplaseze către obiectiv.

223 În funcție de situația tactică, infanteria se va deplasa îmbarcată pe o distanță cât mai mare. Debarcarea prematură a infanteriei încetinește ritmul de desfășurare a asaltului și o expune pentru o perioadă mai lungă de timp focului executat direct sau din pozițiile de tragere acoperite ale inamicului. Debarcarea tardivă a infanteriei favorizează distrugerea mijloacelor blindate și nimicirea infanteriei îmbarcate prin focul executat de către inamic cu armamentul antiblindate portativ.

224 Obținerea succesului este determinată de următoarele aspecte:

a) elementul de asalt trebuie să descopere și să distrugă armamentul antiblindate al inamicului, deoarece apărarea lui se realizează în jurul acestor mijloace; neutralizarea (nimicirea) infanteriei destinată pentru executarea siguranței nemijlocite a armamentului antiblindate, constituie un element de bază în reușita asaltului;

b) se evită executarea asaltului pe linia orizontului sau prin zone descoperite; dacă acestea trebuie totuși traversate, se utilizează perdelele de fum;

c) tehnica de luptă proprie distrusă sau punctele obligate de trecere indică un pericol iminent; tehnica distrusă oferă indicii ce privesc existența probabilă a unei zone de angajare iar punctele obligate de trecere ca și obstacolele, în general, sunt acoperite cu foc;

d) tendința normală este aceea de concentrare asupra obiectivului și a direcției de înaintare; nu trebuie pierdută din vedere aplicarea măsurilor de siguranță circulară; trebuie să te aștepti și să fii pregătit să răspunzi cu foc inamicului din orice direcție;

e) sprijinul reciproc între TAB (MLI, MLD) și infanterie este esențial pentru reducerea pierderilor și îndeplinirea misiunii;

f) trebuie păstrat un echilibru între ritmul de înaintare și posibilitățile de realizare a sincronizării; ritmul prea încet va permite inamicului să ocupe pozițiile de rezervă și să-și reorganizeze apărarea, iar un ritm mult prea ridicat face imposibilă realizarea sincronizării, favorizând confuzia și fratricidul, conducând la producerea de pierderi în cadrul forțelor proprii și la neîndeplinirea misiunii.

PARAGRAFUL 2.3

Urmărirea

225 Urmărirea constă în înaintarea rapidă a forțelor proprii, pe direcțiile de retragere ale inamicului și pe cele paralele, cu scopul de a-i intercepta căile de deplasare, al nimicii și captura.

Urmărirea poate fi *de front, paralelă, din aer și combinată*; se adoptă mai frecvent la începutul retragerii, în teren muntos-împădurit, pe timp de iarnă și când rețeaua de comunicații nu este dezvoltată.

De regulă, compania de infanterie trece la urmărirea de front sau paralelă a inamicului, în cadrul eșalonului superior.

226 Urmărirea de front constă în înaintarea rapidă a companiei pe aceeași itinerare pe care se retrage inamicul, în scopul de a interzice desprinderea acestuia de forțele proprii.

Compania nimicește din mișcare sau ocolește subunitățile de acoperire ale inamicului și pătrunde cu repeziciune spre gruparea forțelor principale pentru a îngreui retragerea acestora și a favoriza manevra de învăluire și întoarcere.

227 Urmărirea paralelă se realizează prin înaintarea rapidă a companiei pe un itinerar paralel cu cel de retragere al inamicului, în scopul: devansării forțelor principale; ocupării unor alinamente, treceri peste cursurile de apă și noduri de comunicație de pe direcția de retragere a acestuia; lovirii în flanc și spate; încercuirii și nimicirii în cooperare cu forțele care acționează de front.

PARAGRAFUL 2.4

Lupta de întâlnire

228 Lupta de întâlnire poate să aibă loc: **pe timpul marșului; în apărare**, pe timpul executării contraatacului; **în ofensivă**, pe timpul ducerii acțiunilor în adâncimea dispozitivului inamicului.

229 Lupta de întâlnire *se caracterizează* prin: organizarea acțiunilor în timp scurt și din mișcare; adaptarea rapidă a dispozitivelor la situațiile create în scopul lovirii inamicului în flanc și spate; manifestarea inițiativei și a prevederii la nivelul fiecărui comandant de subunitate; situații insuficient de clare în momentul angajării luptei și schimbări bruște ale acestora; luptă îndârjită și eforturi deosebite pentru câștigarea de timp, cucerirea și păstrarea inițiativei; desfășurarea luptei în ritm rapid și pe front larg, cu angajarea succesivă a forțelor și mijloacelor; posibilități mari de manevră; existența flancurilor și intervalelor descoperite.

230 Realizarea succesului în lupta de întâlnire este condiționată de: executarea neîntreruptă a cercetării pentru descoperirea la timp a inamicului și devansarea acestuia în executarea loviturilor cu artileria; luarea în timp scurt a deciziei și transmiterea oportună a misiunilor de luptă; devansarea inamicului în cucerirea aliniamentelor favorabile pentru desfășurare, în executarea manevrei și în crearea din timp a unei grupări de forțe și mijloace capabile să nimicească forțele principale ale acestuia; alegerea celor mai eficiente forme de manevră și desfășurarea rapidă a forțelor în vederea intrării acestora în mod organizat în luptă, devansându-l pe inamic în executarea atacului; mutarea rapidă a eforturilor pe direcțiile unde s-a realizat cel mai important succes; ducerea unor acțiuni rapide, decisive și coordonate a forțelor în spațiul terestru; manifestarea inițiativei și perseverenței de către toți comandanții pentru obținerea victoriei.

231 Compania poate duce lupta de întâlnire independent sau în cadrul eșalonului superior.

Cînd acționează în cadrul eșalonului superior compania se poate găsi în cadrul forțelor principale ale batalionului, în gruparea care fixează inamicul de front sau în gruparea de manevră care lovește inamicul de flanc.

Cînd acționează în cadrul forțelor principale ale batalionului dispozitivul companiei cuprinde și o rezervă compusă din 1-2 grupe.

232 Pregătirea luptei de întâlnire se desfășoară pe hartă, iar misiunile se precizează pe timpul apropierei subunităților de aliniamentul de atac.

233 Cînd acționează independent, compania își constituie dispozitivul de luptă din subunități care fixează inamicul de front (patrula de siguranță) și subunități de manevră care lovesc inamicul în flanc și spate (forțele principale ale companiei).

234 Desfășurarea luptei de întâlnire începe odată cu angajarea patrulei de siguranță.

La întâlnirea cu elementele de cercetare ale inamicului, patrula de siguranță le nimicește cu repeziciune, după care continuă deplasarea. Când întâlnește forțe superioare, pichetul mobil de cap ocupă un aliniament favorabil pe un front larg, produce pierderi inamicului și asigură condiții pentru desfășurarea și intrarea în luptă a forțelor principale.

235 - Sub acoperirea focului artileriei și al patrulei de siguranță și folosind terenul, compania de infanterie se desfășoară din mișcare în dispozitiv de luptă, nimicește elementele de siguranță ale inamicului și pătrunde spre forțele principale ale acestuia, le fixează de front, asigurând desfășurarea și manevra celorlalte forțe ale batalionului.

236 Compania de infanterie din cadrul forțelor principale ale batalionului, se apropie de inamic, se desfășoară cu viteza maximă posibilă în dispozitiv premergător de luptă, atacă din mișcare, de regulă îmbarcată pe TAB (MLI, MLD) și îl nimicește în cooperare cu subunitățile care acționează de front.

237 Când inamicul încearcă să treacă la apărare, compania îi interzice prin foc și acțiuni manevriere, să ocupe un aliniament favorabil, îi fracționează dispozitivul și îl nimicește pe părți.

238 Inamicul care a devansat compania în desfășurare și a trecut la ofensivă, este oprit prin focul concentrat al tuturor mijloacelor de care dispune compania.

Dacă compania se desfășoară în același timp cu inamicul, aceasta îl atacă cu rapiditate și hotărâre.

Când inamicul se retrage, compania trece imediat la urmărirea acestuia.

PARAGRAFUL 2.5

Ieșirea din încercuire

239 - Ieșirea din încercuire este un procedeu specific ofensivei și se execută atunci când companie de infanterie destinată pentru acoperirea retragerii este descoperită de către inamic și izolată de forțele proprii sau în urma altor situații care au drept consecință același rezultat.

240 Considerații generale – Situația tactică specifică din momentul încercuirii determină măsurile cele mai indicate ce trebuie întreprinse de către compania de infanterie.

Dacă compania și-a păstrat capacitatea de luptă și are posibilitatea de a continua misiunea în conformitate cu concepția eșalonului superior, ieșirea din încercuire nu este necesară.

Dacă ieșirea este necesară sau este ordonată de către eșalonul superior, ofițerul cu funcția cea mai mare își asumă comanda forțelor aflate în încercuire; în scopul evitării capturării sau nimicirii forțelor aflate în încercuire, el va stabili dacă acțiunea se va executa prin *ruperea încercuirii* sau *prin exfiltrare*; indiferent ce procedeu va fi aplicat, acesta trebuie executat în condiții de vizibilitate redusă, cât mai curînd posibil, evitîndu-se astfel, concentrarea forțelor și consolidarea dispozitivului de către inamic.

241 Ruperea încercuirii. Atacul pentru ruperea încercuirii este planificat într-un mod similar tuturor acțiunilor ofensive, cu următoarele particularități:

a) forțele proprii se găsesc în apărare, iar consolidarea pozițiilor de apărare constituie prima urgență; aceasta se poate realiza prin adoptarea apărării circulare;

b) de îndată ce apărarea este organizată, comandantul forțelor din încercuire execută recunoașterea în vederea identificării punctelor vulnerabile și a intervalelor în dispozitivul inamicului, care pot fi exploatate pe timpul ruperii încercuirii;

c) planificarea atacului urmărește integrarea focului executat cu toate mijloacele disponibile;

d) planul de acțiune poate include și executarea unui atac demonstrativ destinat inducerii în eroare a inamicului asupra poziției reale a efortului principal; acesta se realizează cu dificultate dacă sunt disponibile doar un număr limitat de forțe și mijloace;

e) planul de acțiune trebuie să cuprindă planificarea minuțioasă a timpului necesar plutoanelor pentru a evacua pozițiile de apărare și a se alătura efortului principal;

f) dacă plutoanele părăsesc pozițiile de apărare prea repede și sunt descoperite de către inamic, ruperea încercuirii nu va putea fi executată datorită slăbirii apărării circulare;

g) în această situație, pot fi elaborate și puse în aplicare variante de acțiune care să prevadă exfiltrarea pe plutoane și grupe.

242 Exfiltrarea (extragerea). Acțiunile premergătoare acestui procedeu sunt identice cu desfășurate pe timpul ruperii încercuirii.

După identificarea punctelor vulnerabile și a intervalelor, comandantul companiei decide cum să le exploateze; el stabilește valoarea subunităților care vor executa exfiltrarea; în absența presiunii inamicului, se poate folosi o metodă similară cu cea a retragerii; această metodă permite substituirea plutoanelor din interiorul încercuirii, prin stabilirea unor detașamente la contact, cu misiunea de a induce în eroare inamicul și a realiza siguranța companiei, în eventualitatea unui atac al acestuia.

La ora stabilită din timp sau la ordin, detașamentele de la contact evacuează pozițiile de apărare și încep exfiltrarea prin locurile prevăzute și identificate.

Pentru executarea exfiltrării comandantul stabilește: câte itinerare de exfiltrare vor fi folosite; dacă compania se va regrupa înainte de realizarea joncțiunii cu forțele proprii; dacă plutoanele vor realiza exfiltrarea și joncțiunea cu forțele proprii în mod independent.

SECȚIUNEA a 3- a

Acțiuni cu caracter ofensiv

PARAGRAFUL 3.1

Cercetarea prin luptă

243 Cercetarea prin luptă este un atac cu obiectiv limitat executat de forțe suficient de puternice pentru a-l obliga pe inamic la o reacție concludentă în raport cu informațiile urmărite a se obține.

Cercetarea prin luptă se execută în scopul procurării de date și informații asupra dispozitivului de luptă și a sistemului de lovire al inamicului care nu au putut fi obținute prin alte procedee de cercetare sau acțiune, precum și de a verifica veridicitatea unor informații obținute anterior.

Compania de infanterie execută (participă) cercetarea prin luptă pe baza ordinului eşalonului superior; ca poate fi folosită și ca mijloc de menținere a inamicului sub presiune prin cucerirea unor puncte decisive din teren.

PARAGRAFUL 3.2

Raidul

244 Raidul este un atac executat prin surprindere asupra unei poziții sau a unui obiectiv important cu un scop diferit de cel de cucerire. Este executat în scopul distrugerii obiectivelor, nimicirii sau capturării de militari sau echipament de la inamic sau pentru eliberarea unor militari din forțele proprii, făcuți prizonieri.

245 Caracteristici. Surpriza, superioritatea, volumul de foc și violența sunt factori care asigură obținerea succesului în această acțiune ofensivă. Surpriza se realizează prin executarea atacului atunci când inamicul se așteaptă cel mai puțin, în condiții de vizibilitate redusă și pe direcții neprevăzute de către acesta. Superioritatea de foc este concentrată asupra punctelor vulnerabile pentru a neutraliza și nimici inamicul. Vioența se realizează prin surprindere, prin masarea focului și printr-un atac agresiv.

246 Durata unui raid executat de companie este de 2-3 zile.

Cînd raidul se execută de pe teritoriul ocupat de către inamic, compania poate acționa într-un raion cu raza de 15 - 20 km sau chiar mai mult.

Cînd raidul se execută prin infiltrare, cu plecare din dispozitivul forțelor proprii, adîncimea la care acționează compania poate fi de 10 -15 km.

247 Considerații de planificare. Față de procesul standard de planificare a unei acțiuni ofensive, pentru raid sunt cîteva considerații care trebuie avute în vedere:

a) deoarece un raid se desfășoară în teritoriul controlat de inamic, adesea împotriva unor forțe cu putere de luptă egală sau chiar superioară, planul de acțiune trebuie să asigure desfășurarea în ascuns a activității companiei, înainte de inițierea acestuia;

b) planificarea extragerii sau a retragerii după executarea misiunii, este esențială pentru supraviețuirea companiei;

c) în funcție de adîncimea la care se execută raidul, complexitate integrării sprijinului de foc crește; acesta se poate realiza prin focul executat cu artileria sau de către elicopterele de sprijin;

d) adeseori, raidul necesită un volum mare de date și informații de o acuratețe ridicată; acestea pot fi furnizate de către eșaloanele superioare sau compania de infanterie poate primi misiunea de a executa cercetarea.

248 Acțiunea la obiectiv. Pe timpul raidului compania de infanterie poate primi, de regulă, misiunea să atace un obiectiv important (poziție, mijloc de foc, echipament) pentru care inamicul a stabilit și aplicat măsuri de apărare. Adesea, inamicul, în afara siguranței nemijlocite, dispune și de forțe (subunități) pregătite pentru intervenția la acel obiectiv. Este esențial ca elementul de asalt să execute o acțiune rapidă și precisă asupra obiectivului. Prezența elementului de asalt în obiectiv trebuie să fie cît mai scurtă posibil. Organizarea pentru luptă a acestui element trebuie să cuprindă doar acel personal sau echipe care sunt strict necesare pentru îndeplinirea misiunii încredințate. Acest lucru este deosebit de important pe timpul executării asaltului în condiții de vizibilitate redusă, pentru reducerea confuziei și prevenirea fratricidului. În scopul executării precise și cu acuratețe, asaltul trebuie exersat înaintea desfășurării raidului.

249 Pregătirea misiunii. În scopul realizării surprinderii, atingerii vitezei și violenței impuse de misiune, antrenamentul (organizarea repetițiilor) companiei este esențial; pe timpul pregătirii misiunii trebuie să se acorde atenție *colectării, distribuirii și folosirii cu maximum de eficiență a datelor și informațiilor, concepției planului de acțiune, coordonării și repetițiilor.*

Colectarea, distribuirea și folosirea cu maximum de eficiență a datelor și informațiilor trebuie să se desfășoare **continuu**; companiei care execută raidul i se vor furniza informații noi chiar și pe timpul deplasării spre obiectiv; pentru asigurarea succesului misiunii, compania trebuie informată mereu despre situația curentă în zona obiectivului, în scopul preîntîmpinării surprinderii.

Conceperea planului. Planul de acțiune, de regulă, trebuie să respecte următoarele etape:

a) *etapa 1* - pătrunderea companiei de infanterie (pe calea aerului sau prin infiltrare) în zona obiectivului;

b) *etapa 2* - izolarea zonei obiectivului prin limitarea posibilităților inamicului de a interveni din exterior în sprijinul subunității care apără obiectivul;

c) *etapa 3* – nimicirea forțelor inamicului, din sau de lângă obiectiv, prin executarea unui atac violent, prin surprindere și prin utilizarea focului întregului armament din dotare;

d) *etapa 4* - îndeplinirea cu repeziciune a misiunii (distrugere, nimicire) înainte ca inamicul să-și reorganizeze și reconsolideze apărarea;

e) *etapa 5* - retragerea cu repeziciune a companiei de infanterie din zona obiectivului - prin recuperare pe calea aerului sau prin infiltrarea acestuia în dispozitivul forțelor proprii; trecerea la executarea unei noi misiuni în adâncimea dispozitivului inamic.

Coordonarea, de regulă, se realizează prin intermediul eșalonului superior; uneori, compania poate stabili măsuri de coordonare direct cu forțele proprii sau aliate din zona de acțiune.

Repetițiile trebuie executate într-un mod cât mai realist posibil și recomandabil, într-o zonă asemănătoare cu cea în care se va executa misiunea; acestea validează planul de acțiune pentru executarea raidului, asigură precizia execuției și permit operarea de modificări înainte de inițierea execuției.

250 Raidul se pregătește la macheta terenului pe care se vor marca obiectivele ce urmează a fi nimicite sau distruse și în funcție de posibilități, într-o porțiune de teren asemănător cu cel în care se vor duce acțiunile.

Primind misiunea pentru raid, comandantul companiei trebuie să rețină:

- a) durata misiunii (ziua, ora începerii și terminării);
- b) timpul la dispoziție pentru pregătire, itinerarele de deplasare;
- c) locul de pătrundere în dispozitivul inamicului;
- d) misiunile de foc pe care le execută artileria și forțele din contact pentru asigurarea pătrunderii (dacă sunt prevăzute);
- e) obiectivele de nimicit sau distrus și itinerarele de deplasare către acestea;
- f) date cu privire la natura obiectivelor, a sistemului de pază și apărare ale acestora;
- g) procedeul ce trebuie folosit pentru nimicirea sau distrugerea fiecărui obiectiv în parte;
- h) pozițiile de plecare la atacul obiectivelor; raioanele de regrupare după îndeplinirea fiecărei misiuni și de staționare pe timpul zilei;
- i) raionul controlat de forțele proprii, semnalele de recunoaștere și modul de realizare a legăturilor (cînd se cooperează cu acestea);
- j) ce alte acțiuni se vor executa împotriva inamicului de către forțele proprii concomitent cu executarea raidului;
- k) modul de aprovizionare cu muniții și carburanți-lubrifianți;
- l) cum se procedează cu răniții și tehnica militară capturată;
- m) itinerarul de întoarcere în dispozitivul propriu;
- n) locul de trecere prin dispozitivul inamicului, al forțelor proprii și semnalele de recunoaștere cu acestea;
- o) raionul de dispunere după îndeplinirea misiunii.

Aceste date vor fi prevăzute în *planul de acțiune* întocmit de către comandantul de companie.

251 - Condiții favorabile. Succesul raidului este asigurat de:

- a) inițierea raidului la un moment neprevăzut sau într-un loc neașteptat, profitând de întuneric sau de condiții de vizibilitate redusă într-un teren pe care inamicul îl considera impracticabil;
- b) evitarea descoperirii, prin aplicarea unor metode de deplasare adecvată și prin folosirea condițiilor naturale de acoperire și mascare ale terenului;
- c) planificarea timpilor, de executare a acțiunii, cât mai precis posibil;
- d) folosirea tuturor forțelor avute la dispoziție, organice sau primit ca întărire (sprijin) - artileria terestră;
- e) executarea rapidă, precisă, energică și cu îndrăzneală a acțiunilor prin concentrarea întregii capacități combative la momentul și în locul decisiv;
- f) ruperea luptei cu repeziciune după îndeplinirea misiunii;
- g) retragerea rapidă folosind itinerarele stabilite și acțiuni planificate de inducere în eroare a inamicului.

252 Funcțiuni. Pentru executarea unui raid, compania de infanterie se fracționează, de regulă, în patru elemente; fiecare din acestea va fi organizat și dotat, în funcție de misiunea specifică; în corelare cu misiunea, natura obiectivului, situația inamicului și teren, elementele necesare îndeplinirii misiunii sunt: *comanda companiei (grup de comandă)*, *elementul de siguranță*, *elementul de sprijin* și *elementul de aslt*.

Comanda companiei (grup de comandă) controlează înaintarea, acțiunile la obiectiv, retragerea și se compune din: comandantul companiei ; radiotelegrafiști; observatori înaintați; elemente de siguranță nemijlocită.

Elementul de siguranță are organizarea și compunerea determinată de misiune, natura și valoarea inamicului, gradul de mobilitate al acestuia, teren, căile de acces spre obiectiv și de timpul necesar izolării obiectivului; acesta asigură:

- a) realizarea siguranței nemijlocite a companiei pe aliniamentul (în punctul) de plecare la îndeplinirea misiunii;
- b) avertizarea din timp despre apropierea inamicului;
- c) interzicerea căilor de acces spre obiectiv;
- d) interzicerea retragerii inamicului din obiectiv;
- e) observarea activității celorlalte elemente și intervenția cu foc pentru sprijinirea retragerii acestora;
- f) organizarea protecției antiaeriene împotriva mijloacelor aeriene care zboară la mică înălțime.

Elementul de sprijin furnizează volumul de foc necesar neutralizării inamicului aflat în zona obiectivului; deoarece efectele acestui foc sunt violente și devastatoare se impune controlul minuțios asupra acurateții executării tragerii; la ordin sau în conformitate cu planul de acțiune, focul este redirecționat în scopul

sprijinirii manevrei executate de către elementul de asalt; pentru respingerea unor subunități de intervenție la obiectiv ale inamicului, elementului de sprijin i se pot stabili poziții de tragere suplimentare; la finalizarea asaltului sau la ordinul comandantului de companie elementul de sprijin începe deplasarea spre o nouă poziție planificată.

Elementul de asalt cucerește și execută curățarea obiectivului, realizează siguranța nemijlocită a echipelor de distrugeri, a celor de cercetare, a prizonierilor și a altor echipe; organizarea și compunerea elementului de asalt sunt determinate de specificul misiunii.

253 Alegerea poziției, raionului de desantare prin debarcare (atunci când compania de infanterie ajunge în apropierea obiectivului, prin executarea manevrei pe verticală) trebuie făcută în așa fel încât să nu împiedice îndeplinirea misiunii; pentru alegerea raionului există următoarele variante:

a) compania de infanterie poate fi debarcată foarte aproape de obiectiv și îl cucerește înainte ca inamicul să aibă timp pentru materializarea acțiunii; această variantă favorizează compania care nu mai este nevoită să execute deplasarea pe jos cu cantități mari de materiale purtate pe militari; dacă nu există un raion favorabil sau dacă în apropierea obiectivului se află subunități ale inamicului de valoare considerabilă această variantă va fi ignorată;

b) compania de infanterie poate debarca într-un raion aflat la o distanță mai mare de distanța observării directe a obiectivului; în raion compania se regrupează, reorganizează și inițiază deplasarea spre aliniamentul (punctul) de plecare la îndeplinirea misiunii; obiectivul este cucerit după ce elementele de siguranță și sprijin sunt pe poziții; această variantă favorizează realizarea coordonării între elementele companiei.

254 Executarea raidului. Compania de infanterie se deplasează în raionul (pe aliniamentul) de plecare la îndeplinirea misiunii, unde se realizează siguranța nemijlocită, iar comandanții elementelor componente execută recunoașterile; se aduc ultimele modificări și precizări în planul de acțiune; elementele și echipele se deplasează pe poziții (figura nr. 22).



Echipa de siguranță
Figura nr. 22 Elementul de siguranță ocupă pozițiile.

Pe măsură ce elementele de sprijin și de asalt se deplasează și își ocupă pozițiile, elementul de siguranță informează continuu comandantul companiei despre

activitățile executate de către inamic; echipele de siguranță vor executa foc doar dacă sunt descoperite, sau la ordinul comandantului companiei.

După inițierea asaltului, echipele de siguranță interzic accesul înspre și dinspre obiectiv.

După terminarea asaltului și îndeplinirea misiunii echipele de siguranță sprijină retragerea companiei, spre punctul de adunare după îndeplinirea misiunii (P.A.Î.M.); ulterior se retrag spre același punct (la ordin sau conform planului); elementul de sprijin ocupă poziția stabilită înaintea elementului de asalt (figura nr. 23); din această poziție neutralizează inamicul; pe măsura înaintării elementului de asalt, redirecționează focul pentru sprijinirea înaintării acestuia; se retrage la ordin.




Figura nr. 23 Elementele de sprijin și asalt ocupă pozițiile.

Elementul de asalt se poziționează în imediata apropiere a obiectivului, astfel încât să poată iniția asaltul, chiar și dacă este descoperit de către inamic; sprijinit de focul executat de elementul de sprijin atacă și cucerește obiectivul; realizează siguranța nemijlocită pentru echipele de distrugeri, de cercetare, pe timpul cât acestea îndeplinesc misiuni specifice; la ordin, se retrage până la punctul de adunare după îndeplinirea misiunii; elementul de asalt trebuie să fie cât mai mic posibil; de asemenea, premergător executării misiunii trebuie să execute antrenamente și repetiții în scopul evitării confuziei și fratricidului pe timpul acțiunii la obiectiv.

După îndeplinirea misiunii, compania se regrupează și se reorganizează în punctul de adunare, unde conform ordinelor primite poate iniția deplasarea în vederea reîntoarcerii în dispozitivul forțelor proprii sau în scopul executării altei misiuni, în adâncimea apărării inamicului.

PARAGRAFUL 3.3

Incursiunea

255 Incursiunea, ca acțiune de luptă cu caracter ofensiv, se organizează la ordinul eșalonului superior, în scopul distrugerii sau capturării unor forțe și mijloace ale inamicului, precum și pentru a produce panică și neliniște în rândurile acestuia; ea se execută, de regulă, prin surprindere, noaptea sau în alte condiții de vizibilitate redusă, fără pregătire de foc; în unele situații (teren muntos-împădurit, culturi înalte, condiții meteorologice grele) incursiunea se execută și pe timpul zilei. Scopurile urmărite prin incursiune se realizează în cadrul unei singure misiuni de luptă și vizează subunități ale inamicului de valoare companie - batalion aflate în staționare; puncte de comandă de batalion sau regiment; centre de transmisiuni; instalații de lansare a rachetelor; noduri de comunicații, lucrări de artă (viaducte, tuneluri, lucrări hidrotehnice, treceri peste cursuri de apă); depozite de toate categoriile.

Durata misiunii de la începerea deplasării din raionul de staționare sau de la infiltrarea în dispozitivul forțelor inamicului aflate în contact poate fi de la câteva ore până la una zi.

Atunci când incursiunea se execută de către compania rămasă înapoia dispozitivului inamicului, distanța la care se poate deplasa și executa aceasta misiuni față de raionul de staționare poate fi de 10-12 km. În cazul incursiunii prin infiltrare obiectivul stabilit pentru a fi nimicit (distrus) nu trebuie să depășească distanța de 6-10 km față de linia de contact a forțelor proprii.

Pentru pregătirea incursiunii este necesar să se asigure cel puțin 3-4 ore de lumină în vederea executării observării, studierii obiectivului și terenului și precizării în detaliu a modului de acțiune.

Compania care execută incursiunea se fracționează, de regulă, astfel: echipa de atac și captură (EAC); echipa (echipe) de siguranță (ES) sau sprijin cu foc (ESF); echipa de înlăturare a barajelor (EÎB).

Deplasarea până la obiectiv și înapoierea în dispozitivul propriu după îndeplinirea misiunii se execută, de regulă, pe jos luându-se măsuri pentru păstrarea secretului acțiunii și evitarea descoperirii.

256 Pentru pregătirea incursiunii sunt necesare cel puțin 2-3 ore de lumină în vederea precizării misiunilor; după ajungerea companiei pe locul de unde va pleca în misiune, personalul acesteia studiază terenul în care va acționa, memorează caracteristicile acestuia și dispozitivul inamicului, după care, comandantul de companie le precizează misiunile și modul de acțiune.

Compania se pregătește, de regulă, la macheta terenului, iar când se dispune de timp pe un teren asemănător cu cel pe care se va executa incursiunea.

257 Succesiunea desfășurării incursiunii cuprinde: cercetarea prealabilă a obiectivului; stabilirea planului de acțiune; executarea de exerciții pe un teren asemănător sau la macheta terenului; infiltrarea în dispozitivul inamicului; apropierea companiei de obiectiv și ocuparea poziției de plecare; îndeplinirea misiunii; deplasarea pe itinerarul ordonat; ajungerea în dispozitivul forțelor proprii după îndeplinirea misiunii.

Cercetarea are ca scop să stabilească: compunerea de detaliu a obiectivului pentru care se execută incursiunea; sistemul de apărare, pază și siguranță, precum și variantele probabile de intervenție ale inamicului în sprijinul obiectivului; locul și natura barajelor, mijloacelor de semnalizare, avertizare și alarmare; modul de realizare a legăturilor radio, fir și prin agenți de legătură; căile ascunse care duc spre obiectiv; locurile favorabile de dispunere în teren a fiecărui element.

La ajungerea pe poziția de plecare, situată în apropierea obiectivului, comandantul precizează misiunile și organizează cooperarea între echipe; la semnalul stabilit, compania, fără zgomot și cu repeziciune, atacă obiectivul, îl nimicește (distruge), ia prizonieri și capturi și se înapoiază la forțele proprii sau într-un alt raion cu măsuri de siguranță în față, în spate și la flancuri.

Plecarea în incursiune se execută după căderea întinericului pe itinerarul (itinerarele) stabilit, luându-se măsuri de cercetare și siguranță apropiată, în următoarea ordine: echipa de înlăturare a barajelor, echipa de siguranță (sprijin cu foc), echipa de atac și captură.

Echipa de înlăturare a barajelor execută culoarul prin barajele inamicului și neutralizează mijloacele de semnalizare, avertizare și alarmare, apoi se dispune pentru paza acestuia, asigurând trecerea celorlalte echipe.

Echipa de atac și captură, atacă rapid și fără zgomot obiectivul, ia prizonieri (militari) și capturi (documente, modele de armament și aparatură) apoi se înapoiază la forțele proprii.

Echipa de siguranță (sprijin cu foc) se dispune astfel încât să execute siguranța în față, în spate și la flancurile subunității, iar în cazul când incursiunea este descoperită sprijină cu foc retragerea echipei de atac și captură.

Echipele se înapoiază în dispozitivul forțelor proprii în ordinea următoare: echipa de atac și captură; echipa de înlăturare a barajelor; echipa de siguranță (sprijin cu foc).

PARAGRAFUL 3.4

Atacul fals – “fenta” și atacul demonstrativ (acțiuni de inducere în eroare a inamicului)

258 Compania de infanterie poate primi misiunea de a executa *atacul fals* - "*fenta*" - sau *atacul demonstrativ* ca parte componentă a acțiunilor ofensive duse de către batalion. Întocmirea planului de acțiune, de către comandantul de companie, se execută în mod similar ca cea pentru toate formele, procedeele și reacțiile ofensive.

259 Atacul fals sau "fenta" (atacul cu obiectiv limitat pentru inducerea în eroare a inamicului) este o acțiune cu caracter ofensiv destinată sprijinirii efortului principal al batalionului (brigăzii) și care constă în realizarea contactului cu inamicul, de regulă, prin foc direct; la fel ca în orice acțiune ofensivă, principala preocupare a comandantului de companie, în momentul planificării atacului cu obiectiv limitat pentru inducerea în eroare a inamicului, o constituie înțelegerea și îndeplinirea scopului pe care comandantul de batalion și-a propus să-l atingă.

Scopul se formulează, de regulă, în termeni care exprimă activități executate de inamic, cum ar fi:

- a) determinarea acestuia de a-și redispune sau a-și introduce în luptă prematur o parte din forțe;
- b) orientarea focului de sprijin pe o direcție diferită de cea pe care se realizează efortul principal al forțelor proprii;
- c) demascarea dispozitivului de apărare.

Comandantul de companie trebuie să fie sigur că a înțeles sincronizarea în timp a acțiunilor subunității sale cu cele ale efortului principal; de asemenea, trebuie să aibă în vedere acțiunile pe care urmează să le întreprindă în cazul în care atacul cu obiectiv limitat pentru inducerea în eroare a inamicului va avea un succes mai mare decât cel scontat; acest succes poate fi cauzat de o vulnerabilitate neidentificată anterior declanșării atacului asupra inamicului sau datorită incapacității comandantului grupări de forțe a inamicului de a reacționa la acest atac; în ambele situații comandantul de batalion va decide dacă schimbă efortul principal pentru exploatarea acestui succes.

Comandantul de companie trebuie să-și ia toate măsurile ca acest atac să fie executat cu agresivitate; aceasta va facilita obținerea reacțiilor așteptate de la inamic și de asemenea, va reduce pierderile forțelor proprii; dacă compania pierde inițiativa ca urmare a unui foc eficient executat de către inamic, aceasta trebuie să fie pregătită pentru a trece în grabă la apărare sau pentru a rupe lupta; ambele situații pot duce la creșterea numărului pierderilor în rândurile forțelor proprii.

260 Atacul demonstrativ este similar cu atacul fals sau fenta (atacul cu obiectiv limitat pentru inducerea în eroare a inamicului) dar nu necesită realizarea contactului cu inamicul. Batalionul, de regulă, va indica acțiunile specifice ce urmează să se execute pe timpul atacului demonstrativ; exemplu: compania de infanterie poate primi misiunea de a pregăti și executa o perdea de fum utilizând lumânări fumigene și de a simula pregătirea unei acțiuni ofensive în zona de acțiune.

CAPITOLUL VI

Apărarea

SECȚIUNEA 1

Generalități

261 Scopul principal al apărării constă în oprirea atacului inamicului și crearea condițiilor favorabile trecerii la ofensivă; el se realizează prin nimicirea forței vii și a mijloacelor de luptă ale inamicului, într-un ritm mai rapid decât poate el să le înlocuiască, neutralizarea coeziunii a moralului și a abilității acestuia de a folosi câmpul de luptă și implicit, punerea acestuia în situația de a nu-și putea executa planurile de acțiune.

Compania de infanterie duce lupta de apărare pentru realizarea următoarelor obiective:

- a) oprirea atacurilor inamicului;
- b) câștigarea timpului necesar pregătirii trecerii la ofensivă;
- c) îndeplinirea misiunii stabilite de către eșalonul superior, astfel încât acesta să poată să-și concentreze efortul în altă parte;
- d) menținerea presiunii asupra unor forțe importante ale inamicului, înainte ca forțele proprii să treacă la ofensivă;
- e) menținerea punctelor, raioanelor sau aliniamentelor importante din teren.

262 Compania de infanterie este organizată, echipată și sprijinită pentru a desfășura acțiuni de luptă defensive dinamice și neliniare. În cazul trecerii la o apărare de tip static, lineară, comandantul trebuie să reducă gradul de vulnerabilitate al companiei sale. Pericolul major al câmpului de luptă modern constă în faptul că orice subunitate, odată localizată, poate fi nimicită într-un timp scurt. Această amenințare se reduce printr-o bună pregătire și amenajare a pozițiilor companiei, inconvenientul fiind intervalul mare de timp și cantitatea mare de resurse necesare. De aceea, în orice moment, comandantul trebuie să aibă în atenție posibilitățile inamicului de descoperirea și de lovirea a poziției de apărare a companiei, în situația localizării acesteia

263 Procedeele tactice specifice apărării se regăsesc în aproape toate tipurile de acțiuni militare și se folosesc pentru îndeplinirea unei game largi de misiuni. Raioanele de staționare și de concentrare (care pot constitui poziții de apărare vremelnice) se folosesc pentru îndeplinirea scopului principal (respingerea atacului inamicului), dar pot fi utilizate și pentru protecția forțelor, chiar și pe timpul ducerii luptei ofensive.

264 În raport cu situația concretă, **apărarea** poate fi **pregătită în grabă** sau **din timp**.

Apărarea pregătită în grabă se adoptă, de regulă, în condițiile contactului nemijlocit cu inamicul, sub presiunea continuă a acestuia, precum și a timpului redus, la dispoziție pentru pregătirea luptei.

Apărarea pregătită din timp se organizează pe cele mai bune aliniamente oferite de teren, de regulă, când compania nu este în contact nemijlocit cu inamicul și se dispune de timp pentru pregătirea luptei.

265 Pe timpul **planificării desfășurării** acțiunilor de luptă în apărare, comandantul companiei de infanterie trebuie să ia în considerare problemele legate de următoarele aspecte : *pregătirea; dezorganizarea acțiunilor inamicului; concentrarea efortului; asigurarea flexibilității.*

Pregătirea. În principiu, subunitatea care se apără ajunge în zona de desfășurare a acțiunilor de luptă înaintea inamicului; ea trebuie să profite de acest lucru, desfășurând toate activitățile necesare, de pregătire a luptei, în funcție de timpul avut la dispoziție; analizând factorii MITF-T, comandantul companiei își însușește situația tactică și identifică punctele vulnerabile probabile ale inamicului și forțelor proprii; apoi, după analizarea în detaliu a misiunii și a situației, stabilește cursul optim de acțiune, ținând cont de toate datele și informațiile avute la dispoziție; deoarece inamicul este cel care va decide când și unde va ataca, elementele de siguranță trebuie să ocupe un dispozitiv circular, astfel încât să fie în măsură să avertizeze din timp pe comandantul de companie despre apariția inamicului în zonă.

Dezorganizarea acțiunilor inamicului. Planurile de acțiune în apărare sunt diverse, dar toate au ca scop dezorganizarea acțiunilor inamicului; contraatacurile, tragerile executate din poziții de tragere acoperite, sistemul de baraje și obstacole, interzic concentrarea efortului inamicului într-un singur sector din apărarea forțelor proprii; dezorganizarea sistemului de comandă și control al inamicului, afectează flexibilitatea și sincronizarea acțiunilor desfășurate de către acesta.

Concentrarea efortului. Pentru a avea succes, apărătorul trebuie să-și concentreze efortul în locul și la timpul potrivit; acțiunile cu caracter ofensiv și realizarea surprinderii constituie adesea, cele mai la îndemână mijloace pentru obținerea succesului în apărare; apărătorul trebuie să țină cont de faptul că această concentrare a efortului reprezintă puterea de luptă (efectele obținute sau care se doresc a fi obținute) și nu doar un număr abstract de militari și de mijloace de luptă; pentru aceasta, apărătorul trebuie să păstreze o rezervă cu care să manevreze pentru a obține superioritatea în locul dorit; pentru menținerea integrității dispozitivului de apărare se pot executa scurte contraatacuri; tragerile executate din poziții de tragere acoperite pot concentra focul în punctele cheie pentru a obține în timp scurt efecte distructive maxime.

Flexibilitatea, derivă din pregătirea minuțioasă a apărării și eficacitatea sistemului de comandă și control; apărătorul trebuie să fie în măsură să reacționeze rapid, pentru a contracara sau evita loviturile inamicului și pentru a riposta cu succes; flexibilitatea este rezultatul unei estimări detaliate, a înțelegerii misiunii companiei, al

cercetării permanente a zonei acțiunilor de luptă și când este posibil, al organizării în adâncime, constituirii și folosirii rezervei companiei; de asemenea, necesită înțelegerea acțiunilor care se desfășoară în zona de acțiune; pozițiile suplimentare pe căile de acces secundare asigură o mai mare flexibilitate; după o analiză judicioasă a terenului și a inamicului, rezerva poate fi poziționată astfel încât comandantul să poată reacționa la acțiunile neașteptate ale inamicului.

266 În funcție de cadrul tactic în care acționează, în apărare, compania poate desfășura următoarele acțiuni de luptă:

- a) în adâncime (în fața limitei dinainte a apărării);
- b) specifice elementelor de siguranță, în fața și la flancurile dispozitivului propriu;
- c) la contact;
- d) specifice rezervei;
- e) în spate (în adâncimea dispozitivului forțelor proprii) pentru asigurarea libertății de mișcare.

Compania de infanterie poate organiza **apărarea pe poziții** sau **apărarea mobilă**; apărarea mobilă necesită rezerve de valoare mare pentru executarea contraatacului și pentru nimicirea sau respingerea inamicului; apărarea pe poziții se organizează în scopul menținerii unor forme de teren și pentru nimicirea inamicului prin foc din poziții de apărare care se sprijină reciproc; compania de infanterie poate ataca, se poate apăra, întârzia sau retrage în compunerea unei grupări de forțe, în scopul îndeplinirii misiunii eșalonului superior.

În apărare, compania de infanterie execută următoarele misiuni:

- a) apărarea unui sector;
- b) apărarea unui punct de sprijin;
- c) în rezervă;
- d) acțiuni de întârziere a inamicului;
- e) cercetare;
- f) retragere.

267 Principiile apărării cuprind: *adâncimea; dispersarea, siguranța; folosirea terenului; oprirea înaintării inamicului; obligarea inamicului să lupte pe două direcții; contraatacul; unde se realizează nimicirea inamicului; misiunea plutoanelor.*

Adâncimea constă în poziționarea plutoanelor și a obstacolelor astfel încât să se poată realiza sprijinul în adâncime; adâncimea permite atenuarea loviturii inițiale a inamicului și asigură timpul necesar pentru înțelegerea intențiilor acestuia; de asemenea asigură timpul și spațiul necesare pentru executarea unor manevre în vederea concentrării puterii de luptă în locul și la momentul potrivit.

Dispersarea presupune dispunerea subunităților și tehnicii de luptă la distanță unele de celelalte, fără a pierde posibilitatea sprijinului reciproc și concentrării

focului asupra inamicului; dispersarea îngreunează posibilitatea inamicului de a descoperi și lovi forțele proprii prin trageri directe și din poziții de tragere acoperite.

Siguranța cuprinde modalitățile de protejare a subunităților pentru a nu fi descoperite sau împotriva atacului prin surprindere; măsurile de tip *pasiv* și cele de tip *activ* trebuie introduse în conținutul planului de acțiune; acestea cuprind:

a) **măsurile pasive** - dispersarea vehiculelor și plutoanelor; mascarea pozițiilor de apărare; limitarea sau interzicerea traficului radio; oprirea motoarelor; reducerea zgomotelor; limitarea folosirii luminilor; păstrarea antenelor pliate; evitarea dispunerii tehnicii și personalului în punctele cheie ale dispozitivului, înainte de începerea luptei;

b) **măsurile active** - instalarea posturilor de observare; organizarea patrulărilor; amplasarea mijloacelor de avertizare;

Folosirea terenului. Analiza terenului este una din cele mai importante activități de pregătire a oricărei acțiuni militare; comandantul de companie trebuie să analizeze și să identifice modul în care terenul îl poate ajuta să-și înfrângă inamicul; dacă este posibil, analiza terenului trebuie executată având în vedere atât intenția sa, cât și pe cea a inamicului; el trebuie să stabilească ce tip de acțiuni permite terenul, unde și cum poate fi încetinită înaintarea inamicului, care sunt pozițiile de observare și de tragere care domină căile de apropiere; în vederea dispunerii subunităților, trebuie identificate pozițiile favorabile lovirii inamicului care atacă pe la flancuri și din spate; comandantul de companie trebuie să stabilească care tipuri de obstacole pot fi amplasate pentru a încetini, dezorganiza, deruta și întoarce pe inamic.

Oprirea înaintării inamicului. Se realizează prin exploatarea avantajelor oferite de teren, combinarea efectelor obstacolelor cu cele ale focului concentrat executat din poziții de tragere acoperite și prin ochire directă, astfel încât să fie nimicite cât mai multe forțe și mijloace ale inamicului, în timp scurt; acestea nu pot fi nimicite pe rând, într-un interval scurt de timp și ca urmare, trebuie canalizate într-o pungă de foc și nimicite cu toate mijloacele la dispoziție; nimicind o mare parte din forța inamicului, acesta este forțat să treacă în grabă la apărare sau să se retragă.

Obligarea inamicului să lupte pe două direcții. Ideal ar fi ca în momentul angajării luptei, prin manevra plutoanelor, inamicul să fie forțat să se întoarcă și să lupte pe două direcții; acest lucru îi va expune flancurile.

Contraatacul. Nu este recomandată doar lovirea cu foc din poziții fixe a inamicului; după atragerea lui în fișia de tragere se trece la contraatac prin foc și manevră, pe la flancuri în scopul nimicirii acestuia.

Unde se realizează nimicirea inamicului. La analiza terenului, trebuie identificate locurile din teren unde forțele și mijloacele inamicului sunt cel mai vulnerabile (puncte obligate de trecere, zone deschise în lungul căilor de apropiere); acestea reprezintă potențiale zone de angajare sau pungi de foc.

Misiunile plutoanelor. La stabilirea dispozitivului companiei, trebuie ținut cont și de spațiul de manevră necesar fiecărui pluton în parte.

PARAGRAFUL 1.1

Locul, misiunile și normele tactice

268 Compania de infanterie pregătește și duce lupta de apărare, de regulă, în cadrul eșalonului superior. Uneori compania acționează independent, ca detașament înaintat, pe poziția înaintată, pentru apărarea unor obiective în adâncime, în cercetare, ambuscadă, raid, incursiune, ca forță aeromobilă, pe timpul executării contraatacurilor, în apărarea unui interval sau flanc descoperit.

269 Compania de infanterie se poate găsi în cadrul dispozitivului de luptă al eșalonului superior:

- a) în forțele de angajare imediată;
- b) în forțele de angajare ulterioară;
- c) în rezerva brigăzii.

270 Când compania acționează independent pentru îndeplinirea unor misiuni de luptă (incursiune, raid, capcană, în fîșia de asigurare, asigurarea unui flanc, apărarea unor obiective importante), sau izolată de forțele principale ale eșalonului superior (ca urmare a situației tactice nefavorabile) organizează traiul militarilor, pregătește și duce lupta în condiții de izolare.

271 Compania care acționează în cadrul forțelor de angajare imediată și ulterioară primește pentru apărare un punct de sprijin care constituie baza fiecărei poziții de apărare. Acesta se dispune astfel încît să interzică cu foc direcțiile probabile de atac ale inamicului.

272 Punctele de sprijin se amenajează genistic, în funcție de timpul la dispoziție pentru pregătirea luptei. Ele sunt pregătite pentru apărarea circulară (în primul rînd pentru lupta cu blindatele inamicului) mascate și legate între ele, de front și în adâncime, printr-un sistem integrat de foc și baraje. În cadrul dispozitivului de luptă al eșalonului superior, punctele de sprijin ale companiilor se dispun cît mai variat, în scopul creării unei apărări ferme și adînc eșalonată, realizării pungilor de foc, asigurării flancurilor descoperite și a spatelui dispozitivului de luptă.

273 În cadrul forțelor de angajare imediată, compania îndeplinește următoarele misiuni:

- a) producerea de pierderi mari inamicului;
- b) slăbirea treptată a puterii de luptă a acestuia;
- c) oprirea ofensivei inamicului în fața limitei dinainte a apărării;
- d) limitarea pătrunderii în adîncimea apărării a forțelor inamicului;
- e) menținerea cu orice preț a obiectivului încredințat (punctului de sprijin);

f) crearea condițiilor favorabile pentru executarea contraatacurilor.

274 În cadrul forțelor de angajare ulterioară misiunile companiei pot fi:

- a) înlocuirea unor subunități din forțele de angajare imediată care și-au pierdut puterea de luptă;
- b) întărirea apărării pe o direcție amenințată;
- c) limitarea pătrunderii în adâncimea apărării;
- d) închiderea unor breșe din dispozitiv, apărute ca urmare a întrebuintării de către inamic a armelor de distrugere în masă;
- e) asigurarea unui flanc amenințat;
- f) executarea unor contraatacuri; menținerea punctelor de sprijin din adâncime;
- g) nimicirea desantului aerian (maritim) și forțelor aeromobile.

275 Atunci când acționează în cadrul rezervei, compania poate executa:

- a) oprirea (participarea la oprirea) unor forțe ale inamicului pătrunse prin surprindere în dispozitivul de apărare;
- b) nimicirea inamicului pătruns în interiorul apărării prin participarea la contraatacurile executate cu forțele de angajare ulterioară, sau executarea unor contraatacuri în situații și condiții neprevăzute;
- c) nimicirea forțelor inamicului infiltrate prin surprindere pe la flancuri, intervale sau lansate în mod neașteptat în spatele dispozitivului forțelor proprii;
- d) misiuni de amplasare mai redusă ale forțelor de angajare ulterioară.

276 Când se trece la apărare în afara contactului cu inamicul și se organizează fișie de asigurare, compania poate acționa în cadrul acesteia ca **detașament înaintat**, cu misiunea de a:

- a) întârzia acțiunile inamicului;
- b) produce pierderi cât mai mari inamicului, slăbindu-i astfel puterea de luptă și ritmul acțiunilor;
- c) obliga inamicul să se desfășoare prematur;
- d) canaliza acțiunile inamicului pe direcțiile cele mai favorabile forțelor din apărare;
- e) descoperi natura, valoarea, gruparea și direcția de acțiune a inamicului;
- f) crea condiții favorabile pentru pregătirea și trecerea organizată la apărare a subunităților;
- g) preveni atacul prin surprindere al inamicului.

Compania care acționează pe poziția înaintată organizează un punct de sprijin cu misiunea de a:

- a) induce în eroare inamicul asupra traseului real al limitei dinainte a apărării;
- b) zădărnici acțiunile cercetării;

- c) preveni atacul prin surprindere al inamicului;
- d) obliga inamicul să-și desfășoare forțele prematur.

Pe direcțiile pe care nu se organizează poziția înaintată, unitatea realizează poziția siguranței de luptă; în cadrul acesteia subunități de valoarea unui pluton întărit execută misiuni similare poziției înaintate.

277 Compania de infanterie ocupă un punct de sprijin cu o dezvoltare frontală de **1- 1,5 km** și adâncimea de **500-700 m**; intervalele dintre punctele de sprijin de pluton pot să fie de **până la 300 m**.

Compania de infanterie poate primi **ca întărire** până la o baterie de tunuri antiblindate, un pluton de aruncătoare de grenade antiblindate sau un pluton de instalații de rachete antiblindate dirijate, 1-2 grupe de aruncătoare de flăcări (de grenade incendiare); **în sprijin** - o baterie de artilerie (aruncătoare).

PARAGRAFUL 1.2

Manevra

278 Manevra cuprinde un ansamblu de activități prin care se realizează gruparea forțelor, a mijloacelor și concentrarea focului, în locul și la timpul stabilit, în scopul executării unor lovituri puternice asupra inamicului, al respingerii sau al sustragerii forțelor proprii de sub loviturile acestuia.

Manevra trebuie să fie simplă, să se încadreze în concepția eșalonului superior, să corespundă misiunii, să se execute în ascuns, în timp scurt și prin surprindere.

Manevra poate fi de forțe, de mijloace și de foc.

279 În apărare, manevra se execută pentru:

- a) realizarea surprinderii inamicului și preluarea inițiativei;
- b) scoaterea subunității proprii de sub loviturile inamicului;
- c) întărirea apărării pe direcția amenințată;
- d) nimicirea inamicului pătruns și respingerea atacului acestuia;
- e) mutarea efortului în funcție de direcția pe care va ataca inamicul, îndeosebi cu blindate;
- f) participarea la nimicirea desantului aerian și a forțelor aeromobile ale inamicului;
- g) închiderea unor breșe din dispozitivul propriu;
- h) înlocuirea unor subunități care și-au pierdut puterea de luptă.

280 Formele manevrei de forțe și mijloace sunt: *lovirea inamicului în fața limitei dinainte a apărării; mutarea efortului de pe o direcție pe alta, din spate spre front și invers; ripostele ofensive ale apărării – contraatacul ; manevra pe verticală.*

281 Lovirea inamicului în fața limitei dinainte a apărării prin manevre specifice ofensivei se execută de regulă cu forțele de angajare ulterioară întărite cu subunități de artilerie, artilerie antiblindate, geniu și urmărește zădărnicierea trecerii inamicului la atac, îmbunătățirea aliniamentului limitei dinainte a apărării, distrugerea sau nimicirea unor obiective importante, capturarea de tehnică și modele noi de armament. Această formă de manevră se desfășoară de regulă noaptea, fără pregătire de foc.

282 Mutarea eforturilor de pe o direcție pe alta vizează regrouparea unor subunități din raioanele neatacate (slab atacate) și folosirea acestora pentru întărirea apărării acolo unde s-a concentrat efortul ofensiv al inamicului sau în alte raioane ori pe direcții amenințate.

283 Mutarea eforturilor din spate spre front se realizează prin aducerea din adâncime a forțelor de angajare ulterioară (rezervei) spre limita dinainte a apărării pentru:

- a) întărirea apărării pe direcția amenințată;
- b) închiderea unor breșe realizate de inamic;
- c) ocuparea unor alinamente de apărare favorabile opririi ofensivei inamicului în adâncimea apărării;
- d) executarea ripostelor ofensive;
- e) înlocuirea unor subunități din forțele de angajare imediată care și-au pierdut puterea de luptă.

284 Mutarea eforturilor dinspre front spre spate se execută în scopul:

- a) scoaterii forțelor de sub loviturile puternice ale inamicului și mutării apărării pe un aliniament mai favorabil;
- b) regroupării forțelor pentru constituirea unor grupări necesare executării ripostelor ofensive pe alte direcții sau efectuării de subordonări și resubordonări;
- c) nimicirii unui desant aerian sau forțelor aeromobile ale inamicului;
- d) reconstituirii forțelor de angajare ulterioară (rezervei).

285 Contraatacul reprezintă o ripostă ofensivă a apărării și în raport cu situația creată, cu forțele și mijloacele la dispoziție, se declanșează în una din variantele stabilite prin planul de acțiune, adaptată la situația concretă sau într-o altă variantă impusă de noile condiții.

Gruparea de contraatac se constituie din subunități din forțele de angajare ulterioară, subunități regroupate de pe direcțiile unde inamicul nu acționează cu forțe puternice, iar în situații deosebite, din rezervă.

286 Compania de infanterie participă la executarea manevrei pe verticală pentru:

- a) interceptarea comunicațiilor sau lovirea inamicului care urmează să fie introdus în luptă pentru dezvoltarea ofensivei;

- b) sprijinul contraatacurilor și crearea condițiilor de trecere la ofensivă;
- c) participarea la nimicirea desantului aerian al inamicului și a forțelor aeromobile;
- d) închiderea unor breșe create de către inamic.

SECȚIUNEA a 2 - a

Pregătirea și desfășurarea luptei de apărare

287 Comandantul de companie începe procesul de elaborare a planului de acțiune din momentul primirii ordinului preliminar, prin realizarea unei estimări a situației. Rezultatul acesteia constă într-un plan preliminar propriu care include măsuri de control, organizarea preliminară a sistemului de foc, măsuri de protecție și siguranță nemijlocită, organizarea sprijinului logistic și un plan de întrebuințare a rezervei (dacă este cazul).

288 Dezvoltarea cursului acțiunii este determinat de misiunea primită; fiecare curs al acțiunii trebuie să aibă la bază un punct decisiv. Odată cu stabilirea acestui punct decisiv, comandantul companiei trece la dezvoltarea cursului acțiunii folosind următorul algoritm:

- a) determină punctele decisive și momentul acțiunii în aceste puncte, pentru fiecare curs de acțiune ;
- b) stabilește rezultatele care trebuie obținute în urma acțiunii în punctele decisive, pentru îndeplinirea misiunii; de regulă, aceste rezultate sunt precizate în conținutul misiunii;
- c) stabilește misiunile ce revin în efortul principal și în cel secundar; misiunile în efortul secundar vor fi întotdeauna stabilite pentru sprijinirea acțiunilor în efortul principal;
- d) stabilește organizarea pentru luptă a companiei;
- e) organizează sistemul de comandă și control în cadrul subunității;
- f) stabilește măsurile de control necesare înțelegerii precise de către subordonați a misiunilor primite (limite, direcții, itinerare, aliniamente).

289 Odată cu finalizarea acestei etape, comandantul companiei trece la întărirea efortului principal; câteva modalități prin care se poate realiza aceasta sunt:

- a) întărirea cu forțe și mijloace suplimentare;
- b) acordarea priorității de sprijin de foc, repartizând în efortul principal obiectivele planificate și focul de baraj;
- c) acordarea priorității de sprijin logistic;
- d) limitarea zonei de responsabilitate a subunității desemnată în efortul principal, pentru a-i permite să-și concentreze puterea de luptă;
- e) dispunerea de forțe și mijloace în apropierea efortului principal, în măsură să-i sprijine acțiunile în momentul decisiv;

f) asigurarea de timp suplimentar pentru pregătire, antrenare și executarea recunoașterilor.

În continuare, comandantul companiei stabilește detaliile finale referitoare la organizarea sistemului de foc, dispunerea mijloacelor de sprijin și organizarea sprijinului logistic,

290 Apărarea în afara contactului cu inamicul cuprinde 7 pași.

Pasul 1 - Pregătirea pentru luptă. Comandantul de companie desfășoară următoarele activități:

- a) primește de la comandantul de batalion ordinul de avertizare sau de acțiune;
- b) emite ordinul de avertizare;
- c) întocmește planul preliminar avînd la bază estimarea situației și analiza misiunii, inamicului, terenului, forțelor disponibile și timpului (MITF - T);
- d) cînd este posibil, execută recunoașterile împreună cu comandanții de plutoane și o echipă de siguranță (2 militari);
- e) reactualizează planul și emite ordinul de acțiune;
- f) execută inspecția finală.

Pasul 2 - Deplasarea spre poziția de apărare. Se execută folosind proprietățile de mascare ale terenului, ocolind zonele probabile de ambuscadă, respectînd măsurile de mascare, realizînd siguranța circulară (cu accent pe siguranța aeriană) și adoptînd formațiile optime de deplasare (cu element de siguranță în față).

Pasul 3 - Stabilirea pozițiilor pentru desfășurare. Compania de infanterie se oprește înapoia ultimei acoperiri și organizează siguranța staționării. Comandantul de companie împreună cu comandanții de plutoane și echipele de siguranță se deplasează la elementul de siguranță din față. Comandantul companie precizează în teren pozițiile de apărare pentru fiecare element în parte. Comandanții de plutoane se înapoiază la plutonele lor și se deplasează pe pozițiile ordonate plutonele trec la ocuparea, amenajarea și mascarea pozițiilor de apărare, instalarea obstacolelor, realizarea sistemului de foc, pregătirea armamentului pentru trageri pe timp de noapte și în alte condiții de vizibilitate redusă.

Pasul 4 - Localizarea inamicului. Se execută prin intermediul observatorilor, a posturilor de observare din cadrul plutonelor și a patrulelor de siguranță ordonate de către comandantul de companie.

Pasul 5 - Acțiunea la stabilirea contactului cu inamicul. Odată ce inamicul este reperat comandantul de companie execută următoarele:

- a) alertează comandanții de plutoane și pe locțiitorul său;
- b) raportează situația comandantului de batalion;
- c) retrace punctul de comandă-observare, dacă este cazul;
- d) solicită mijloacelor de sprijin cu foc executarea focului din poziții de tragere acoperite;

e) ordonă inițierea focului în sectoarele de concentrare a focului.

Pasul 6 - Ducerea luptei de apărare. Comandantul de companie stabilește dacă subunitatea poate nimici inamicul de pe pozițiile ocupate.

În situația când compania este în măsură să nimicească inamicul de pe pozițiile ocupate, acesta continuă lupta, astfel:

- a) deschide focul la distanța maximă eficace;
- b) nimicește inamicul care încearcă să creeze breșe prin obstacole;
- c) deschide focul în barajul general;
- d) atunci când situația impune, trece la desfășurarea luptei apropiate cu inamicul;
- e) se retrage, la ordin, pe pozițiile de rezervă dacă situația impune.

În situația când compania nu poate să nimicească inamicul de pe pozițiile ocupate, comandantul de pluton, procedează astfel:

- a) raportează comandantului de batalion;
- b) continuă angajarea inamicului sau re poziționează plutoanele numai atunci când comandantul de batalion ordonă să: continue focul în sectorul companiei (zona de angajare); ocupe pozițiile de rezervă; sprijine alte elemente ale batalionului; participe la executarea unui contraatac pentru recucerirea pozițiilor pierdute; se retragă combinând, focul cu deplasarea în vederea ruperii luptei.

Pasul 7 - Consolidarea și reorganizarea. Aceste acțiuni cuprind următoarele activități:

- a) reorganizarea siguranței de luptă;
- b) acordarea primului ajutor și evacuarea răniților;
- c) repararea obstacolelor și înlocuirea minelor antiblindate și a capcanelor;
- d) reprovizionarea cu muniții și materiale;
- e) re poziționarea armamentului principal și refacerea cooperării;
- f) refacerea pozițiilor de apărare pentru respingerea unui nou atac inamic;
- g) primirea de la comandanții de plutoane a rapoartelor MPE și a celor referitoare la nevoile acestora;
- h) restabilirea lanțului de comandă;
- i) raportarea nevoilor companiei comandantului de batalion, folosind raportul MPE;
- j) organizarea reprovizionării și supravegherea evacuării răniților și prizonierilor conform planului, de către administratorul de subunitate;
- k) continuarea îmbunătățirii pozițiilor de apărare ale companiei.

PARAGRAFUL 2.1

Apărarea pe poziție

(Apărarea într-un sector sau într-un punct de sprijin)

291 Comandantul companiei va stabili cea mai eficientă variantă, din punct de vedere al măsurilor de control pentru fiecare acțiune în parte. Nu există reguli standard pentru alegerea unei variante, însă comandantul de companie trebuie să aibă în vedere o serie de criterii, cum ar fi:

PUNCT DE SPRIJIN	CRITERII	SECTOR
8.7.2.a..1 Bine definite	Căi de apropiere.	8.7.2.a..2 Greu de identificat.
Domină căile de apropiere.	Teren.	Nu sunt porțiuni de teren dominante.
Mică .	Dimensiunile zonei de acțiune.	Mare.
Ușor de realizat.	Posibilități de sprijin reciproc.	Greu de realizat.
Ușor de realizat.	Comandă și control	Greu de realizat.
Oprește, blochează, respinge, nimicește.	Natura misiunii primite	Dezorganizează, întârzie, limitează.

292 Apărarea într-un sector asigură o foarte mare libertate de acțiune companiei, flexibilitate într-o manieră descentralizată și în același timp suficient control pentru a preveni confuzia și a se sincroniza cu acțiunile batalionului. În zonele în care luptă de obicei subunitățile de infanterie, este dificil uneori să se realizeze sprijinul reciproc între punctele de sprijin de pluton. De asemenea este foarte dificil pentru comandantul de companie să vadă și să controleze lupta în întreg punctul de sprijin de companie. Din aceste cauze este recomandată folosirea acestui tip de apărare (într-un sector).

293 Apărarea într-un punct de sprijin. Punctul de sprijin constă în dispunerea forțelor și mijloacelor în poziții de luptă din care se duce lupta de apărare; plutonul se află în interiorul zonei stabilite ca punct de sprijin; elementele de siguranță se pot dispune în fața și la flancurile punctului de sprijin; plutoanele care se apără în punctele de sprijin nu sunt legate întotdeauna între ele, de aceea întărirea siguranței este imperios necesară; folosirea acestui procedeu asigură flexibilitatea și adâncimea planului de apărare necesare apărării.

Dacă decide organizarea apărării în puncte de sprijin de plutoane, comandantul de companie repartizează fiecăruia un punct de sprijin și o fișie de tragere, în conformitate cu planul de acțiune stabilit.

În funcție de situație, comandantul companiei poate stabili poziții (puncte de sprijin) de rezervă și poziții de tragere vremelnice pentru plutoane; poziția de tragere vremelnică se află în fața sau spre flancurile punctului de sprijin de bază; la stabilirea pozițiilor de apărare de rezervă (figura nr. 24), comandantul de companie trebuie să aibă în vedere ca plutoanele să fie în măsură să acopere cu foc fișile de

tragere (zonele de responsabilitate) de bază; pozițiile de apărare (de tragere) vremelnice trebuie ocupate în ascuns, de regulă în condiții de vizibilitate redusă.; scopul acestor poziții este, de regulă, acela de a induce în eroare inamicul asupra dispunerii reale a pozițiilor de apărare de bază ale subunității




Figura nr. 24 Poziția de apărare de rezervă.

Punctul de sprijin de rezervă se poate afla în spatele sau spre flancurile punctului de sprijin de bază; acesta permite plutonului să se apere împotriva unui atac dintr-o altă direcție decât cea prevăzută în planul de acțiune; plutoanele trec de pe o poziție pe alta doar cu aprobarea comandantului de companie.

Pe baza estimărilor sale și a condițiilor enumerate anterior comandantul companiei poate repartiza un sector pentru apărare, unuia dintre plutoane. sectorul de apărare este o zonă delimitată în care acționează o subunitate și pentru care aceea subunitate este responsabilă; de regulă aceste sectoare au o dezvoltare mai mare în adâncime decât de front; aceasta permite plutoanelor să ducă lupta în adâncime.

294 În anumite situații, unui pluton i se poate repartiza pentru apărare, atât un sector cât și un punct de sprijin în funcție de concepția pentru apărare a comandantului (exemplu: atunci când un pluton primește misiunea de a întârzia sau a interzice acțiunile inamicului care se deplasează într-o zonă, pentru a dezorganiza atacul); apărarea în sector este o măsură de control eficientă pentru descentralizarea acțiunilor de luptă și mărirea libertății de acțiune a subunității; dacă un pluton primește ca misiune ulterioară blocarea inamicului la un punct obligat de trecere, pentru a permite companiei să contraatace pe la flancurile inamicului, apărarea într-un punct de sprijin este cea mai indicată; aceasta orientează plutonul spre acel punct obligat de trecere și permite executarea tragerilor din poziții de tragere acoperite, cu mai puține restricții.

Figura nr. 25 prezintă una din măsurile de control ce va fi folosită la un moment dat; aceasta se materializează grafic utilizând o linie întreruptă pentru materializarea punctului de sprijin de pluton; într-o altă situație, concepția comandantului poate impune folosirea ambelor variante în același timp.

Folosirea mai multor măsuri de control are o importanță deosebită; comandantul companiei trebuie să se asigure că misiunile pe care le încredințează unui pluton nu depășesc posibilitățile acestuia; de asemenea trebuie să fie sigur că misiunile și concepția acțiunilor de luptă sunt bine înțelese de subordonați; există riscul înțelegerii greșite a concepției comandantului în situația în care aceasta nu este foarte bine explicată pe timpul dării ordinului de acțiune; de aceea este necesară verificarea însușirii misiunii de către fiecare comandant din subordine în parte.




Figura nr. 25
Măsuri de control

În afara măsurilor de control stabilite la nivelul companiei, fiecare comandant de pluton întocmește și înaintează comandantului eșalonului superior o schemă cu dispozitivul plutonului; aceste scheme îl ajută pe comandantul de companie să determine dacă zona de acțiune a companiei este acoperită; pornind de la aceste scheme, comandantul companiei va întocmi schema dispozitivului companiei; aceste scheme ale plutoanelor nu elimină obligativitatea verificării în teren de către comandantul companiei a dispozitivului de apărare al companiei.

295 Sistemul de foc – al companiei are două componente: *focul direct* și *focul executat din poziții de tragere acoperite*. Acest sistem trebuie să integreze în totalitate efectele mijloacelor de foc ale companiei cu obstacolele și manevra pentru obținerea unor efecte cât mai mari asupra inamicului.

296 Focul direct – comandantul companiei începe planificarea focului direct, după ce s-a asigurat că a înțeles concepția comandantului batalionului. Durata acestei activități depinde de intervalul de timp disponibil și de *măsurile de control* sunt necesare pentru:

- sincronizarea acțiunilor de luptă ale companiei;
- folosirea la maxim a efectelor armamentului din dotare asupra inamicului;
- realizarea sprijinului reciproc;
- acoperirea cu foc a întregii zone de responsabilitate;

e) evitarea fratricidului.

297 Măsurile de control - sunt elemente de referință în organizarea apărării, iar comandantul le folosește pentru organizarea sistemului de foc al companiei.

Sectoarele de tragere trebuie repartizate unei subunități sau categorii de armament; pentru o mai mare flexibilitate se repartizează sectoare de tragere: de bază, de rezervă, și complementare.

Zonele de angajare (fișiile de tragere) se stabilesc, de regulă, de-a lungul căilor de apropiere și sunt folosite pentru concentrarea focului uneia sau mai multor subunități pentru nimicirea inamicului dispus între aceste delimitări; zonele de angajare și sectoarele de tragere nu reprezintă restricții pentru executarea focului sau limitarea mobilității subunităților, obligându-le să lupte static din poziții fixe; ele reprezintă doar instrumente pentru concentrarea focului și optimizarea efectelor acestuia.

Reperele sunt măsuri de control variabile; se pot folosi pentru identificarea limitelor sectoarelor de tragere sau (și) pentru concentrarea focului într-un punct precis; atunci când sunt planificate și marcate se pot folosi pentru transportul focului pe timpul ducerii acțiunilor de luptă.

Aliniamentele sau momentele de declanșare a unei acțiuni (exemplu: declanșarea focului) se folosesc pentru sincronizarea focului companiei și pentru prevenirea deschiderii focului dincolo de bătaia maximă a armamentului.

Prioritățile de angajare se stabilesc subunităților sau mijloacelor de foc pentru direcționarea deschiderii focurilor asupra anumitor obiective, în situația în care există mai multe ținte disponibile.

Alte măsuri de control - în situații deosebite (lupta în localități, în teren muntos - împădurit), unele categorii de armament pot avea anumite restricții în folosire; acestea se referă în special la situațiile în care există posibilitatea producerii de pierderi în rândul populației civile sau trupelor proprii.

298 Focul executat din poziții de tragere acoperite. Comandantul companiei organizează sprijinul de foc, stabilind obiectivele planificate ce urmează a fi lovite de artilerie și aruncătoare, pentru a sprijini manevra companiei; aceste obiective se planifică pe căile cele mai probabile de apropiere ale inamicului și în zonele din teren pe care inamicul le poate folosi pentru sprijinirea acțiunilor sale; de asemenea, se planifică obiective pentru trageri din poziții acoperite în fața și în spatele dispozitivului, pentru nimicirea inamicului pătruns sau pentru sprijinirea contraatacurilor; pe timpul ducerii luptei de apărare, compania poate fi sprijinită de focul aruncătoarelor din compunere, a aruncătoarelor batalionului sau a oricăror subunități de artilerie aflate în sprijinul batalionului.

Comandantul companiei planifică locul exact al focului de baraj; se execută pe cea mai probabilă cale de apropiere a inamicului, pentru a asigura protecția apropiată a forțelor care se apără; acesta trebuie să fie integrat în sistemul de foc și baraje al companiei; este planificat cât mai aproape posibil de pozițiile forțelor proprii, fără însă a le pune în pericol siguranța acestora.

Plutonul de aruncătoare calibrul 82 mm. trebuie dispus în locul de unde poate executa cel mai bine focul asupra obiectivelor repartizate, în adâncimea punctului de sprijin de companie, astfel încât să aibă posibilitatea de a lovi obiective planificate în sectorul sau punctul de sprijin al companiei; acest lucru permite plutonului de aruncătoare să contribuie la oprirea inamicului pătruns în dispozitivul trupelor proprii și să sprijine contraatacul; de regulă, poziția de tragere a plutonului de aruncătoare se stabilește astfel încât acesta să poată executa foc în fața pozițiilor de apărare cu o jumătate până la două treimi din bătaia maximă; pozițiile de tragere ale plutonului de aruncătoare trebuie să fie, de regulă, mascate și dispuse înapoia unei acoperiri.

299 Barajele explozive și neexplozive. Compania execută barajele în sprijinul concepției comandantului și pentru sporirea eficienței sistemului de foc al companiei; barajele se amplasează cu scopul de a dezorganiza dispozitivul de luptă al inamicului, de a-l forța să intre în zona de angajare și de a-i bloca înaintarea.

Pentru obținerea unor rezultate mai bune, barajele se dispun din adâncime, iar cele existente se asigură cu foc, pentru a le spori eficacitatea; pe timp de vizibilitate redusă, aceste baraje sunt păzite pentru a evita practicarea culoarelor de către inamic.

Obstacolele protectoare se dispun de regulă dincolo de distanța de aruncare a grenadelor de mână (40 la 100 metri) și de pozițiile de apărare ale companiei; câmpurile de mine antiblindate pot fi intercalate între acestea pentru sporirea eficienței lor sau pot fi utilizate separat.

La planificarea acestor baraje, comandantul de companie trebuie să țină cont de timpul necesar pentru executarea acestora, de materialele necesare, de starea fizică a subunității, de riscul detectării de către inamic a acestora, avînd ca rezultat pierderea elementului surpriză.

300 Măsurile de siguranță. Compania poate primi misiuni stabilite prin planul de organizare a siguranței batalionului. De asemenea va avea de realizat și măsurile proprii de siguranță. Aceste misiuni pot fi orientate spre forțele proprii (supraveghere, pază și asigurare), către inamic (cercetare) sau împotriva elementelor de cercetare ale inamicului. Comandantul companiei elaborează acest plan pentru a evita realizarea surprinderii de către inamic. Acest plan cuprinde *măsurile de siguranță pasive, active și împotriva elementelor de cercetare ale inamicului.*

301 Măsurile active cuprind posturi de observare, de ascultare și patrulare; comandantul companiei poate ordona fiecărui pluton să organizeze posturi de observare; pentru apărarea din contact sau pe timp de vizibilitate redusă, se vor stabili misiuni pentru observarea terenului la nivelul fiecărei grupe.

Comandantul companiei stabilește personalul necesar care să pună în aplicare măsurile de siguranță organizate; numărul acestuia diferă în funcție de situația tactică, caracteristicile terenului, a condițiilor de vizibilitate și a organizării odihnei personalului subunității; de regulă, cel puțin o treime din efectivul companiei este angrenat în îndeplinirea măsurilor de siguranță.

Cînd atacul inamicului este iminent, tot personalul subunității trebuie să fie gata de acțiune; starea de alertă nu poate fi menținută timp îndelungat, comandantul de

companie trebuind să ia în calcul și faptul că militarii din subordine au nevoie de odihnă, pentru a fi în măsură să desfășoare acțiuni ulterioare; trebuie întocmit un plan de odihnă al companiei, fără să fie ignorate măsurile de siguranță.

În cadrul planului de organizare a siguranței batalionul poate ordona companiilor să trimită patrule; compania poate trimite patrule suplimentare pentru asigurarea siguranței proprii; trimise din rezerva companiei, acestea pot avea ca misiune, cercetarea intervalelor dintre subunități și a flancurilor descoperite.

Toate patrulele de siguranță trimise în misiune de către companie sau plutoane, trebuie coordonate cu cele de la batalion.

302 Măsurile pasive includ mascarea, controlul deplasărilor, restricții privind folosirea luminilor și a traficului radio. De asemenea, sistemele de tragere care dispun de aparatură optică de zi (noapte) pot fi folosite pentru organizarea siguranței apropiate a companiei.

303 Acțiunile împotriva elementelor de cercetare ale inamicului se execută în scopul opririi (îngreunării) culegerii de informații precise despre forțele proprii, prin nimicirea sau inducerea în eroare a acestora; este foarte puțin probabil să se poată evita culegerea de informații de către inamic; în funcție de posibilitățile inamicului comandantul de companie trebuie să decidă ce informație sau poziție trebuie protejată; de asemenea, trebuie să ia în considerare ce informație descoperită de inamic, îl va face pe acesta să acționeze într-un mod care dezavantajează acțiunile companiei (exemplu: desfășurare prematură, atacarea unui obiectiv fals sau atragerea într-o pungă de foc).

Concepția acțiunilor trebuie orientată și împotriva elementelor de cercetare ale inamicului; dacă ordinul de acțiune al batalionului nu oferă suficiente date, comandantul de companie poate decide în ce mod va limita acțiunile elementelor de cercetare ale inamicului; există două posibilități de abordare a acestei probleme:

a) identificarea și nimicirea elementelor de cercetare ale inamicului înainte ca acestea să ajungă în zona de responsabilitate a companiei; acest lucru poate fi foarte dificil de realizat și poate reduce șansele de realizare a surprinderii forțelor principale ale inamicului; condițiile necesare realizării unei asemenea acțiuni sunt: unitatea de comandă; concepția clară; organizarea subunității pentru luptă (o parte din subunitate are misiunea de a descoperii elementele de cercetare ale inamicului, iar cealaltă parte avînd mobilitate sporită pentru a acoperii întreaga zonă, are rolul de a nimici aceste elemente); întocmirea unui plan de retragere.

b) prin a doua opțiune se permite elementelor de cercetare trecerea prin zonă, în scopul realizării surprinderii forțelor principale ale inamicului; această posibilitate necesită aprobarea eșalonului superior și folosirea la maxim a mascării; o variantă a acestei tehnici este de a permite elementelor de cercetare să treacă pentru a fi apoi distruse în spatele dispozitivului propriu; în acest caz, chiar dacă forțele principale ale inamicului vor fi alertate, nu vor fi în măsură să descopere sistemul de apărare decît prea tîrziu.

304 Siguranța în condiții de vizibilitate redusă se realizează prin:

- a) mărirea numărului de posturi de observare;
- b) ocuparea unor poziții vremelnice, pentru observarea mai bună a căilor de apropiere;
- c) folosirea mijloacelor de avertizare timpurie

305 Rezerva. La nivel companie, comandantul trebuie să stabilească și să mențină o rezervă, chiar dacă aceasta este de valoare grupă; aceasta trebuie folosită într-un moment critic al luptei, pentru a finaliza nimicirea inamicului sau pentru o altă acțiune decisivă.

Valoarea rezervei, la nivel companie, poate fi de la o grupă pînă la un pluton, acest lucru depinzînd de flexibilitatea necesară pentru a reacționa la acțiunile inamicului; dacă inamicul are puține variante de acțiune în zona de acțiune a companiei, una sau două grupe în rezerva companiei sunt suficiente; dacă, din contră, cel mai probabil curs de acțiune al inamicului este greu de prevăzut și are mai multe căi de apropiere, comandantul de companie poate decide să țină în rezervă un pluton întreg; unele situații solicită ca forțele nominalizate să fie pregătite pentru a acționa ca rezervă a companiei; de aceea, în analiza situației, comandantul va indica plutonul cu cea mai puțin periculoasă misiune; acest pluton va primi ca misiune complementară să fie pregătit pentru a acționa ca rezervă a companiei.

Rezerva companiei ocupă un punct de sprijin în apropierea locului în care va acționa; ea va trebui poziționată astfel încît să susțină acțiunile efortului principal și să-și îndeplinească celelalte misiuni primite; ea trebuie să se găsească într-o poziție acoperită și mascată, unde militarii să rămînă mental și fizic pregătiți pînă cînd vor primi ordinul de acțiune.

306 Limitarea pătrunderii. Rezerva limitează pătrunderea inamicului prin foc și manevră. Plutoanele care se apără execută foc la flancurile pătrunderii. Cînd rezerva companiei limitează pătrunderea, rezerva batalionului poate executa un contraatac pentru a nimici inamicul pătruns. De asemenea, sprijinul de foc ajută la oprirea inamicului și limitează pătrunderea acestuia.




Figura nr. 26 Zone de angajare multiplă

307 Asigurarea flancurilor și spatelui companiei. Rezerva pregătește poziții de rezervă pentru asigurarea flancurilor și a spatelui companiei. Comandantul companiei alege itinerarul cel mai sigur, pe care îl va urma pentru alegerea poziției. Aceasta trebuie să fie amplasată astfel încât să asigure legătura de vedere și sprijin de foc cu pozițiile celorlalte plutoane din companie. Rezerva companiei poate primi ordin să ocupe un punct de sprijin pentru a asigura unul din flancuri, atunci când un sector al unei subunități vecine a fost penetrat.




Figura nr. 27

Utilizarea rezervei pentru realizarea siguranței intervalelor

308 Sprijinirea plutoanelor de pe limita dinainte a apărării. Pentru realizarea acestei misiuni, rezerva va fi dispusă astfel încât să poată executa focul în intervalele dintre plutoane, la flancuri sau în spate. Dispunerea rezervei trebuie să permită lovirea cu foc a inamicului care a depășit pozițiile plutoanelor de pe limita dinainte a apărării. În mod normal rezerva nu se introduce în luptă decât atunci când situația o impune.




Figura nr. 28 Rezerva introdusă în sprijinul plutonului de pe limita dinainte a apărării.

309 Contraatacul. Obiectivul unui contraatac este nimicirea completă a inamicului. Comandantul companiei planifică una sau mai multe direcții de contraatac. Fiecare din ele reprezintă un plan de atac complet, cu obiectiv și direcție de atac. Un asemenea plan conține: aliniamentul de plecare la atac; itinerarul pentru deplasarea și ocuparea aliniamentului de plecare la atac; măsuri de coordonare cu plutoanele aflate în apărare. Cel puțin o repetiție a contraatacului trebuie să aibă loc, pentru a se putea sincroniza acțiunile plutoanelor de pe limita dinainte a apărării cu rezerva companiei. Odată inițiat, contraatacul devine efortul principal și primește sprijinul tuturor mijloacelor avute la dispoziție de către comandantul de companie.




Figura nr. 29

Utilizarea rezervei pentru executarea contraatacului

310 Dispunerea punctului de comandă - observare. Comandantul companiei dispune punctul de comandă - observare în locul de unde poate coordona cel mai bine acțiunile subunității.




Figure 5-11. Command post.

Figura nr. 30

Punctul de comandă-observare al companiei de infanterie.

Punctul de comandă - observare al companiei trebuie să fie dispus într-o poziție acoperită și mascată împotriva observării terestre și aeriene a inamicului; de asemenea, comandantul companiei stabilește căi de acces spre punctul de comandă - observare cât mai greu de detectat; de regulă, siguranța apropiată a punctului de comandă - observare se asigură de către personalul din comanda companiei; pentru întărirea pazei se recomandă dispunerea punctului de comandă - observare în apropierea rezervei companiei; punctul de comandă - observare se amenajează genistic.

La nivelul companiei se poate stabili și locul de dispunere a unui punct de comandă - observare de rezervă, în cazul în care punctul de comandă - observare de bază a fost scos din luptă. În acest punct de comandă - observare de rezervă se găsesc de regulă, locțiitorul comandantului de companie, administratorul de subunitate și eventual, sanitarul companiei; **acesta** poate fi folosit și ca punct de adunare a răniților.

311 Executarea recunoașterilor. Înainte de trecerea la apărare, comandantul de companie execută recunoașterile zonei în care urmează să ducă lupta. Mai întâi comandantul companiei execută recunoașterile individuale, apoi împreună cu comandanții de plutoane. Timpul avut la dispoziție are un impact major asupra modului în care se execută recunoașterile. În situații deosebite, recunoașterile pe hartă pot fi singura alternativă a comandantului de companie. Pe timpul executării recunoașterilor se identifică căile de apropiere ale inamicului, pozițiile punctelor de sprijin de pluton (vremelnice, de bază și suplimentare), localizarea punctelor de comandă, a posturilor de observare și punctelor de aprovizionare de luptă.

312 Ocuparea punctului de sprijin presupune deplasarea companiei din raionul de staționare în zona în care urmează să treacă la apărare. Aceasta trebuie să se desfășoare conform unui plan, care poate include itinerarul de deplasare, ordinul de marș și punctele finale pentru plutoane. Pentru ocuparea unui punct de sprijin compania se oprește după o acoperire, în spatele pozițiilor de unde se organizează sistemul de pază. Comandanții execută recunoașterile. Elementele de siguranță sau ghizii pot fi lăsați în pozițiile cercetate după întoarcerea comandanților la companie. Apoi, compania se deplasează compact sau pe plutoane pentru ocuparea pozițiilor.

313 Ordinea de executare a lucrărilor reprezintă o modalitate de controlare și coordonare a pregătirii companiei pentru trecerea la apărare. Comandantul companiei stabilește prioritățile în funcție de situație. Deși sunt enumerate secvențial, mai multe sarcini pot fi executate simultan. În principiu acestea cuprind:

- a) stabilirea locului elementelor de siguranță;
- b) asigurarea pazei apropiate;

- c) stabilirea pozițiilor de apărare și a sectoarelor de tragere;
- d) dispunerea punctului de comandă - observare al plutonului de aruncătoare calibru 82 mm;
- e) delimitarea fișiei de tragere a companiei;
- f) pregătirea sectoarelor de tragere și întocmirea schemelor;
- g) corectarea focurilor executate din poziții de tragere acoperite;
- h) amenajarea pozițiilor de tragere;
- i) realizarea sistemului de transmisiuni;
- j) realizarea barajelor explozive și neexplozive;
- k) amenajarea pozițiilor de tragere vremelnice și de rezervă;
- l) stabilirea programului de odihnă;
- m) completarea cu mijloace și materiale;
- n) executarea șanțurilor de legătură între poziții;
- o) cercetarea traseelor.

314 Atribuțiile pe timpul pregătirii apărării. Multe din atribuții pot fi date sub formă de delegație de competență subordonaților, dar comandantul de companie trebuie să se asigure de executarea lor.

Comandantul companiei: stabilește elementele de siguranță; conduce recunoașterile, stabilește locul punctului de comandă - observare (de bază, rezervă) pozițiile de tragere de bază vremelnice și de rezervă pentru plutoane, forțele și mijloacele primite în sprijin și ca întărire; stabilește măsurile de coordonare în zona de angajare, a obstacolelor și a punctului de comandă - observare; stabilește pozițiile armamentului de bază; transmite situația și cerințele de natură logistică; primește schemele punctelor de sprijin ale plutoanelor (în 2 exemplare, unul rămâne la companie, celălalt se transmite la batalion); confirmă pozițiile plutoanelor, înainte de începerea lucrărilor de amenajare; participă la organizarea cooperării cu subunitățile vecine; adaptează planul de acțiune pentru situația concretă de executare a contraatacului, siguranței, mascării și barajelor; verifică în teren pozițiile companiei (se privește și din punctul de vedere al inamicului); planifică obiectivele pentru tragerile executate din poziții acoperite; participă la organizarea tragerilor din poziții acoperite cu mijloacele de foc ale batalionului.

Locțiitorul comandantului de companie: propune locul pentru punctul de comandă – observare (de bază, rezervă); verifică realizarea legăturilor; stabilește punctul de adunare a răniților, punctul de aprovizionare de luptă; ajută la întocmirea schemei sectorului; cere și raportează mijloacele necesare pentru realizarea barajului; verifică împreună cu comandantul companiei și urmărește executarea lucrărilor de amenajare; întocmește planul de pază, cel pentru executarea serviciilor și pentru odihnă; supraveghează și asistă comandantul de companie pentru rezolvarea celorlalte sarcini.

Comandantul plutonului de aruncătoare: propune locurile pozițiilor de tragere și pe cele ale punctelor de observare ale plutonului; participă împreună cu comandantul de companie la executarea recunoașterilor; acceptă sau modifică locul

pozițiilor de tragere, alege punctele de observare și confirmă coordonatele obiectivelor pentru tragerile din poziții acoperite; emite ordinul de acțiune către comandanții de aruncătoare și conduce recunoașterile cu aceștia; dă ordin pentru începerea amenajării pozițiilor;

stabilește legăturile radio și fir; controlează pozițiile de tragere; coordonează acțiunile plutonului cu cele ale eșalonului superior; recunoaște itinerariile către pozițiile de rezervă.

Comandantul plutonului antiblindate: alege și propune pozițiile de tragere în conformitate cu ordinul de acțiune; participă la recunoașterile conduse de comandantul companiei; emite ordinul preliminar către pluton; conduce recunoașterea cu comandanții de grupe;

elaborează un plan de acțiune împotriva blindatelor în concordanță cu schema dispozitivului companiei; verifică existența și starea mijloacelor plutonului și ia sau propune măsuri de completare; controlează pozițiile aruncătoarelor; corectează deficiențele.

Radiotelegrafistul: supraveghează realizarea legăturilor fir și radio între punctul de comandă - observare al companiei, plutoane și batalion; organizează serviciul de recepție de serviciu; verifică executarea întreținerilor la mijloacele de transmisiuni din companie; coordonează acțiunile radiotelegrafiștilor de la pluton; raportează comandantului de companie; participă la activitățile din punctul de comandă - observare.

315 Managementul timpului - reprezintă un factor critic pe câmpul de luptă; comandantul companiei decide ce activități trebuie să se desfășoare pe timp de zi, pentru a permite plutoanelor să continue activitățile și pe timpul nopții; deoarece niciodată nu este timp suficient, comandantul companiei trebuie să folosească timpul avut la dispoziție cât mai eficient.

Există posibilitatea ca pozițiile pentru grupe și plutoane, identificate și pregătite în condiții de vizibilitate redusă, să nu fie terminate în ziua următoare; de aceea comandantul companiei trebuie să aprecieze cât timp de zi este necesar comandanților din subordine pentru a edifica pozițiile lor de bază.

În funcție de priorități comandantul companiei stabilește un program de executare a activităților; acesta va asigura sincronizarea activităților în subunitate; un astfel de program conține:

- a) 10.00 – pozițiile de bază săpate și mascate;
- b) 15.00 – antrenament pentru executarea contraatacului;
- c) 16.00 – antrenamentul comandanților de plutoane pentru executarea tragerilor din poziții acoperite, la modelul terenului;
- d) 19.00 – pozițiile de bază terminate, încetarea antrenamentului și deplasarea plutoanelor pe pozițiile vremelnice;
- e) 22.00 – antrenamentul pentru executarea contraatacului pe timp cu vizibilitate redusă.

316 Ducerea luptei. Lupta începe în momentul în care a fost dat semnalul de deschidere a focului; în cadrul nelinear al luptei, autoritatea pentru angajarea inamicului poate fi delegată pînă la cel mai mic nivel; aceasta poate fi reprezentată de organizarea unei ambuscade, a unei pungi de foc sau prin deschiderea focului asupra inamicului, de la bătaia maximă a unor categorii de armament; plutoanele și grupele duc lupta în conformitate cu planul de acțiune al comandantului de companie; în manual conceptele prezentate în continuare sunt valabile pentru conducerea centralizată a acțiunilor de luptă și nu pentru cazul unei apărări descentralizate, neliniare.

Din momentul în care obiectivele se află în limita bătăii eficace, tot armamentul companiei execută tragerii asupra inamicului; comandanții conduc focul subunităților pentru a evita consumul nejustificat și excesiv de muniție.

Intensitatea focului crește pe măsură ce inamicul se apropie de limita dinainte a apărării; dacă infanteria atacă sprijinită de tancuri, se execută foc pentru a separa infanteria de tancuri.

Dacă dispozitivul inamic nu este rupt, se cere executarea unor trageri cu artileria iar armamentul de bază al companiei execută foc la reperele prestabilite; toate sistemele de armament execută foc pînă cînd atacul este oprit.

Pentru semnalizarea opririi atacului inamicului, se transmite un semnal prestabilit; deoarece focul de baraj înseamnă un consum foarte mare de muniție, acesta se solicită și se execută doar pentru oprirea atacului inamicului; dacă acesta trece de acest baraj, va fi nimicit prin procedeele de luptă apropiată sau prin contraatac.

În cazul în care compania este atacată pe la flancuri sau din spate, comandantul companiei dă ordin plutoanelor să treacă pe pozițiile de rezervă sau introduce în luptă rezerva.

317 Pe timpul ducerii luptei, comandanții de plutoane îl informează despre situația lor pe comandantul de companie, acesta la rîndul lui informînd în permanență pe comandantul de batalion, despre situația companiei.

318 Odată ce inamicul a fost respins, comandantul companiei reorganizează siguranța companiei și trimite patrulă pentru a păstra contactul cu inamicul. Tragerile din poziții acoperite sunt solicitate și se execută în raioanele (locurile) unde inamicul are posibilitatea să se regrupeze. În unele situații executarea unui atac cu obiectiv limitat este recomandat. După respingerea atacului, compania se reorganizează și trece la pregătirea pentru respingerea (zădărnicirea) următoarei acțiuni ofensive a inamicului.

319 Procedee de apărare. Apărarea neliniară – este cel mai descentralizat și dinamic procedeu de apărare; ea se folosește, de regulă, atunci când inamicul are o putere de foc și o mobilitate egală sau mai mare cu cea a forțelor proprii; acest gen de apărare este orientat în special spre nimicirea inamicului, nefiind recomandată în cazul necesității menținerii unor forme de teren sau puncte cheie; eficiența procedurii depinde de realizarea surprinderii inamicului și de inițiativa comandanților de subunități; este o apărare fluidă cu puține situații de luptă statice.

În mod normal, folosirea acestui procedeu este ordonată de către batalion, atunci când, în cadrul concepției acestuia, compania nu este concentrată într-un singur punct decisiv (exemplu: atunci când batalionul repartizează companiei pentru apărare un sector, misiunea acesteia fiind orientată spre inamic, nu spre menținerea unor forme de teren); în această situație, sprijinul reciproc între subunități se realizează doar prin scopurile comune, reieșite din misiunile încredințate.

Comandantul de companie poate decide organizarea, și este recomandată adoptarea, apărării neliniare, atunci când acesta nu poate identifica un singur punct decisiv care să permită concentrarea puterii de luptă pentru îndeplinirea misiunii, detaliile de relief nu oferă posibilități pentru realizarea sprijinului reciproc între subunități, sau inamicul este foarte puternic.

În această situație organizarea siguranței nemijlocite se concentrează spre evitarea descoperirii de către elementele de cercetare ale inamicului; acțiunile executate de către subunități de valoare mică ușurează realizarea acestui obiectiv; pregătirile și acțiunile desfășurate în apropierea posibilelor itinerare de cercetare ale inamicului vor fi atent coordonate și controlate; în unele situații înainte de a fi nimicite este permisă trecerea elementelor de cercetare prin zona respectivă.

Comandantul companiei repartizează fiecărui pluton un sector pentru apărare și poate de asemenea, să identifice pozițiile favorabile pentru organizarea unor ambuscade; el identifică efortul principal în cadrul companiei și dă eforturilor secundare misiuni pentru sprijinul acestuia și pentru limitarea posibilităților inamicului de concentrare a puterii de luptă asupra lui; efortul principal poate fi întărit prin acordarea priorității focului executat din poziții de tragere acoperite, alocarea suplimentară de mine antiblindate și prin dispunerea punctului de comandă - observare și a celorlalte elemente (punct de aprovizionare de luptă, punct de adunare a răniților) în apropierea sa.

Plutoanele execută ambuscade, raiduri, contraatacuri, evitînd însă contactul decisiv; înainte ca inamicul să reacționeze și să se concentreze împotriva acestor subunități, ele trebuie să rupă lupta și să caute alt punct slab al inamicului unde să atace din nou; scopul acestor acțiuni este identificarea mijloacelor de luptă ale inamicului, care odată distruse vor afecta cel mai mult acțiunile inamicului.

Rezerva companiei este, de regulă, de valoare mică; datorită distanțelor relativ mari dintre zonele în care acționează subunitățile din cadrul companiei, folosirea rezervei este puțin probabilă; în general plutoanele își folosesc resursele avute la dispoziție într-un mod cît mai eficient; o rezervă de valoare mică este folosită sub comanda administratorului companiei, ca grupă logistică, pentru evacuarea răniților sau ca element în sprijinul efortului principal.

Cînd compania duce lupta de apărare în această manieră, acțiunea de completare și de evacuare a răniților este dificilă; aceste dificultăți pot fi rezolvate prin dispunerea dinainte a unor rezerve de muniție și alte materiale în zona de acțiune a companiei; evacuarea răniților presupune o planificare atentă și sprijinul batalionului; punctele de adunare a răniților trebuie stabilite din adîncime, astfel încît să fie la îndemîna tuturor subunităților care acționează în zonă.

320 Apărarea în sector (figura nr. 31) se realizează prin repartizarea unor sectoare fiecărui pluton, a unor puncte de sprijin în zone de teren greu accesibile pentru blindate, sau o combinație între cele două; pozițiile sunt dispuse în adîncime; tăria acestei apărări rezidă din flexibilitatea ei; este orientată spre nimicirea inamicului, nu spre menținerea unor forme de teren; este eficientă, deoarece obligă inamicul să-și expună flancurile, mijloacele de comandă și control, prin manevra suplimentară pe care trebuie să o facă în adîncimea apărării.




Figura nr. 31 Apărarea în sector.

Apărarea în sector se planifică și execută similar cu apărarea nelineară; aceasta se realizează prin repartizarea de sectoare plutoanelor; este o tehnică descentralizată și necesită inițiativă din partea comandanților de subunități; acțiunile subunităților sunt similare cu cele executate în cazul apărării nelineare; dacă este necesar, grupele sau plutoanele pot rupe lupta din proprie inițiativă și să se deplaseze într-un alt punct din sectorul planificat pentru a continua lupta; considerațiile referitoare la siguranța nemijlocită și folosirea rezervei sunt, similare cu cele de la apărarea nelineară.

Cînd compania organizează apărarea în sector cu plutoanele în puncte de sprijin, concepția apărării prevede lovirea și nimicirea inamicului pe timpul manevrei în adîncimea dispozitivului propriu, prin folosirea eficientă a focului, executat din poziții de tragere care se sprijină reciproc; intervalele care datorită terenului, nu pot fi bătute cu foc, se pregătesc cu baraje explozive și neexplozive; subunitățile rămîn pe poziții, cu excepția trecerii în cele de rezervă din interiorul punctului de sprijin; dacă unele poziții sunt în pericol de a fi pierdute, comandantul companiei poate ordona retragerea conform unui plan prestabilit.

O metodă pentru îndeplinirea misiunii este aceea de a-i permite inamicului să intre în zona de angajare și apoi să se treacă la nimicirea lui prin foc; o altă metodă este angajarea inamicului de la bătaia maximă a artileriei și aruncătoarelor avute la dispoziție; urmează angajarea inamicului cu mijloacele antiblindate avute la dispoziție, poziționate astfel încît să poată executa focul de la bătaia maximă, de pe flancuri și din spate; pe măsură ce inamicul se apropie, mijloacele respective pot trece pe pozițiile de rezervă, continuînd tragerile pentru limitarea pătrunderii acestuia în punctele de sprijin.

Apărarea în sector cu plutoanele în puncte de sprijin, necesită executare conducerii și a controlului luptei de către comandantul de companie precum și existența unui cîmp de tragere și observare care să permită sprijinul reciproc; dacă acestea sunt limitate de teren sau cursul probabil de acțiune al inamicului, comandantul companiei trebuie să ia în considerare descentralizarea conducerii acțiunilor de luptă și trecerea la apărare în sector a plutoanelor.

O problemă majoră, în special cînd se luptă cu plutoanele în puncte de sprijin, o reprezintă posibilitatea inamicului de a izola o subunitate, a o fixa și nimici; fără sprijinul reciproc al punctelor de sprijin această situație este foarte probabil să apară; chiar și atunci cînd există sprijin reciproc, eficacitatea focului este critică în apărarea unui punct de sprijin; fără sprijin de foc, un inamic pregătit își va putea concentra rapid efortul pe rînd împotriva punctelor de sprijin pe care le descoperă.

321 Apărarea în puncte de sprijin. Deși acest procedeu este liniar și centralizat la nivelul companiei, nu trebuie să fie o apărare statică (figura nr. 32); punctele de sprijin trebuie dispuse astfel încât să permită realizarea surprinderii și manevra în și între punctele de sprijin; acest procedeu este eficient atunci când concentrarea puterii de foc într-o zonă de angajare previne gruparea inamicului într-un flanc al companiei pentru obținerea avantajului; în mod normal, plutoanelor li se repartizează poziții din care să se poată sprijini reciproc și să acopere căile probabile de apropiere a inamicului; aceste poziții se află pe forme de teren care oferă adăpost și mascare și restricționează accesul vehiculelor inamicului.



Figura nr. 32 Puncte de sprijin de pluton amenajate pentru sprijin reciproc.

Concepția comandantului pentru acest tip de apărare trebuie să asigure realizarea surprinderii inamicului din fiecare punct de sprijin în parte; aceasta se realizează prin organizarea unor acțiuni de prevenire a descoperirii pozițiilor companiei de către inamic, deschiderea focului dintr-un punct de sprijin și așteptarea reacției acestuia înainte de intrarea în luptă a celorlalte subunități (figura nr. 33); luptând în acest fel, se produce confuzie în rândul inamicului și se dezorganizează sistemul de conducere și control al acestuia.




Figure 5-16. Opening fire to achieve surprise.

Figura nr. 33 Deschiderea focului pentru realizarea surprinderii.

Atunci cînd terenul oferă o zonă de angajare mai largă, iar în concepția comandantului se permite intrarea inamicului, compania poate executa foc cu toate subunitățile în același timp; un dezavantaj al acestei metode este că în afara zonei de angajare mai rămîn forțe ale inamicului neangajate, care vor identifica și ataca dispozitivele proprii; în acest caz, trebuie concepute planuri de rupere a luptei, de reorganizare și continuare a acesteia.

De asemenea, în loc de o singură zonă de angajare, comandantul companiei poate identifica mai multe asemenea zone pentru a asigura un plan cît mai flexibil; acest plan trebuie să specifice clar momentul în care plutoanele vor transporta focul dintr-o zonă de angajare în alta (figura nr. 34).




Figura nr. 34 Zone de angajare multiplă.

322 Apărarea circulară. Compania de infanterie adoptă acest dispozitiv atunci cînd în zonă nu mai sunt forțe proprii. (figura nr. 35); apărarea circulară se adoptă într-o poziție de rezervă, într-un raion de concentrare, pe timpul completărilor, în încercuire și ori de cîte ori compania acționează independent.




Figura nr. 35 Dispozitiv de apărare circulară

Pentru organizarea acestei apărări se execută următoarele :

a) organizarea este similară tuturor tipurilor de apărare, dar în această situație compania este dispusă într-o formă circulară pentru asigurarea unei siguranțe de 360°; forma exactă depinde de configurația terenului; compania trebuie să se apere în toate direcțiile

b) comandantul companiei repartizează plutonului de pe cea mai probabilă direcție de atac a inamicului un sector mai mic decât celorlalte plutoane; organizează pozițiile vremelnice și de rezervă în cadrul dispozitivului companiei;

c) mijloacele antiblindate sunt dispuse pe cele mai probabile direcții de acces a mijloacelor blindate ale inamicului; acestor mijloace li se stabilesc mai multe poziții de tragere;

d) plutonul de aruncătoare al companiei se poziționează în centrul dispozitivului, astfel încât bătaia minimă să nu limiteze posibilitatea executării focului în orice direcție;

e) se recomandă păstrarea în rezerva companiei cel puțin a unei grupe de infanterie; această rezervă ocupa o poziție de bază înapoia plutonului de pe direcția principală de atac a inamicului; rezerva trebuie să fie pregătită să lupte în toate direcțiile;

f) barajele explozive și neexplozive trebuie amplasate în adâncime;

g) tragerile prin ochire directă și din poziții de tragere acoperite se planifică la fel ca în orice alt tip de apărare;

h) dacă apărarea circulară este străpunsă, rezerva limitează pătrunderea și execută contraatacul;

i) pentru folosirea eficientă a terenului o altă variantă o reprezintă cea cu plutoanele dispuse sub forma literei “y”; această variantă se folosește în situația în care proprietățile terenului, sau câmpurile de observare (tragere) nu permit dispunerea circulară a plutoanelor; apărarea circulară cu plutoanele dispuse în forma literei “y” presupune dispunerea plutoanelor în lungul a trei axe radiale (figura nr. 36) și (figura nr. 37); măsurile de planificare și organizare sunt similare tuturor tipurilor de apărare, dar această variantă impune o mai multă minuțiozitate în organizarea sistemului de foc.





Figura nr. 36 Apărarea circulară
cu plutoanele
dispuse în forma literei “Y”

Figura nr. 37 Apărarea circulară
cu plutoanele
dispuse în forma literei “Y”



323 Apărarea lineară (în linie) permite intersectarea și suprapunerea sectoarelor (fîșiilor) de tragere de-a lungul întregului front al companie; apărarea se bazează pe ducerea acțiunilor de luptă în puncte de sprijin bine amenajate și care se sprijină reciproc, precum și pe executarea tragerilor directe și din poziții acoperite; rezerva este de valoare mică, de regulă o grupă de infanterie.

Principalul dezavantaj al acestui tip de apărare constă în lipsa de flexibilitate și gradul ridicat de dificultate în preluarea inițiativei și exploatarea punctelor vulnerabile ale inamicului; cînd inamicul este superior din punctul de vedere al mobilității, apărarea lineară poate prezenta un nivel ridicat de risc, datorită modului dificil în care se realizează redislocarea forțelor și mijloacelor la flancuri sau în adîncime, în scopul prevenirii sau limitării unei pătrunderi.

Sistemul de obstacole, focul din poziții de tragere acoperite (de sprijin) și existența unor variante de acțiune elaborate în prealabil, constituie elementele cheie ale apărării în linie; folosind această metodă, pentru cîștigarea luptei comandantul de companie se bazează pe realizarea surprinderii, pregătirea din timp a pozițiilor de apărare și precizia focului.

De regulă, apărarea în linie se adoptă, cînd terenul din zona de responsabilitate a companiei este ușor de apărat, forțele și mijloacele acesteia fiind dispuse pe o formă lineară dominantă din teren (linie de creastă, malul unui curs de apă); se mai adoptă în situațiile cînd forțele inamicului constau în principal din infanterie debarcată, sau pe timpul siguranței de luptă.

Cîmpurile de mine antiblindate și celelalte tipuri de obstacole se dispun și se acoperă cu foc , astfel încît să încetinească înaintarea inamicului și să-i provoace pierderi; în faza inițială, sprijinul de foc se execută la distanță pentru dezorganizarea dispozitivului de atac al inamicului; categoriile de armament din dotarea companiei deschid focul pe măsură ce inamicul intră în bătaia eficace; în cazul în care acesta realizează o pătrundere, rezerva este introdusă în luptă, iar plutoanele transportă focul pentru a lovi din flanc inamicul pătruns; contraatacul se execută cu forțele la dispoziție, sub sprijin de foc, în scopul izolării, slăbirii sau nimicirii inamicului pătruns și refacerii apărării pe aliniamentul inițial.

Protecția împotriva cercetării inamicului este esențială în cazul apărării liniare; descoperirea pozițiilor, îi permite inamicului să-și concentreze efortul unde dorește, folosind un minimum de forțe pentru fixarea companiei; pentru a preveni astfel de situații și pentru a induce în eroare pe inamic, este indicată folosirea pozițiilor vremelnice, amenajate în fața punctului de sprijin de bază.




Figura nr. 38 Apărarea lineară.

324 Apărarea unui punct de sprijin întărit. Compania de infanterie poate primi misiunea de a organiza apărarea într-un punct de sprijin de companie integrat în raionul de apărare al batalionului; pentru a putea îndeplini această misiune, compania va fi întărită cu forțe și mijloace de geniu, mijloace de foc și va primi sprijin logistic suplimentar.

Punctul de sprijin va fi evacuat numai la ordinul comandantului eșalonului superior.

325 Dispunerea companiei de infanterie în punctul de sprijin se realizează în funcție de misiunea primită și de situația concretă. Vor fi aplicate aceleași considerații ca și în cazul apărării circulare, cu următoarele completări:

a) se realizează un sprijin de foc suplimentar pentru fiecare poziție de apărare de bază, de rezervă sau vremelnică, executat prin integrarea focului armamentului individual, antiblindate și al aruncătoarelor; se constituie în fiecare poziție de apărare rezerve de muniție, apă, hrană, materiale sanitare și unelte genistice;

b) se aleg, iar la nevoie se construiesc, șanțuri de comunicație în interiorul punctului de sprijin, astfel încât deplasarea, în scopul executării manevrei de forțe și mijloace, a contraatacului sau pentru realizarea reprovizionării, să se poată face în ascuns și adăpostit de tragerile prin ochire directă ale inamicului;

c) punctele de sprijin ale plutoanelor din subordine trebuie să asigure sprijin de foc reciproc și să fie integrate într-un plan unic, astfel încât dacă unul dintre acestea este cucerit sau trebuie evacuat, să permită limitarea pătrunderii prin obstacole, foc de baraj și ulterior executarea contraatacului;

d) sistemul de obstacole și baraje explozive să fie realizat în volum complet pentru a dezorganiza inamicul și a-l canaliza pe direcțiile favorabile dispozitivului companiei; aceste obstacole și baraje se acoperă cu foc, astfel încât să fie îngreunat atacul punctului de sprijin de către inamic și să i se producă pierderi; ele trebuie amplasate la distanță de observare și acoperite cu foc, în punctele și pe direcțiile cele mai vulnerabile;

e) se întocmește schema fișiei (sectorului) de tragere pentru fiecare subunitate subordonată (pluton, grupă) și mijloc de foc deservit de echipaj (mitralieră, AG-9, TAB, MLI, MLD, armament antiblindate); se organizează sistemul de foc, integrându-se focul executat prin trageri directe și cel prin trageri din poziții acoperite;

f) se realizeze legăturilor în interiorul punctului de sprijin și cu eșalonul superior; pentru aceasta se pot utiliza legături radio, telefonice agenți, de legătură, semne și semnale;

g) se execută lucrări de amenajare și consolidare genistică a punctului de sprijin până în momentul evacuării sau retragerii; se pot realiza poziții suplimentare, tuneluri și șanțuri de comunicație; pozițiile existente se pot extinde sau consolida, pot fi construite noi obstacole sau pot fi reparate cele existente.

326 Punctul de sprijin poate fi destinat pentru apărarea unor obiective sau instalații de importanță deosebită, ca pivot al unui sistem defensiv în jurul căruia execută manevra alte forțe, sau ca parte componentă a unei capcane destinată nimicirii inamicului aflat în atac.

327 Punctul de sprijin este adaptat caracteristicilor terenului și în realizarea se urmărește folosirea tuturor obstacolelor și proprietăților de mascare ale acestuia; prin proprietățile naturale de adăpostire și de mascare și existența obstacolelor naturale, terenul muntos, râurile, pădurile și mlaștinile pot oferi condiții favorabile realizării unui punct de sprijin întărit; punctul de sprijin întărit se poate organiza cu ușurință și în localități (figura nr. 39).




Figura nr.39 Punct de sprijin întărit.

Materialele de construcție asigură adăpostirea și mascarea forțelor proprii; clădirile, rețelele de canalizare și unele străzi pot asigura deplasarea în ascuns, iar prin distrugerea lor se pot crea obstacole; de asemenea, sistemul local de telecomunicații poate fi folosit pentru realizarea legăturilor.

PARAGRAFUL 2.2

Apărarea mobilă

328 Apărarea mobilă urmărește nimicirea inamicului prin acțiuni de tip ofensiv executate de către subunitățile din forțele de angajare ulterioară (uneori din rezervă) ale batalionului sau brigăzii, după înaintarea controlată a acestuia pe un aliniament (poziție) care îl face vulnerabil loviturilor executate de apărător prin contraatacuri și învăluire; apărătorul pune accentul, în principal, pe înfrângerea inamicului și nu pe menținerea sau recâștigarea terenului pierdut.

Pentru desfășurarea apărării mobile se utilizează o combinație de acțiuni de întârziere, defensive și ofensive, ceea ce presupune dispunerea înaintată a unor forțe relativ mici și folosirea pe scară largă a manevrei, focului și obstacolelor pentru a prelua inițiativa de la atacator, după ce acesta a intrat în sectorul apărării.

Mobilitatea forțelor proprii trebuie să fie cel puțin egală cu a atacatorului.

Terenul ales trebuie să corespundă acțiunilor manevriere.

PARAGRAFUL 2.3

Apărarea pe aliniamente intermediare

329 Apărarea pe aliniamente intermediare se organizează atunci când inamicul dispune de o superioritate covârșitoare de forțe și mijloace sau are o situație avantajoasă.

În acest caz, scopul apărării, îl constituie câștigarea de timp, producerea de pierderi inamicului și sustragerea forțelor proprii de sub loviturile acestuia.

Intensitatea și caracteristicile acțiunilor forțelor care se apără pe aliniamente intermediare diferă de la un aliniament la altul și alternează cu contraatacuri executate prin surprindere, cu atacuri în fața limitei dinaintea forțelor proprii și cu acțiuni de hărțuire.

330 Aliniamentele de apărare se aleg în așa fel încât forțele care le ocupă să aibă pe cât posibil, flancurile asigurate, să includă forme tari de teren, localități și obstacole naturale, iar terenul din adâncime să dispună de acoperirile necesare desprinderii de inamic și replierii în ascuns a forțelor.

Numărul de aliniamente și distanța dintre acestea se stabilesc astfel încât, inamicul care a reușit să rupă apărarea organizată pe primul aliniament să fie obligat să pregătească un nou atac pentru ruperea următorului.

Ocuparea aliniamentului final se face succesiv, pe măsura replierii subunităților de pe ultimul aliniament intermediar.

PARAGRAFUL 2.4

Retragerea

331 Retragerea este procedeul specific apărării care se adoptă temporar, pentru scoaterea forțelor de sub loviturile inamicului și punerea lor într-o situație mai avantajoasă în adâncime, ocuparea unor aliniamente (poziții) favorabile ducerii luptei sau regrupării acestora pe anumite direcții în vederea îndeplinirii altor misiuni; uneori, retragerea se poate executa și pentru atragerea inamicului pe direcții nefavorabile desfășurării forțelor sale principale, mai ales a celor blindate și nimicirea lor ulterioară.

Retragerea se execută la ordinul comandantului eșalonului superior, în mod organizat, în ascuns și cu rapiditate, de regulă, fără desfășurarea forțelor principale pe aliniamente intermediare, pînă la aliniamentul final pe care urmează să se organizeze o apărare puternică sau înapoia căruia să se concentreze noi forțe și mijloace în scopul îndeplinirii altor misiuni; desfășurarea parțială sau totală a forțelor principale este permisă numai pentru executarea unor lovituri asupra inamicului care a reușit să intercepteze căile de retragere, nimicirea forțelor aeropurtate sau a forțelor aeromobile desantate de acesta pe direcțiile de retragere.

332 Situațiile caracteristice în care compania execută retragerea sunt: cînd a fost lovită puternic cu sisteme de cercetare-lovire de înaltă precizie și nu mai sunt posibilități de închidere a breșei create; inamicul a rupt apărarea pe un front larg și pe o mare adâncime reușind să pătrundă cu forțe superioare în flank și amenință spatele; cînd inamicul acționează cu forțe superioare, îndeosebi blindate, iar raportul de forțe este mult superior în favoarea acestuia; pe timpul ofensivei cînd inamicul execută riposte ofensive puternice; în cazul desfășurării nefavorabile a luptei de întîlnire.

PARAGRAFUL 2.5

Apărarea în încercuire

333 Apărarea în încercuire este un procedeu specific apărării, impus de către inamic în urma executării unor manevre asupra flancurilor și spatelui companiei și interceptării căilor de comunicație terestră cu celelalte forțe, fapt ce determină ca forțele încercuite să-și organizeze o apărare circulară.

334 Compania de infanterie poate să desfășoare apărarea în încercuire, singură sau împreună cu alte forțe, în una din următoarele **situații**: în apărare - pe timpul executării contraatacului, pe timpul retragerii sau când se urmărește menținerea cu orice preț a unor obiective importante; în ofensivă – ca urmare a contraatacurilor și loviturilor concentrice executate de către inamic, pe timpul urmăririi, în urma luptei de întâlnire desfășurată nefavorabil pentru forțele proprii.

335 Scopul apărării în încercuire, de regulă, constă în: menținerea de lungă durată a unor raioane importante; polarizarea unor forțe numeroase ale inamicului și producerea de pierderi cât mai mari acestora; dispersarea forțelor inamicului și slăbirea puterii sale de luptă în adâncime; crearea condițiilor în vederea executării cu succes a acțiunilor viitoare.

Forțele sunt lăsate preconcepț să lupte în încercuire, deși există posibilitatea sustragerii lor, când raioanele respective au o importanță vitală pentru desfășurarea ulterioară a acțiunilor, prezintă avantaje din punct de vedere al reliefului și resurselor economice, iar gruparea încercuită are posibilitatea să lupte vreme îndelungată în aceste condiții.

336 Suprafața raionului în care urmează să lupte compania, în majoritatea situațiilor este aceea rezultată în urma acțiunilor inamicului și a măsurilor proprii luate pentru a preveni realizarea încercuirii. Aceasta impune ca forțele amenințate cu încercuirea să facă efortul pentru a menține de la început, sub controlul lor un spațiu propriu cât mai mare, cu un minimum necesar de forțe și mijloace.

PARAGRAFUL 2.6

Contraatacul

337 Contraatacul se execută după aceleași principii ca și atacul; încadrarea în timp este esențială; pentru a avea efect maxim, contraatacul se execută atunci când pe timpul atacului, inamicul este desfășurat, dispersat și dezorganizat; contraatacul poate fi executat de o subunitate care a primit o asemenea misiune sau de către rezervă; poate fi o acțiune planificată sau o acțiune dictată de situația din teren; antrenamentele pentru contraatac trebuie executate în aceleași condiții ca acelea în care urmează să se desfășoare; contraatacurile sunt mai eficiente împotriva unui inamic care a fost deja oprit.

Contraatacurile pot fi foarte eficiente când sunt executate cu subunități de valoare mică, în cadrul unei apărări descentralizate, nelineare; în situația în care contraatacul este combinat cu o ambuscadă pentru oprirea și dezorganizarea dispozitivului inamicului, puterea de luptă poate fi net superioară inamicului; dacă acțiunea nu are succes, subunitatea poate rupe lupta și să caute o altă situație favorabilă pentru a contraataca.

Subunitatea care execută contraatacul este sprijinită cu foc de către aruncătoare sau artilerie pentru asigurarea apropierei, desfășurării, sprijinului și consolidării aliniamentului cucerit.

Contraatacurile cu subunități de valori mai mari solicită planificări, coordonări și antrenamente suplimentare; în mod normal, apărarea este organizată pentru a-l canaliza pe inamic într-o poziție în care contraatacul poate fi decisiv.

Coordonarea, responsabilitățile și sistemul de foc trebuie să fie înțelese foarte bine de către întreaga companie; ideal ar fi ca subunitatea care trebuie să execute contraatacul să fie situată într-o poziție acoperită și mascată, care să necesite o deplasare scurtă pentru executarea contraatacului; cu cât subunitatea se află mai departe de locul unde se va executa contraatacul, cu atât posibilitatea să fie descoperită prea devreme și să fie neutralizată, este mai mare.

PARAGRAFUL 2.7

Apărarea în cadrul luptei de întâlnire

338 Trecerea la apărare în cadrul luptei de întâlnire se execută în situația când inamicul a devansat în desfășurare forțele proprii sau este superior în forțe și mijloace; în acest caz, forțele proprii trec în grabă la apărare pe aliniamentul atins sau pe un alt aliniament favorabil.

Scopul principal al trecerii la apărare în lupta de întâlnire îl constituie împiedicarea inamicului de a-și îndeplini obiectivul; în funcție de situația concretă, comandantul companiei trecute la apărare poate avea și alte scopuri, respectiv: câștigarea de timp până la sosirea forțelor principale (sau a altor forțe) cu care să treacă, ulterior la nimicirea inamicului prin acțiuni ofensive; producerea de pierderi cât mai mari inamicului; menținerea terenului (obiectivului) ocupat; fixarea grupării principale a inamicului cu o parte din forțe și continuarea deplasării cu forțele principale proprii în vederea îndeplinirii scopului inițial al misiunii.

Dispozitivul de apărare adoptat inițial depinde de dispozitivul de deplasare (de luptă) avut în momentul luării deciziei de trecere la apărare și trebuie să corespundă întocmai scopului urmărit; dacă este necesar, dispozitivul inițial se modifică pe timpul desfășurării luptei.

Având în vedere caracterul de independență al luptei de întâlnire, o atenție deosebită trebuie acordată protejării flancurilor și evitării încercuirii, scop în care se va căuta, pe cât posibil, ca acestea să se sprijine pe forme tari de teren.

În funcție de evoluția situației pe timpul desfășurării luptei, forțele aflate în apărare trebuie să fie în măsură să rupă lupta și să treacă la retragere, să asigure aliniamentul de atac al forțelor proprii sosite în sprijin, să treacă la ofensivă împreună cu acestea sau independent.

PARAGRAFUL 2.8

Ambuscada

339 Ambuscada se execută la ordin sau din proprie inițiativă, când acționează independent sau izolat, ziua și noaptea, în condiții grele de stare a vremii, în teren greu accesibil, în locurile favorabile executării atacului prin surprindere, de la distanță mică.

Ambuscada constă în atacul surpriză executat dintr-o poziție mascată asupra unui obiectiv (țintă), static temporar sau în deplasare; sistemul de foc se organizează combinat cu baraje, obstacole și distrugeri.

340 Ambuscada se clasifică în funcție de: timp (*în grabă, din timp*); loc (*punctuală, de suprafață*); dispozitiv (*liniară, în formă de “L”, de “V”, alte tipuri*).

Ambuscada în grabă se organizează atunci când compania are contact vizual cu forțele inamicului și este exclusă posibilitatea detectării de către acestea; comandanții organizează din timp pregătirea acestor tipuri de acțiuni, astfel ca luptătorii și subunitățile să execute prompt comenzile sau semnalele; de regulă, se prevede o variantă de acțiune de rezervă pentru cazul în care inamicul determină ambuscada înainte de realizarea dispozitivului și deschiderea focului.

Ambuscada pregătită din timp este organizată și condusă împotriva unui obiectiv concret, cu o localizare prestabilită; pentru planificarea acțiunii, comandantul companiei trebuie să cunoască: mărimea și comportarea inamicului; armamentul și tehnica de care acesta dispune.

Ambuscada punctuală constă în dispunerea forțelor și executarea atacului într-un singur sector (zonă) de nimicire (distrugere) a inamicului (tehnicii și armamentului acestuia).

Ambuscada de suprafață presupune desfășurarea atacului surpriză în două sau mai multe sectoare (zone) de nimicire, succesiv, sau simultan.

Ambuscada liniară reprezintă atacul surpriză, având elementele dispuse de aceeași parte, paralel cu direcția de înaintare și încadrând inamicul prin foc din flancuri; acest tip de ambuscadă se adoptă de regulă, în teren care restrânge posibilitățile de manevră ale inamicului sau în teren deschis care asigură mijloace naturale de blocare a acestuia, în sectorul (zona) de nimicire (distrugere).

Ambuscada în formă de “L” (“V”) presupune amplasarea elementului de asalt în lungul laturii mari al L-ului (în lungul unei laturi a V-ului), iar a elementului de sprijin pe latura mică într-un unghi drept (pe cealaltă latură a V-ului); comandantul companiei stabilește limita de avansare a elementului de asalt și limite de încetare a focului pentru celelalte elemente; acest tip de ambuscadă se poate adopta pe o curbă pronunțată a unui drum, potecă sau râu.

341 Pentru îndeplinirea misiunii, comandantul de companie trebuie să acorde atenție: cunoașterii situației și intențiilor inamicului ce urmează a fi nimicit în ambuscadă; recunoașterii amănunțite a raionului unde va pregăti ambuscada și a căilor ce duc spre acesta; organizării minuțioase a sistemului de baraje și distrugeri; constituirii dispozitivului de luptă și mascării acestuia; realizării conducerii.

342 Raionul pentru executarea ambuscadei trebuie să ofere condiții pentru: intrare, dispunere și executarea manevrei; ieșirea mascată a subunităților; executarea observării la distanțe mari; reducerea posibilităților de desfășurare pentru luptă ale inamicului; asigurarea câmp de vedere și de tragere; executarea focului de flanc și încrucișat, combinat cu baraje explozive și neexplozive.

343 Dispozitivul de luptă al companiei se constituie în funcție de natura și valoarea probabilă a inamicului, de proprietățile terenului și misiunea primită și poate prezenta o mare diversitate.

Compania se împarte, de regulă, în elemente de: asalt (blocare, atac); de sprijin; de observare și siguranță.

În principiu, pentru executarea ambuscadei, subunitățile înzestrate cu transportoare amfibii blindate (mașini de luptă ale infanteriei, mașini de luptă ale desantului) nu se fracționează; ele acționează întrunit, dispozitivul luînd de regulă, forma unei pungi largi de foc.

În toate situațiile, dispozitivul de luptă trebuie să permită întrebuințarea simultană a majorității mijloacelor de foc ale subunității, să asigure condiții pentru executarea manevrei și concentrarea focului, pentru intensificarea atacului pînă la nimicirea completă a inamicului.

Uneori, cînd inamicul este inferior și folosește armament cu caracteristici necunoscute, ambuscada se execută fără foc și prin surprindere; compania se dispune într-un loc mascat, iar în momentul intrării inamicului în locul ambuscadei execută un salt hotărît și prin lupta corp la corp nimicește personalul, ia prizonieri, capturează modele de armament, se regroupează și se înapoiază în locul ordonat.

344 Pe timp de noapte sau în alte condiții de vizibilitate redusă, militarii acționează pe jos, transportoarele amfibii blindate (mașinile de luptă ale infanteriei, mașini de luptă ale desantului) și mijloacele de întărire se dispun cît mai aproape de căile de deplasare probabile ale inamicului, de regulă, pe o singură parte a comunicației, pentru a evita lovirea personalului și a tehnicii militare proprii, cu focul armamentului instalat pe acestea.

345 Inamicul se nimicește din momentul intrării forțelor lui principale în ambuscadă.

Elementele destinate pentru blocare angajează capul și coada coloanei inamicului, interzicînd ieșirea acestuia din ambuscadă, concomitent cu deschiderea simultană a focului de către toate echipele și cu toate categoriile de armament; cînd s-au creat condiții avantajoase, sub acoperirea focului echipei de sprijin, celelalte elemente execută un atac rapid pentru nimicirea completă a inamicului apoi se regroupează și se deplasează în raionul stabilit.

În raport cu situația de luptă după îndeplinirea obiectivului, subunitățile părăsesc raionul (locul) ambuscadei în ascuns, pe itinerare sigure, recunoscute din timp, urmînd să îndeplinească alte misiuni.

PARAGRAFUL 2.9

Capcana

346 Capcana se execută de regulă în apărare (în fața limitei dinainte, pe limita dinainte, în adâncimea dispozitivului, la flancuri și în intervale, precum și pe teritoriul ocupat de inamic), după un plan unitar al eșalonului superior iar uneori din proprie inițiativă.

Aceasta se realizează în funcție de: forțele și mijloacele la dispoziție; forțele și tehnica inamicului ce urmează a fi scoase din luptă; avantajele terenului; timpul la dispoziție; cantitatea de mijloace neexplozive și explozive din înzestrare și din zona acțiunilor de luptă.

Lucrările se execută pe aliniamente, direcții, sectoare sau fișii din teren, se asigură cu foc, se supraveghează de companie și se verifică la orele stabilite prin planul de acțiune al eșalonului superior.

Inamicul poate intra în capcană ca urmare a nedescoperirii sistemului de lucrări sau este atras de către companie (pluton) prin acțiuni înșelătoare, precum și prin diferite indicatoare și informații false care să canalizeze acțiunile subunităților acestuia în raionul respectiv.

347 Compania, independent sau în cooperare cu alte formațiuni de apărare, poate organiza capcana într-o fișie cu o dezvoltare frontală de **5-8 km** și adâncimea de **până la 3 km**.

Pentru supravegherea fișiei în care s-a organizat capcana și pentru atragerea inamicului în interiorul acesteia, compania destină: 3-4 grupe, pentru a acționa în fața fișiei în vederea atragerii inamicului pe direcțiile dinainte stabilite; 4-6 posturi de observare (pîndă); 2-3 echipe de sprijin; 3-4 grupe de atac și captură; o rezervă din 1-2 grupe de infanterie.

Pentru supravegherea permanentă a sistemului de lucrări compania organizează 2-3 posturi de pază, iar celelalte elemente sunt pregătite și intră în acțiune la ordinul (semnalul) comandantului sau din proprie inițiativă dacă au descoperit indicii privind intrarea în acțiune a inamicului.

348 Compania execută lucrările genistice, instalează câmpurile de mine antiblindate și dispozitivele special realizate pentru sistemul de lucrări din compunerea capcanei.

Comandantul de companie fixează locul și ordonă executarea lucrărilor genistice, organizează sistemul de foc, asigură mijloacele de legătură pentru fiecare echipă (post), stabilește semnalele de recunoaștere și numește grupa care să atragă inamicul în capcană.

349 Inamicul pătruns în capcană este capturat, dezarmat imediat și evacuat potrivit ordinului eșalonului superior.

Dacă inamicul pătruns în capcană ripostează cu foc, acesta va fi nimicit de către echipele de atac și captură; totodată comandanții iau măsuri să evite surprinderea

forțelor și mijloacelor proprii de către rezervele inamicului trimise în sprijinul celor căzute în capcană.

Sistemul de lucrări se abandonează la ordinul comandantului eșalonului superior sau din proprie inițiativă atunci când inamicul acționează cu blindate și nu poate fi oprit pe aliniamentul pregătit; dispozitivele speciale se adună și se transportă pe aliniamentul următor.

Lucrările executate pe teritoriul național, aflate în pericol să fie ocupate de inamic, se părăsesc la ordin sau se ridică din acestea dispozitivele speciale ce mai pot fi folosite, apoi se distrug.

CAPITOLUL VII

Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în luptă

SECȚIUNEA 1

Generalități

350 Grupa de lunetiști (lunetiștii) are un rol important în cadrul acțiunilor companiei de infanterie; ea execută un foc precis, selectiv, la distanță mare împotriva principalelor obiective care nu pot fi distruse sau nimicite de către alte categorii de armament din dotarea companiei de infanterie datorită distanței mari la care se află, vizibilității reduse, cerințelor de siguranță și mascare, riscului distrugerilor colaterale, intensității conflictului sau a regulilor de angajare.

Tehnicile individuale de luptă ale lunetiștilor le permit acestora să obțină informații detaliate și importante despre inamic; eficiența unui lunetist este măsurată nu numai prin pierderile pe care le produce sau obiectivele pe care le distruge sau nimicește ci și prin efectele pe care acțiunile lor le au asupra activităților, moralului și deciziilor inamicului; prezența lunetiștilor dezorganizează deplasările inamicului, crează panică permanentă în rândul personalului, produce confuzii, întrerupe pregătirile și acțiunile acestuia și-l obligă să-și fracționeze forțele.

351 Grupa de lunetiști acționează foarte rar întrunit; de regulă, lunetiștii sunt angajați în echipe de doi militari, fiecare echipă fiind compusă dintr-un lunetist și un observator; lunetiștii trebuie să evite, pe cât posibil, luptele directe; pe timpul perioadelor lungi de observare militarii echipei se ajută reciproc asupra estimării distanțelor, folosirii muniției și pentru realizarea siguranței.

Echipele de lunetiști trebuie să fie menținute sub controlul centralizat al comandantului de companie; odată ce au fost dislocați, lunetiștii trebuie să fie în măsură să acționeze independent în funcție de necesități; de aceea, ei trebuie să înțeleagă intențiile comandantului, concepția de acțiune și scopurile care au determinat misiunile lor; aceasta le va permite să-și folosească inițiativa pentru realizarea intențiilor comandantului, să sprijine concepția acestuia și îndeplinirea misiunii de către companie; pentru a avea sectoare de tragere și observare cât mai bune, echipa trebuie să fie în măsură să aleagă singură pozițiile imediat ce a fost dislocată în teren; lunetiștii sunt eficienți în zonele care oferă sectoare de tragere și observare bune; numărul echipelor de lunetiști participante la o acțiune depinde de resursele la dispoziție, de durata misiunii și de puterea inamicului.

Cînd este posibil, echipele de lunetiști se deplasează împreună cu un element de siguranță (grupă, pluton); aceasta va permite echipelor de lunetiști să ajungă în zonele lor de acțiune mai repede și mai sigur decît dacă s-ar deplasa singure; de asemenea, elementul de siguranță protejează lunetiștii pe timpul acțiunii; cînd se deplasează cu un element de siguranță, lunetiștii vor respecta următoarele reguli:

- a) conducătorul elementului de siguranță conduce echipa de lunetiști;
- b) lunetiștii trebuie să pară ca fiind parte integrantă a elementului de siguranță; pentru aceasta, armamentul lunetiștilor va fi transportat în prelungirea

corpului și în apropierea acestuia pentru a masca lungimea țevii și dispozitivele de ochire; echipamentele specifice ale lunetiștilor (optice, ținută de mascare) vor fi ascunse și ele; uniforma va fi aceeași cu cea a militarilor elementului de siguranță și vor păstra intervalele și pozițiile corecte în cadrul formației.

352 Comandantul decide cum să folosească echipa de lunetiști pe câmpul de luptă; acesta trebuie să ofere prioritate obiectivelor lunetiștilor, pentru ca aceștia să nu fie implicați într-o angajare directă; echipa de lunetiști trebuie să aibă libertate de acțiune privind ordinea în care stabilește nimicirea (neutralizarea) obiectivelor pentru a sprijini intențiile comandantului.

Comandantul prezintă echipelor de lunetiști rezultatul sau efectele pe care le dorește și permite acestora să selecteze obiectivele importante; aceasta depinde de îndemânarea lunetiștilor și de încrederea pe care o are comandantul în ei.

De regulă, comandantul stabilește următoarele tipuri specifice de obiective: mecanicii conductori, vehiculele care execută aprovizionarea, militarii care amenajează pozițiile de apărare, conducătorii, operatorii de la sistemele de comandă și control, lunetiștii inamicului, trăgătorii la armamentul principal, comandanții vehiculelor blindate, personalul armamentului deservit de echipaje; în cazurile în care numărul obiectivelor reprezintă o amenințare pentru forțe, selectarea obiectivelor importante poate fi executată de către lunetiști.

353 Comandanții trebuie să cunoască modul de folosire corectă a lunetiștilor; dacă toți comandanții cunosc abilitățile și limitele lunetiștilor, aceștia pot contribui semnificativ la reușita luptei; comandanții trebuie să analizeze cu grijă toți factorii MITF-T atunci când estimează situația.

Misiunea. Misiunea principală a lunetiștilor este de a sprijini acțiunile de luptă prin executarea unui foc precis din poziții mascate. Misiunea echipei de lunetiști într-o acțiune trebuie să contribuie la realizarea obiectivului stabilit de către comandant.

Inamicul. Comandantul trebuie să ia în considerare caracteristicile, capacitățile, forța, părțile vulnerabile și dispozitivul inamicului; răspunsurile la întrebările de mai jos îl ajută pe comandant să determine disponibilitatea și capacitatea de reacție a inamicului la acțiunile lunetiștilor: Tehnica inamicului este blindată sau ușoară, personalul este obosit sau odihnit, disciplinată sau nu? Este infanterie mecanizată sau artilerie tractată? Este inamicul bine aprovizionat sau se confruntă cu lipsuri mari? Sunt realizate măsurile de siguranță și protecție sau nu? Forțele sunt dispuse în raioane de concentrare sau după adăpostiri? În mod normal, un inamic bine odihnit, bine desfășurat, aprovizionat și agresiv, cu o protecție blindată bună constituie o amenințare pentru lunetiști, față de un inamic obosit, prost dispus, neaprovizionat, permisiv și neprotejat; de asemenea, comandantul trebuie să cunoască dacă inamicul dispune de lunetiști și dacă aceștia sunt eficienți, deoarece ei reprezintă un pericol important pentru lunetiștii proprii și să aibă în vedere armamentul special al inamicului (cu laser și în infraroșu) întrucât lunetiștii folosesc dispozitive optice și sunt vulnerabili acestui tip de amenințare.

Terenul. Terenul din zona de acțiune a lunetiștilor este analizat cu multă atenție; comandantul ține cont de timpul și efortul depus de lunetiști pentru a ajunge pe poziții precum și de starea vremii și condițiile de vizibilitate; lunetiștii au nevoie de poziții de tragere amplasate la cel puțin 300 m de țintă; acționând de la această distanță ei au posibilitatea să evite focul eficient al armamentului ușor al inamicului și să mențină precizia și eficiența focului armamentului lor, care este eficace până la 800 – 1000 m.

Forțele proprii. În funcție de disponibilități, durata acțiunilor, reacția probabilă a inamicului, numărul și complexitatea misiunilor și a obiectivelor, de nivelul de pregătire și de condiția fizică a militarilor comandantul decide câte echipe de lunetiști va folosi pentru acțiune.

Timpul. Comandantul trebuie să țină cont de timpul necesar lunetiștilor pentru îndeplinirea misiunii, respectiv pentru planificarea, organizarea, coordonarea, executarea repetițiilor, deplasarea și pregătirea pozițiilor; cunoașcând factorii de risc, comandantul trebuie să aloce timpul necesar deplasării lunetiștilor în zona de acțiune; timpul de acțiune al unei echipe de lunetiști dintr-o poziție, depinde de gradul de pregătire a militarilor pentru a putea rezista condițiilor deosebite impuse de situația concretă, care determină oboseala ochilor, contracții musculare, crampe; de regulă, lunetiștii acționează dintr-o poziție improvizată timp de 6 ore; ei pot rămâne în poziții de luptă sau în acoperiri semipermanente până la 48 ore; durata medie a misiunilor este de 24 ore; deplasarea lunetiștilor în cadrul elementului de siguranță se execută similar cu cea a infanteriștilor; în zona de acțiune, lunetiștii se deplasează încet astfel încât mișcarea lor să poată fi măsurată în pași sau centimetri.

SECȚIUNEA a 2-a

Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în luptă

PARAGRAFUL 2.1

Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în ofensivă

354 Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în ofensivă se pregătesc și desfășoară în scopul reducerii la maxim a puterii de luptă și a dorinței de a lupta ale inamicului; prin nimicirea obiectivelor inamicului care amenință succesul atacului, lunetiștii joacă un rol important în ofensivă.

În ofensivă grupa de lunetiști (lunetiștii) îndeplinește următoarele misiuni:

- a) nimicirea lunetiștilor inamicului;
- b) observarea deplasării forțelor proprii și neutralizarea obiectivelor care le amenință;
- c) executarea unui foc precis asupra armamentului deservit de echipaje sau a personalului care se expune din adăposturi;
- d) executarea focului precis asupra conducătorilor inamicului, șoferilor sau comandanților vehiculelor blindate, observatorilor înaintați sau a altor obiective stabilite ;

e) executarea unui foc precis asupra subunităților mici și izolate care au fost ocolite;

f) executarea unui foc precis asupra subunităților inamicului care execută contraatacul sau amenință acțiunile aviației proprii;

g) participarea la supravegherea flancurilor prin executarea focului de sprijin;

h) executarea focului pentru interzicerea accesului în punctele cheie din teren.

Pe timpul deplasării spre contact, grupa de lunetiști (lunetiștii) se dispun în elementul înaintat; ei pot fi angajați cu 24 - 48 de ore înainte de deplasarea companiei pentru a realiza următoarele:

a) alegerea pozițiilor;

b) obținerea informațiilor despre inamic;

c) dominarea punctelor cheie din teren și prevenirea atacurilor prin surprindere ale inamicului.

Atunci când compania de infanterie execută *atacul îmbarcată* pe TAB sau MLI, rolul lunetiștilor este redus datorită deplasării rapide; după debarcare lunetiștii pot fi angajați pentru a sprijini asaltul.

Pe timpul *raidului*, echipele de lunetiști pot fi angajate împreună cu elementele de siguranță sau cu cele de sprijin pentru:

a) acoperirea itinerarelor de apropiere și de evacuare care intră sau ies dintr-un obiectiv;

b) acoperirea rutelor de retragere a forțelor proprii până la punctele de transfer;

c) executarea focului de la distanță mare asupra obiectivului.

După *consolidarea* alinamentului, lunetiștii se pot dispune în față către pozițiile următoare; aceste poziții nu trebuie să fie în obiectiv; în aceste condiții lunetiștii trebuie să fie în măsură să execute un foc precis asupra pozițiilor de rezervă ale inamicului, forțelor care execută contraatacul sau asupra altor poziții ale acestuia care pot împiedica compania să exploateze succesul atacului.

PARAGRAFUL 2.2

Acțiunile grupei de lunetiști(lunetiștilor) în apărare

355 - (1) În apărare, grupa de lunetiști (lunetiștii) întărește (sprijină) focul companiei de infanterie, executând următoarele misiuni:

a) nimicirea elementelor de cercetare, a posturilor de observare, și a comandanților vehiculelor blindate expuși în turele;

b) producerea de stricăciuni sistemelor optice ale vehiculelor inamicului pentru a îngreuna deplasarea;

c) neutralizarea armamentului inamicului deservit de echipaje;

d) întârzierea înaintării subunităților inamicului din adâncime.

Grupa de lunetiști (lunetiștii) se dispune în *pozițiile de bază* pentru a observa și controla unul sau mai multe itinerare de apropiere ale inamicului către pozițiile de apărare; pentru a permite comandantului să-și concentreze puterea de luptă împotriva

celor mai probabile itinerare de apropiere ale inamicului și pentru a întări siguranța circulară, grupa de lunetiști poate fi folosită și pe itinerariile de apropiere de rezervă, în funcție de disponibilități; lunetiștii pot sprijini compania prin executarea unui foc precis la distanță mare pentru a completa focul mitralierelor sau al altor categorii de armament cu sisteme de ochire optice; de asemenea, lunetiștii pot fi folosiți pentru acoperirea unei rute de apropiere a companiei de infanterie după debarcare, atunci când aceasta nu poate executa acțiune respectivă, în scopul economisirii forțelor.

Pentru realizarea siguranței circulare grupa de lunetiști (lunetiștii) stabilește *pozițiile suplimentare și alternative*; pozițiile dispuse în apropierea LDA sunt mult mai vulnerabile deoarece ele concentrează atacurile, focul artileriei și observarea inamicului; dacă se folosesc mai multe echipe ele se dispun pentru a asigura supravegherea și sprijinul reciproc cu foc; dacă este posibil, pentru realizarea sprijinului permanent cu foc pe timpul luptei, echipele își stabilesc poziții în adâncime; ritmul de apropiere al inamicului nu este influențat de ritmul focului lunetiștilor, obiectivele importante sunt lovite sistematic, fiind mai importantă precizia decât viteza.

Grupa de lunetiști (lunetiștii) execută misiuni de *observare* a obstacolelor și punctelor cheie din teren (locurile de trecere a râurilor, podurile, câmpurile de mine antiblindate care canalizează inamicul spre zonele de angajare); comandantul de companie are la dispoziția sunt sisteme de armament cu bătaie mare și posibilități bune de ochire, dar care datorită faptului că efectele acestora asupra obiectivelor pot fi mai mari decât cele dorite, sunt mai greu de mascat, creează prea mult zgomot sau sunt mai necesare în alte zone, nu pot fi în întrebuințate; pentru rezolvarea acestor situații comandantul folosește lunetiștii, care cu armamentul din dotare pot executa observarea și focul la distanțe mari;

Grupa de lunetiști (lunetiștii) acționează *împotriva mijloacelor de cercetare a inamicului* în scopul descoperirii și distrugerii obiectivelor, întăririi elementelor de luptă împotriva mijloacelor de cercetare ale inamicului, prin ocuparea de poziții mascate pentru perioade lungi de timp, observării și corectării focului executat din poziții de tragere acoperite; focul selectiv de la distanță mare al lunetiștilor este greu de descoperit de către inamic, câteva lovituri bine plasate pot să întrerupă eforturile de cercetare ale acestuia, să-l forțeze să se desfășoare prematur pentru luptă și să-l inducă în eroare asupra locului zonei principale de luptă; priceperea de a rămâne ascunși a lunetiștilor poate contracara îndemânarea elementelor de cercetare ale inamicului; lunetiștii pot fi folosiți acolo unde nu este necesară executarea cu grupele sau plutoanele de infanterie și astfel pot fi acoperite alte sectoare; de asemenea, pot fi folosiți pentru conducerea elementelor de manevră către obiectiv, facilitând astfel siguranța acestora pentru a putea fi întrebuințate împotriva eșaloanelor succesive de atac ale inamicului.

Grupa de lunetiști (lunetiștii) poate sprijini acțiunile subunității care se apără în *puncte fortificate*; modul specific de acțiune al echipei de lunetiști permite acesteia să hărțuiască și să observe independent inamicul pentru sprijinirea forțelor din pozițiile fortificate, acționând din interiorul și din afara acestora.

Grupa de lunetiști (lunetiștii) poate executa un foc eficient la distanță mare din poziții situate în fața crestei topografice sau în pantă dacă subunitatea *se apără în contrapantă*.

PARAGRAFUL 2.3

Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) pe timpul retragerii

356 Pe timpul retragerii grupa de lunetiști (lunetiștii) îndeplinește următoarele *misiuni*:

- a) întârzierea inamicului prin provocarea de pierderi;
- b) observarea rutelor de apropiere;
- c) acoperirea cu foc a obstacolelor ce constituie puncte cheie;
- d) conducerea focului aruncătoarelor asupra obiectivelor de suprafață ale inamicului.

Grupa de lunetiști (lunetiștii) trebuie să cunoască intențiile, concepția și planul de manevră; principalele informații pe care trebuie să le dețină lunetiștii se referă la modul de executare, condițiile și prioritățile de retragere, rutele, pozițiile de sprijin, punctele de transfer și locul obstacolelor; criteriile de angajare și de dezangajare a lunetiștilor trebuie planificate și coordonate pentru a se asigura realizarea efectelor dorite fără a se compromite poziția acestora.

Rolul lunetiștilor este de a ajuta forțele de întârziere să provoace desfășurarea prematură a inamicului pe timpul acțiunilor de retragere și să producă pierderi acestuia prin executarea focului precis și la distanță mare; atunci când inamicul este expus focului executat din poziții false, el va crede, probabil, că este în apropierea pozițiilor adversarului și va începe să manevreze către o poziție avantajoasă față de cea de unde este percepută amenințarea; în acest mod comandantul companiei de infanterie poate obține același efect ca și în situația când ar folosi o subunitate de infanterie; priceperea lunetiștilor de a se ascunde le asigură acestora posibilitatea de a se infiltra mai ușor în afara pozițiilor, până în apropierea inamicului.

Comandantul companiei de infanterie trebuie să asigure *transportul* lunetiștilor către pozițiile succesive; forțele destinate întârzierii riscă să fie ocolite sau depășite de către forțele inamicului care atacă pe timpul retragerii; vehiculele trebuie să rămână în poziții acoperite în spatele pozițiilor lunetiștilor sau să ocupe poziții diferite în afara zonei de acțiune a lunetiștilor pentru a nu-i demasca; pentru asigurarea condițiilor de realizare a joncțiunii, în ambele situații, trebuie să se coordoneze deplasarea pe rutele stabilite spre punctele de întâlnire; în vederea simplificării deplasării și controlului comandantul asigură mijloace de comunicații grupei de lunetiști.

Consecințele dispunerii. Grupa de lunetiști (lunetiștii) *se poate dispune*, ca și alte subunități, în spatele frontului inamicului și în acest scop ea trebuie să fie pregătită să se infiltreze înapoi către forțele proprii; planurile de infiltrare ale lunetiștilor trebuie să fie pe deplin coordonate pentru a preveni fratricidul pe timpul

cînd aceștia reintră în pozițiile forțelor proprii; atunci cînd comandantul planifică pozițiile succesive, el trebuie să ia în considerare atît imposibilitatea dezangajării luptei cu inamicul de către grupa de lunetiști cît și nimicirea acesteia; în acest sens el trebuie să decidă cu discernămint cum și unde acționează lunetiștii; planificarea unui număr prea mare de poziții pentru lunetiști, pe timpul executării cu rapiditate a retragerii, conduce în mod sigur la nereușita acțiunii.

PARAGRAFUL 2.4

Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în zone fortificate

357 Unitățile de asalt ale forțelor proprii întîlnesc, de regulă, **zone (poziții) fortificate** pregătite pentru apărare de către inamic; lucrările fortificate pot fi improvizate, construite în grabă, cu materiale disponibile din zonă sau dezvoltate, din beton și oțel, cu amplasamente complete pentru vehicule și armament, scuturi de protecție, tuneluri subterane, tranșee sau alte obstacole și adăposturi pentru personal; pozițiile pregătite în grabă se întîlnesc cel mai frecvent, dar pot fi întîlnite și poziții complete atunci cînd inamicul a avut suficient timp pentru a-și pregăti apărarea.

De regulă, inamicul va pregăti aceste poziții în adîncimea sectorului de apărare, astfel încît să fie sprijinite cu foc nemijlocit și reciproc; el va încerca să-și mărească avantajul prin acoperirea și mascarea pozițiilor și prin pregătirea planurilor de foc și de contraatac; din această cauză zonele fortificate trebuie ocolite și încercuite de gruparea de forțe secundare.

Focul precis și posibilitățile de observare ale grupei de lunetiști (lunetiștilor) au o importanță deosebită în asaltul unei zone fortificate; obiectivele punctiforme ce nu pot fi observate cu ochiul liber pot fi descoperite și distruse de lunetiști; misiunea principală a lunetiștilor în asaltul unei zone fortificate constă în executarea focului precis asupra ambrazurilor, aerisirilor și intrărilor în lucrările fortificate ale inamicului precum și asupra posturilor de observare și a personalului expus; comandantul planifică ordinea de distrugere a obiectivelor de către lunetiști, în scopul reducerii sistematice a puterii de luptă a inamicului prin distrugerea capacităților pozițiilor inamicului de a se sprijini reciproc; odată ce aceste poziții au fost izolate ele sunt mult mai ușor de nimicit, de aceea, comandantul va decide locul unde va realiza pătrunderea în pozițiile fortificate ale inamicului și numai după aceea va angaja lunetiștii în acțiunea propriu-zisă; atunci cînd lunetiștii acționează în apropierea punctelor de pătrundere sau la flancuri aceștia pot să sprijine direct cu foc continuu subunitățile de asalt sau cele apropiate; acțiunile lunetiștilor amplifică eficiența întregii companii, aceștia putînd fi folosiți atunci cînd alte sisteme de armament de precizie, precum lansatoarele de rachete nu pot fi întrebuintate din diferite motive.

Planul de acțiune al grupei de lunetiști are la bază toate informațiile disponibile despre inamic, la acel moment, care, de regulă, se referă la:

- a) gradul de extindere a lucrărilor de fortificații;
- b) sectoarele de foc, direcțiile de tragere, locul și numărul ambrazurilor și tipul sistemelor de armament din fortificații;

- c) locul intrărilor, ieșirilor și aerisirilor din fiecare amplasament;
- d) locul și timpul obstacolelor existente și întărite;
- e) locul punctelor slabe în apărarea inamicului.

PARAGRAFUL 2.5

Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în localități (mediul urban)

358 Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în localități (mediul urban) depind de tipul acțiunii, nivelul conflictului și regulile de angajare; acolo unde regulile de angajare permit distrugeri mari, sunt folosite sistemele de armament ale forțelor mecanizate cu putere de distrugere mare precum și lunetiștii; de obicei, aceștia sunt folosiți atunci când regulile de angajare interzic distrugerile mari.

Grupa de lunetiști (lunetiștii) execută următoarele misiuni în localități (mediul urban):

- a) nimicirea (distrugerea) obiectivelor inamicului, apărute în împrejurări favorabile, în funcție de prioritățile stabilite de comandant (lunetiștii, comandanții vehiculelor blindate, operatorii radio, geniștii, mitraliorii);
- b) interzicerea accesului inamicului în anumite zone sau pe anumite rute de apropiere (controlul punctelor cheie din teren);
- c) asigurarea sprijinului cu foc pentru baricade și alte obstacole;
- d) supravegherea flancurilor și rutelor de apropiere dinspre spate (observarea);
- e) sprijinirea contraatacurilor locale;
- f) interzicerea observării executate de către inamic prin nimicirea elementelor de cercetare și a sistemelor optice ale acestuia.

Eficiența acțiunilor de luptă ale lunetiștilor depinde în mare măsură de **teren**; controlul este limitat de caracteristicile zonei urbane; pentru a oferi un sprijin eficient și oportun, lunetiștii trebuie să cunoască intențiile comandantului și planul de manevră.

Pe timpul desfășurării acțiunilor de luptă în localități (mediul urban) se stabilesc *sectoare de observare și de foc*; executarea observării și a focului în sectoarele de foc este limitată de acoperișuri, ferestre și uși, precum și de efectele fumului folosit pentru împiedicarea observării și de la clădirile care ard; se impune realizarea unei apărări circulare ferme în vederea evitării focului executat de către inamic din mai multe direcții și a interzicerii acțiunilor de infiltrare ale acestuia.

Acțiunile de luptă în localități (mediul urban) asigură condiții bune pentru *acoperire și mascare* atât pentru forțele care atacă cât și pentru cele care se apără; în această situație avantajul este de partea forțelor care se apără, deoarece cele aflate în atac se expun pe timpul deplasării prin zonă.

Grupa de lunetiști (lunetiștii) trebuie să cunoască toate *rutele de apropiere* și să fie pregătită să angajeze obiectivele care apar pe oricare din ele; toți cei care se află în

clădiri sunt mai bine protejați, deplasarea în interiorul acestora este mai greu de detectat decât cea executată pe străzi.

Grupa de lunetiști (lunetiștii) se **dispune** în clădiri sau locuri zidite, pe poziții înalte situate la anumite distanțe, în spatele sau la flancurile elementelor de sprijin precum și pe poziții aflate în afara itinerarelor de deplasare a blindatelor; pozițiile de tragere ale grupei de lunetiști (lunetiștilor), situate în clădiri, trebuie să asigure sectoare de tragere mari și posibilități de observare circulară, fapt ce le oferă acestora un avantaj decisiv, deoarece ei nu trebuie să se deplaseze sau să se dispună împreună cu elementele înaintate; prin acțiunile executate departe de alte elemente, lunetiștii evită angajarea decisivă, dar rămân suficient de aproape pentru a distruge obiectivele care amenință de la distanță subunitățile; lunetiștii nu trebuie să se dispună în poziții evidente (turnurile bisericilor și acoperișuri), deoarece se expun observării inamicului și acestea pot fi distruse prin executarea focului din poziții de tragere acoperite.

Pentru sprijinirea plutoanelor de infanterie grupa de lunetiști (lunetiștii) trebuie să ocupe **poziții multiple**; unele echipe pot acționa independent de alte forțe și caută obiectivele, în împrejurări favorabile, în special lunetiștii inamicului; ocuparea unei singure poziții poate permite observarea adecvată pentru întreaga echipă, dar mărește riscul de descoperire de către inamic; pozițiile stabilite separat pentru fiecare echipă (lunetist) trebuie să asigure sprijinul nemijlocit, iar pozițiile suplimentare și cele alternative se stabilesc obligatoriu în zonele urbane.

PARAGRAFUL 2.6

Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) pe timpul forțării (trecerii) unui curs de apă (canal)

359 Grupa de lunetiști (lunetiștii), de regulă, sprijină compania de infanterie atât înainte cât și **pe timpul forțării (trecerii)**; capacitățile de observare și focul precis ale lunetiștilor le permit acestora să asigure acoperirea încă din faza inițială a acțiunii.

Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) trebuie să se **planifice** ca parte a acțiunilor forțelor de cercetare avîndu-se în vedere coordonarea deplasării lor de-a lungul cursului de apă (canalului), folosirii mijloacelor de trecere și a dispunerii pe poziții; la ajungerea elementelor forțelor proprii pe malul îndepărtat pozițiile lunetiștilor vor fi schimbate.

Pentru realizarea **sprijinului înaintea forțării (trecerii)** grupa de lunetiști (lunetiștii) se dispun pe întreaga lungime a sectorului de forțare, dacă este posibil, înaintea forțării, avînd ca misiune principală executarea observării; lunetiștii se dispun la distanțele optime față de sectorul de forțare care să le asigure posibilități maxime de observare și tragere; ei vor raporta imediat orice activitate a inamicului, mărind astfel posibilitățile de cercetare ale companiei; lunetiștii prin acțiunile specifice desfășurate (posibilități superioare de observare și ascundere) previn obținerea de informații de către inamic cu privire la caracteristicile companiei care execută forțarea.

Pe timpul forțării (trecerii) sprijinul grupei de lunetiști (lunetiștilor) se realizează prin executarea observării și prin nimicirea inamicului din posturile de

observare și din alte poziții importante; lunetiștii continuă executarea focului de sprijin apropiat pînă cînd elementele ating malul îndepărtat și încep deplasarea către capul de pod realizat.

Sprijinirea după forțare (trecere) a companiei de infanterie de către grupa de lunetiști (lunetiștii) se realizează prin:

a) participarea, împreună cu celelalte forțe, la nimicirea mijloacelor de atac aerian și terestru ale inamicului care acționează asupra forțelor pe timpul realizării capului de pod și al executării trecerii pe bărci;

b) observare flancurilor sau a spatelui forțelor primite ca întărire (sprijin) după ajungerea acestora pe malul îndepărtat;

c) infiltrarea pentru nimicirea obiectivelor importante ale inamicului (elementele de pază a distrugerilor sau a amplasamentelor fortificate) precum și a celor care amenință forțele proprii de la distanță sau pentru a stabili posturile de observare în fața forțelor înaintate;

d) participarea la avertizarea timpurie a companiei și la fracționarea forțelor inamicului care execută contraatacul;

e) inducerea în eroare a inamicului cu privire la tipul, puterea și locul forțelor proprii.

PARAGRAFUL 2.7

Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) pentru sprijinul subunităților destinate ca patrule

360 Grupa de lunetiști (lunetiștii) execută misiunile de patrulare cu alte subunități, indiferent de valoarea acestora; eficiența acțiunilor lor este determinată de teren și de ingeniozitatea conducătorului patrulei; lunetiștii trebuie să cunoască problemele ce privesc acest tip de acțiune.

Pe timpul acțiunii lunetiștilor cu **patrulele de cercetare** aceștia rămîn, de regulă, cu elementul de siguranță și asigură protecția depărtată a elementelor de cercetare pînă la distanțe determinate de caracteristicile terenului și posibilitățile armamentului din dotarea; în scopul prevenirii descoperirii de către inamic a elementului de cercetare lunetiștii execută foc doar pentru autoapărare sau la ordinul conducătorului patrulei; de regulă, focul asupra obiectivelor apărute prin surprindere se execută numai după ce se execută retragerea către pozițiile proprii sau atunci cînd executarea acestuia nu pune în pericol acțiunea patrulei.

Grupa de lunetiști (lunetiștii) sprijină acțiunile subunităților destinate ca **patrulele de luptă**, pe timpul executării *raidurilor* și a *ambuscadelor*, astfel:

a) pe timpul **raidurilor** angajarea lunetiștilor este influențată de momentul din zi în care se execută și de mărimea patrulei; atunci cînd este necesară limitarea mărimii patrulei și putere de foc maximă, lunetiștii sunt excluși; cînd este nevoie de foc executat cu precizie și la distanță mare și mărimea patrulei permite, echipa de lunetiști va fi atașată elementului de siguranță sau celui de sprijin, în funcție de necesități; cînd este atașată elementului de siguranță echipa de lunetiști participă la

executarea observării și la acoperirea retragerii forțelor de asalt către punctele de adunare și previne ieșirea inamicului din zona obiectivului; când elementele s-au retras din punctele de adunare, echipa de lunetiști poate fi lăsată în spate pentru a întârzia sau hărțui inamicul care trece la urmărire sau acțiune.

b) pe timpul **ambuscadei** lunetiștii se dispun în zonele care permit observarea și executarea focului către pozițiile din teren pe care inamicul le poate folosi pentru a se ascunde sau acoperi după începerea ambuscadei; bătaia mare a armamentului, permite dispunerea lunetiștilor departe de forțele principale; focul lunetiștilor este coordonat prin planul de foc; la darea semnalului de deschidere a focului lunetiștii trag asupra conducătorilor, operatorilor radio și echipelor care deservește armamentul principal; dacă inamicul este îmbarcat, se depun toate eforturile pentru uciderea șoferilor vehiculelor care se află în capul coloanelor în scopul blocării drumurilor, prevenirea ieșirii inamicului din ambuscadă și creare confuziei; lunetiștii rămân în poziții pentru a acoperi retragerea patrulei.

PARAGRAFUL 2.8

Acțiunile grupei de lunetiști (lunetiștilor) în conflicte de intensitate mică

361 Grupa de lunetiști (lunetiștii) reprezintă o structură de bază la dispoziția comandantului de companie în **conflictele de intensitate mică**; distrugerile colaterale și pierderile din rândul civililor sunt interzise de regulile de angajare; persoanele importante care reprezintă amenințări pentru forțele proprii se ascund, de regulă, în rândul civililor; un lunetist poate să observe și să ucidă sau să rănească selectiv aceste obiective mult mai ușor decât infanteria din teren; el poate supraveghea mulțimea, poate folosi aparatele pentru observarea permanentă și executarea unui foc precis în scopul eliminării (uciderii sau rănirii) amenințărilor identificate; celelalte categorii de armament ale companiei cu posibilități bune de observare pot fi folosite din teren sau de la etajele superioare ale clădirilor pentru a suplimenta supravegherea executată de către lunetiști; după identificarea țintelor, militarii care folosesc aceste sisteme au nevoie de timp pentru a orienta armele de precizie sau subunitățile de manevră către aceste ținte; armamentul lunetiștilor este singurul sistem care poate identifica și angaja precis o țintă.

CAPITOLUL VIII

Sprijinul de foc

SECȚIUNEA 1

Generalități

362 În luptă, nivelul maxim al puterii de luptă rezultă din folosirea optimă a puterii de foc și a manevrei; aceste elemente sunt în interdependență și la fel de importante pe timpul ducerii acțiunilor de luptă.

Sprijinul de foc reprezintă folosirea întrunită și coordonată a artileriei și aviației pentru sprijinirea planului de acțiune; el este asigurat cu focul aruncătoarelor de bombe, tunurilor, obuzierelor, aruncătoarelor de proiectile reactive și prin acțiunile aviației în scopul sprijinirii manevrei, concentrării puterii de foc, întâzierii, dezorganizării sau nimicirii inamicului; tancurile și sistemele antiaeriene execută un sprijin de foc limitat.

363 Batalionul sprijină acțiunile de luptă ale companiei de infanterie prin acțiunea celorlalte subunități din organică sau primite în întărire (sprijin), în funcția de situația concretă, astfel:

a) *companiile de infanterie* - se sprijină reciproc prin foc și acțiunile pe care le desfășoară;

b) *bateria de aruncătoare calibru 120 mm* – execută foc, pe baza planificării sprijinului de foc și la cerere, împotriva personalului și aruncătoarelor inamicului, în limita bătaii și a consumului de muniție alocat;

c) *bateria antiblindate mixtă* – nimicește blindatele inamicului și execută foc asupra fortificațiilor sau obstacolelor acestuia;

d) *plutonul de geniu* – execută nemijlocit următoarele misiuni specifice: asigurarea mobilității prin realizarea culoarelor în câmpurile proprii de mine, realizarea și marcarea de culoare în barajele explozive și neexplozive ale inamicului, cercetarea de specialitate a itinerarelor de deplasare și amenajarea unor porțiuni de drum; asigurarea contra-mobilității; asigurarea protecției prin amenajarea genistică a pozițiilor de tragere ale armamentului de bază, a amplasamentelor tehnicii de luptă, a adăposturilor, a punctelor de comandă – observare; asistă și îndrumă militarii companiei în realizarea lucrărilor în funcție de forma de luptă, importanța și caracterul misiunii acesteia.

364 Brigada sprijină acțiunile companiei de infanterie în funcție de rolul acesteia în îndeplinirea misiunii, cu focul de artilerie și acțiunile celorlalte forțe. De regulă, sprijinul de foc nu este direct, acesta se realizează prin misiunile de foc executate în folosul companiei sau al batalionului de infanterie, la cerere sau pe baza planificării sprijinului de foc.

365 Pentru planificarea și conducerea manevrei subunităților comandantul companiei de infanterie trebuie să cunoască posibilitățile artileriei și aruncătoarelor, să înțeleagă pe deplin cum este organizat sistemul de sprijin de foc, să planifice și să folosească cu eficiență mijloacele de sprijin de foc din dotarea subunității sau primite ca întărire.

366 Sprijinul de foc nimicește sau neutralizează, personalul inamicului și distruge mijloacele de foc, tehnica de luptă și instalațiile acestuia.

Focul executat cu proiectile (bombe) explozive determină tancurile și celelalte blindate ale inamicului să se adăpostească sau să-și reducă viteza de deplasare.

Focul de sprijin executat din poziții de tragere acoperite extinde în adâncime zona de luptă, epuizează forțele inamicului aflate la distanță, fără să demaște pozițiile de luptă ale infanteriei și amplasamentele blindatelor proprii.

Fumul reduce posibilitățile inamicului de observare, de executare a focului prin ochire directă sau a celui din poziții de tragere acoperite.

Toate aceste efecte ale sprijinului de foc reduc posibilitățile inamicului de observare a câmpului de luptă, ritmul de înaintare sau flexibilitatea și îi îngreunează comanda și controlul

PARAGRAFUL 1.1

Posibilitățile aruncătoarelor și artileriei

367 Aruncătoarele calibru 82 (120) mm, datorită caracteristicilor lor tehnico-tactice (regim de foc ridicat, executarea în timp scurt a misiunilor), sunt cele mai eficiente mijloace de sprijin de foc, la dispoziția comandantului companiei pentru nimicirea infanteriei debarcate (neadăpostită).

Subunitățile de aruncătoare pot executa următoarele misiuni:

a) lovirea obiectivelor aflate în zone care constituie spații defilate sau protejate pentru alte categorii de armament;

b) limitarea posibilităților de acțiune a sistemelor de armament ale inamicului, în special ale celor neadăpostite (mitraliere, instalații de lansare, tunuri fără recul.);

c) executarea tragerilor cu muniție fumigenă pe sau în apropierea pozițiilor inamicului pentru orbirea (obscurarea) acestuia sau între pozițiile inamicului și cele ale forțelor proprii pentru mascare.

Deoarece dispozitivele individuale de vedere pe timp de noapte sunt în cantități limitate, iluminarea terenului sau a pozițiilor inamicului pe timp de noapte sau în alte condiții de vizibilitate redusă, este importantă pentru infanteria proprie, în special când acționează debarcată; aceasta se folosește în scopul indicării obiectivelor pentru aviație, corectării focului de artilerie și al indicării reperelor pentru orientare.

Executarea tragerilor de iluminare deasupra pozițiilor inamicului poate orbi mijloacele de vedere pe timp de noapte ale acestuia, demascându-i în același timp și pozițiile de luptă, iar cele executate înapoia unui obiect scot în evidență siluetele tehnicii de luptă și ale personalului inamicului.

Acțiunile de luptă ale subunităților de aruncătoare sunt limitate de bătaia redusă și posibilitățile limitate de transport a muniției.

368 Artileria deoarece dispune de posibilități sporite de concentrare a focului, de folosire a muniției și focoaselor pentru obținerea unui efect optim, la o bătaie eficientă superioară aruncătoarelor de bombe, constituie principalul element de sprijin cu foc.

PARAGRAFUL 1.2

Efectele sprijinului de foc

369 În funcție de efectul la obiectiv, sprijinul de foc poate fi:

a) *de limitare a posibilităților de acțiune* - executat asupra unei subunități (unități) sau mijloc de foc, de regulă, efectul durează atât timp cât se execută misiune de foc;

b) *de neutralizare* - executat în scopul de a scoate temporar din luptă obiectivul; o subunitate (unitate) se consideră neutralizată atunci când are pierderi în procent mai mare de 10%; numărul de lovituri necesare neutralizării unei subunități (unități) depinde de nivelul moralului, al pregătirii și experienței de luptă și gradul de protecție (adăpostire);

c) *de nimicire* - executat în scopul scoaterii definitive din luptă, sau pe o perioadă lungă de timp a obiectivului; o subunitate (unitate), în funcție de tipul acesteia, starea disciplinară și nivelul moralului, se consideră nimicită, atunci când are un procent de 30% sau mai mare de pierderi; nimicirea impune localizarea precisă a obiectivelor și corectarea eficientă a focului, iar pentru cele bine adăpostite sau blindate și lovirea directă.

SECȚIUNEA a 2 – a

Planificarea sprijinului de foc

PARAGRAFUL 2.1

Concepția comandantului de companie

370 Comandantul de companie trebuie să se asigure că intenția sa privind executare manevrei și a sprijinului de foc este corect înțeleasă de către comandantul subunității de aruncătoare care execută sprijinul de foc. Acesta stabilește rolul sprijinului de foc în cadrul manevrei (Cînd? Unde? Ce? De ce?), și explică, în detaliu, comandantului plutonului de aruncătoare concepția de ducere a acțiunilor de luptă, planul de manevră și misiunile de foc.

371 La planificarea focului de sprijin trebuie să se țină cont de timpul necesar pentru introducerea elementelor de trageră pe aparatele de ochire, executarea tragerii și lovirea obiectivului. Pe timpul simulării acțiunilor de luptă (a “jocului de război”) comandantul de companie stabilește obiectivele și zonele de angajare, repartiția, prioritățile și etapele sprijinului de foc, precum și efectele dorite.

372 Comandantul de companie acordă efortului principal prioritate în susținerea cu foc. Aceasta dă posibilitatea ca cererile de sprijin de foc sosite, simultan, de la mai multe plutoane să fie rezolvate în funcție de importanță. De asemenea, comandantul de companie hotărăște locul unde se execută perdelele de fum, iluminarea terenului, focul pentru diminuarea posibilităților de acțiune a inamicului.

PARAGRAFUL 2.2

Planificarea sprijinului de foc

373 Concomitent cu elaborarea planului de acțiune de către comandantul de companie, comandantul subunității de aruncătoare întocmește componenta sprijinului de foc a acestuia. El nu așteaptă ca schema de manevră să fie finalizată, elaborând *planul sprijinului de foc* în funcție de timpul la dispoziție. Planul trebuie să cuprindă:

- a) numărul și localizarea obiectivelor;
- b) descrierea succintă a obiectivelor;
- c) observatorii (de bază și de rezervă) desemnați pentru observarea și corectarea focului pe fiecare obiectiv în parte, sau subunitatea care solicită executarea focului pe obiectiv;
- d) efectul scontat (nimicire, diminuare a posibilităților de acțiune, dezorganizare) și scopul ales;
- e) frecvențele radio, indicativele și semnalele folosite pentru cererile de sprijin de foc;
- f) momentul executării tragerii pe fiecare obiectiv;
- g) repartiția obiectivelor și priorităților;
- h) dimensiunea, locul, indicativul și semnalul pentru executarea FPF (foc de protecție finală- foc de baraj);
- i) alte informații sau detalii necesare.

374 De regulă, comandantul companiei și comandantul subunității de aruncătoare planifică cel mult 5 – 6 obiective și un FPF. Un număr prea mare de obiective planificate îngreunează conducerea focului, și supraîncarcă schema organizării sistemului de foc.

Atunci când acțiunile companiei se înscriu în efortul principal al mării unități numărul total de obiective planificate include, de regulă și obiectivele alocate companiei de eșaloanele superioare, asupra cărora vor executa foc mijloacele organice sau care sprijină acțiunile brigăzii.

375 Obiectivele planificate și cele alocate de eșaloanele superioare se înscriu pe hartă sau pe scheme, de regulă, în cadrul organizării sistemului de foc al companiei.

Comandantul companiei trebuie să se asigure că planificarea sprijinului de foc este cunoscută de comandanții de plutoane; de regulă, aceștia primesc copii ale schemei organizării sistemului de foc al companiei, în care sunt incluse și obiectivele planificate pentru sprijinul de foc.

Schema cu planificarea obiectivelor se distribuie și observatorilor înaintați.

376 Modul de executare a sprijinului de foc poate fi adus la cunoștința comandanților de plutoane sub forma unei *matrice de execuție*; aceasta reprezintă un instrument eficient, care exprimă în mod concis elementele unui plan detaliat; matricea de execuție ajută comandanții de plutoane să înțeleagă modul în care sprijinul de foc susține executarea manevrei; avantajul acestui format este acela că reduce dimensiunile planului de sprijin de foc și îl simplifică, diminuând riscul ca unele obiective planificate să fie omise și stabilește precis modul de executare și responsabilitățile în inițierea focului.

MATRICEA DE EXECUȚIE A SPRIJINULUI DE FOC					
Răspunde (inițiază)	Etape	Aliniamentul de desfășurare pe coloane de plutoane	Aliniamentul de atac	Obiectivul de atac	Consolidarea și reorganizarea
Cp. 1 I.	Pregătirea de foc Pl. 1 I	Dn.172 Ob. Cp.Obv.0121 Pl. 2 I	Bt.Ar.120 mm Obv.0028 Pl. 1 I	Bt.Ar.120 mm Obv.0029 Pl. 1 I	
Pl. 1 I.	Bt.Ar.120 mm Obv.0020 Pl. 2 I	Pl.Ar.82 mm (prioritate de foc) Pl. 3 I	Pl.Ar.82 mm Obv.003 Pl. 3 I	—	
Pl. 2 I.	—		—		Pl.Ar.82 mm (prioritate de foc) Pl. 1 I
Pl. 3 I.	Pl.Ar.82 mm Obv.001 Pl. 1 I	—		Bt.Ar.120 mm Foc Bj. "ALUNUL" Pl. 2 I	
Pl. Ar. 82 mm. P.T. nr. 1 FS 583637 P.T. nr. 2 FS 584639 P.T. nr. 3 FS 588641		Muniție 82 mm. 120 mm. Bo. Exp. – 60 Bo. Exp. – 40 Bo. Il. – 8 Bo. Il. – 3 Bo. Fum. – 15		Cdt. Bt. Ar. 120 mm. la P.C. Cp. 1 I	
—					
Instrucțiuni de coordonare: 1. La antrenamentele la macheta terenului participă și observatorii înaintați.					

Figura nr. 40 Matricea de execuție a sprijinului de foc (o variantă)

Modelul prezentat constituie modul de completare a unei matrice de execuție a sprijinului de foc pentru acțiunile unei companii de infanterie în ofensiva din mișcare; pe aliniamentul de desfășurare pe coloane de plutoane, Pl.1 I. are alocată o misiune

de foc executată de Bt. Ar. 120 mm pe obiectivul 0020 (Pl. 2 I. constituie rezerva pentru inițierea focului); Pl 3 I. are alocată o misiune de foc executată de Pl. Ar. 82 mm pe obiectivul 001 (Pl. 1 I. constituie rezerva pentru inițierea focului); pe aliniamentul de atac Pl. 1 I. are prioritatea în executarea focului la cerere cu Pl. Ar. 82 mm., pe timpul acțiunii la obiectiv Pl. 1 I are alocată o misiune de foc executată de Pl. Ar. 82 mm pe obiectivul 003 (Pl. 3 I constituie rezerva pentru inițierea focului); după cucerirea obiectivului, pe timpul consolidării și reorganizării Pl. 2 I. deține prioritatea în executarea focului la cerere cu Pl. Ar. 82 mm; Pl.3 I are alocat un baraj de foc executat de Bt. Ar. 120 mm.

377 La nivelul companiei, informațiile înscrise în matricea de execuție, cuprind:

- a) prioritățile în susținerea cu foc a unui pluton - se înscriu în partea stângă sus a căsuței corespunzătoare subunității respective;
- b) mijlocul de foc care execută misiuni în cadrul focului de baraj alocat unui pluton - se înscrie deasupra denumirii focului de baraj;
- c) numărul obiectivului și subunitatea care execută misiunea de foc;
- d) subunitatea de rezervă responsabilă pentru inițierea focului - se înscrie în partea dreaptă jos a căsuței, dacă răspunderea pentru inițierea focului pe anumite obiective revine companiei, acestea - se înscriu în căsuțele corespunzătoare companiei;
- e) alte elemente necesare executării sprijinului de foc și care nu se regăsesc menționate în conținutul ordinului de acțiune.

PARAGRAFUL 2.3

Obiectivele

378 Obiectivul reprezintă personalul, tehnica de luptă și alte instalații ale inamicului, sau porțiunea de teren reperate și stabilite a fi lovite cu foc; obiectivele pot fi - *de oportunitate* – cele care apar pe timpul luptei și pentru care nu au fost planificate acțiuni de lovire sau *planificate* – cele pentru care acțiunile de lovire au fost stabilite înaintea începerii luptei.

Lovirea obiectivelor planificate se realizează prin misiuni de foc *prestabilite* - executate la intervale de timp stabilite în concordanță cu etapele realizării manevrei, sau *la cerere* - prin inițierea focului de către subunitatea responsabilă pentru aceasta.

379 Un obiectiv planificat *de prioritate* este cel prin a cărui lovire se influențează decisiv îndeplinirea misiunii de luptă de către subunitate (unitate). Repartiția obiectivelor planificate de prioritate se face de către eșalonul superior. Atunci când comandantul de batalion repartizează unei companii un obiectiv planificat de prioritate, el trebuie să precizeze când acesta devine și când încetează a fi obiectiv de prioritate, efectul scontat și tipul de muniție folosită pentru lovirea lui.

380 Obiectivele planificate se reprezintă, de regulă, folosind semnul convențional pentru “foc pe obiectiv punctiform”, intersecția liniilor marcând centrul obiectivului.

381 În ofensivă obiectele planificate se stabilesc, de regulă, pe pozițiile descoperite, probabile sau posibile ale inamicului - posturile de observare, pozițiile de tragere ale mijloacelor antiblindate sau porțiunile de teren dominante de pe direcția de atac a trupelor proprii.

În apărare obiectivele planificate se stabilesc respectându-se progresiunea atacului inamicului, de regulă, la locurile de trecere prin vad, poduri, puncte obligate de trecere, intersecții de drumuri, în fața obstacolelor proprii și la punctele din teren favorabile dispunerii elementelor de sprijin ale inamicului.

PARAGRAFUL 2.4

Focul de baraj

382 Focul de baraj se planifică în scopul blocării forțelor inamicului, în special când acesta acționează cu infanteria debarcată. Planificarea focului de baraj depinde de situația tactică și se înscrie pe hartă (schemă) respectând scara acesteia. Dimensiunile unui foc de baraj depinde de tipul și numărul de mijloace destinate executării tragerii. Comandantul de companie răspunde de stabilirea precisă a locului în care urmează să se execute focul de baraj. Responsabilitatea inițierii focului de baraj revine comandantului de companie atunci când focul de baraj este executat de artileria eșaloanelor superioare sau comandantului de pluton în a cărui zonă de responsabilitate este planificat focul de baraj.

383 Focul de baraj se execută numai în scopul respingerii asaltului inamicului și are prioritate față de orice alt obiectiv planificat. Momentul executării focului de baraj este important. Executarea prematură a focului duce la un consum inutil de muniție și permite inamicului să evite zona de impact. Focul de baraj se reprezintă folosind semnul convențional pentru “foc liniar”.

PARAGRAFUL 2.5

Executarea tragerilor cu muniție specială

384 Muniția fumigenă poate fi folosită pentru diminuarea posibilităților inamicului de observare a câmpului de luptă, prin *orbirea (obscurarea)* pozițiilor acestuia. Deoarece fumul este influențat de direcția vântului și viteza acestuia, întrebuințarea muniției fumigene trebuie coordonată cu acțiunile forțelor proprii care pot fi îngreuiate de folosirea fumului. Tragerile de fumizare executate în scopul orbirii (obscurării) forțelor inamicului, pot determina:

- a) reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor;
- b) împiedecarea executării tragerilor prin ochire directă;
- c) reducerea preciziei tragerilor executate din poziții de tragere acoperite;
- d) crearea de confuzie și teamă în rândul personalului;
- e) limitarea eficacității folosirii semnalelor optice de conducere și înștiințare.

385 Tragerile cu muniție fumigenă se execută și în scopul mascării acțiunilor forțelor proprii. Perdelele de fum pot fi folosite pentru mascarea elementelor care execută manevra sau a celor care consolidează aliniamentul atins prin crearea de fum dincolo de obiectivul de atac și pentru inducerea în eroare a inamicului. La fel ca și în cazul orbirii (obscurării), fumizarea folosită pentru mascarea acțiunilor forțelor proprii depinde de condițiile atmosferice, în special de direcția și viteza vântului.

386 Tragerile cu muniție specială se execută și în scopul iluminării terenului, folosind muniția de iluminare. Iluminarea terenului sau pozițiilor inamicului oferă posibilitatea executării focului prin ochire directă, corectării focului executat din poziții de tragere acoperite, descoperirii forțelor și mijloacelor inamicului sau orientării forțelor proprii pe timpul deplasării.

PARAGRAFUL 2.6

Observatorii înaintați

387 Observatorii înaintați sunt destinați pentru identificarea, localizarea și urmărirea activității desfășurate în dispozitivul inamicului, observarea și corectarea focului artileriei și aruncătoarelor, precum și pentru dirijarea aviației proprii la obiectivul de atac. În dispozitivul companiei de infanterie pot acționa observatori înaintați de artilerie - aparținând structurilor de comandă și stat major ale unităților de artilerie și observatorii înaintați proprii. De regulă, la fiecare pluton de infanterie sunt câte doi observatori.

388 În situațiile când responsabilitatea inițierii focului revine comandanților de plutoane, aceștia trebuie să stabilească locul de dispunere a observatorilor înaintați și să se asigure că aceștia au înțeles detaliile referitoare la:

- a) natura și descrierea obiectivului planificat pentru lovire;
- b) efectul scontat (nimicire, neutralizare, întârziere, dezorganizare);
- c) caracteristicile de lucru radio pentru mijloacele de comunicații întrebuințate pentru observarea și corectarea focului;

d) când și în ce condiții urmează să se execute misiune de foc asupra unui obiectiv planificat;

e) prioritățile stabilite pentru fiecare obiectiv planificat.

PARAGRAFUL 2.7

Repetițiile și execuția

389 După finalizare, planul sprijinului de foc se verifică prin executarea repetițiilor privind sprijinul de foc în același timp cu repetarea planului de acțiune de către comandantul de companie. Pe timpul repetițiilor pot fi aduse modificări, în special, atunci când repetițiile se execută în teren, unde pot fi identificate probleme referitoare la observare, legături și coordonare. Repetițiile trebuie executate și în situații care simulează condițiile speciale (protecție, timp de noapte, NOPI nivel 4), astfel încât comandantul de companie să se asigure că sprijinul de foc poate fi executat oricând.

390 Atunci când situația tactică sau timpul la dispoziție nu permit repetarea planului de acțiune cu întreaga subunitate, comandantul de companie poate decide executarea repetiției numai cu comandanții de plutoane. În acest caz, este indicată alegerea unui loc de desfășurare care să permită observarea câmpului de luptă sau se pot folosi modele sau machete ale terenului. Fiecare participant la repetiție trebuie să explice “Ce? Unde? Cum?” urmează să execute acțiunea. Executarea sprijinului de foc este parte integrantă a acestui proces și va fi verificată în același mod.

391 Pe timpul desfășurărilor acțiunilor de luptă, sprijinul de foc se execută, aducându-se corectivele necesare în funcție de reacțiile inamicului. Anumite obiective planificate pot fi anulate pe măsură ce forțele proprii au depășit aliniamentul acestora, sau nu mai prezintă importanță pentru succesul manevrei.

PARAGRAFUL 2.8

Focul din poziții de tragere acoperite în sprijinul apropiat

392 Executarea eficace a sprijinului de foc necesită adesea ca misiunile de foc ale artileriei și ale aruncătoarelor să fie executate pe obiective aflate în apropierea forțelor proprii. Astfel de situații necesită o integrare minuțioasă a sprijinului de foc cu manevra, o coordonare precisă și o bună cunoaștere a caracteristicilor mijloacelor care asigură sprijinul de foc.

393 Planificând sprijinul de foc, comandantul companiei trebuie să aibă în vedere următoarele: efectul scontat; precizia tragerilor; protejarea forțelor proprii pe timpul spargerilor; integrarea focului executat pentru limitarea posibilităților de acțiune ale inamicului.

394 Efectul scontat. *În apărare* - poate urmări nimicirea personalului și limitarea posibilităților de acțiune a tehnicii de luptă a inamicului. *În ofensivă* - efectul dorit este, de cele mai multe ori, limitarea posibilităților de acțiune ale inamicului sau orbirea (obscurarea) pozițiilor acestuia.

395 Precizia tragerilor. Factorii care influențează precizia tragerilor sunt următorii: împrăștierea loviturilor, de regulă, este mai mare în adâncime decât de front; condițiile atmosferice - vântul, temperatura, umiditatea; starea tehnică a materialului; pregătirea servanților.

396 Protejarea forțelor proprii pe timpul tragerilor. Focul de baraj poate fi executat foarte aproape de punctul de sprijin al companiei dacă acesta este bine amenajat genistic; în unele situații, comandantul de companie poate solicita chiar executarea focului de sprijin pe deasupra dispozitivului propriu, în aceste cazuri fiind necesară folosirea focurilor de proximitate.

În ofensivă, pentru a stabili cât de aproape de forțele proprii pot fi executate misiunile în cadrul sprijinului de foc apropiat, comandantul de companie trebuie să aibă în vedere caracteristicile terenului, ritmul de înaintare al subunității pe care o comandă particularitățile locului ales pentru crearea străpungerii (breșei) și dispunerea pozițiilor de apărare ale inamicului.

397 Integrarea focului executat pentru limitarea posibilităților de acțiune ale inamicului. Când planifică sprijinul de foc pentru susținerea acțiunilor companiei, comandantul subunității trebuie să ia în considerare următoarele aspecte importante:

a) riscul de a lovi forțele proprii crește în funcție de calibrul materialului de artilerie întrebuințat;

b) gradul de siguranță este considerabil sporit dacă compania acționează pe o direcție perpendiculară pe direcția de tragere a mijloacelor care execută sprijinul de foc;

c) plutonul de aruncătoare calibru 82 mm trebuie dispus astfel încât să poată executa tragerea prin ochire directă; aceasta permite comandantului de pluton să observe direct spargerile și să execute rapid și cu acuratețe corecțiile necesare;

d) în condiții optime, subunitățile (unitățile) care execută focul de sprijin apropiat stabilesc din timp elementele de tragere pentru executarea acesteia; dacă acest lucru nu este posibil, prima lovitură trebuie trasă dincolo de obiectiv, la distanță, pentru a permite corectarea în siguranță a focului.

Focul artileriei va fi folosit pentru izolarea obiectivului, cel al bateriilor de aruncătoare 120 mm pentru nimicirea pozițiilor de apărare aflate la distanță față de locul ales pentru crearea breșei, iar cel al aruncătoarelor calibru 82 mm va fi folosit pentru sprijinul apropiat.

SECȚIUNEA a 3– a

Sprijinul de foc antiblindate

398 Compania de infanterie înzestrată cu TAB are în organica sa un pluton antiblindate mixt înzestrat cu trei aruncătoare antitanc AG-9 și trei instalații de lansare a rachetelor antiblindate dirijate portative destinate ducerii luptei împotriva blindatelor inamicului, în special a tancurilor acestuia; când situația tactică impune, compania poate fi întărită cu mijloace antiblindate suplimentare din organica bateriei antiblindate a batalionului de infanterie.

Stabilind misiunile plutonului antiblindate, comandantul companiei de infanterie trebuie să aibă în vedere că eficacitatea mijloacelor antiblindate sporește atunci când sunt corect aplicate următoarele reguli de bază:

- a) sprijinul reciproc între piese;
- b) organizarea siguranței nemijlocite;
- c) folosirea focului de flanc;
- d) exploatarea bătăii maxime eficace;
- e) adăpostirea și mascarea;
- f) folosirea adâncimii dispozitivului propriu.

399 Sprijinul reciproc constă în ajutorul pe care piesele și-l acordă una alteia în scopul îndeplinirii misiunii, în funcție de dispunerea și posibilitățile fiecăreia și se realizează prin:

- a) evitarea dispunerii izolate a pieselor;
- b) stabilirea de sectoare de tragere complementare sau suprapunerea sectoarelor de tragere de bază.

Evitarea dispunerii izolate asigură sprijinul reciproc între două piese (instalații); dacă una din piese (instalații) este atacată sau nevoită să-și schimbe poziția de tragere, cealaltă piesă va acoperi sectorul de tragere stabilit pentru prima piesă (instalație); în acest scop, piesele (instalațiile) trebuie dispuse în așa fel încât focul executat de inamic asupra unei piese să nu le afecteze și pe celelalte.

Sprijinul reciproc împotriva atacului inamicului se asigură și prin dispunerea pieselor (instalațiilor) în apropierea subunităților de infanterie pe care le sprijină (figura nr. 41).




Figura nr. 41 Sprijin reciproc prin evitarea dispunerii izolate

Sprijinul reciproc prin stabilirea de sectoare de tragere complementare se realizează, de regulă, atunci când:

- a) piesele, instalațiile sunt dispersate la distanță;
- b) câmpul de tragere este restricționat de teren;
- c) există mai multe căi de apropiere pentru blindatele inamicului.

400 Siguranța nemijlocită. Piesele și instalațiile antiblindate sunt vulnerabile la atacul infanteriei debarcate a inamicului. Siguranța se poate realiza prin dispunerea mijloacelor antiblindate în apropierea pozițiilor infanteriei proprii. Nu este necesar ca piesele (instalațiile) să se afle în același loc cu infanteria, însă aceasta trebuie să fie în măsură să acopere cu foc căile de apropiere a infanteriei debarcate a inamicului. Pe timpul deplasării mijloacele antiblindate își organizează propria siguranță apropiată și se dispun înapoia infanteriei.

401 Atunci când este posibil, mijloacele antiblindate se dispun astfel încât să lovească blindatele inamicului din flanc deoarece:

- a) blindajul tancurilor este mai subțire pe părțile laterale;
- b) atenția echipajelor este orientată de regulă către direcția de înaintare;
- c) se reduce posibilitatea descoperirii și lovirii cu foc a piesei (instalației);
- d) tancul oferă o siluetă mai mare din lateral decât din față.

402 Exploatarea bătăii maxime eficace. Precizia armamentului de pe tancuri și mașinile de luptă scade odată cu mărirea distanței până la obiectiv. Focul instalațiilor de lansare a rachetelor antitanc își păstrează eficacitatea până la bătaia maximă, fapt care permite în unele situații ca focul antiblindate să fie executat înainte ca blindatele să poată deschide focul, reducând vulnerabilitatea și micșorând, astfel, posibilitatea inamicului de a răspunde cu foc.

403 Adăpostirea și mascarea sunt condiții esențiale pentru protecția mijloacelor antiblindate. Unele caracteristici de construcție și funcționare ale AG-9 și instalațiilor de lansare pot constitui indicii de demascare pentru inamic. Posibilitatea descoperirii lor de către inamic se poate reduce folosind proprietățile naturale de mascare ale terenului, precum și mijloacele de mascare din dotare. Se va evita dispunerea mijloacelor antiblindate în apropierea clădirilor sau copacilor izolați, pe vîrfuri de deal, sau în alte puncte care atrag atenția. În scopul reducerii vulnerabilității, mijloacele antiblindate se dispun dispersat, astfel încît să fie evitată lovirea cu foc a două piese (instalații) în același timp.

404 Folosirea adîncimii dispozitivului propriu. Focul antiblindate trebuie planificat în adîncime. În ofensivă trebuie alese itinerare de deplasare și poziții de tragere care să permită executarea sprijinului antiblindate elementelor care sunt cel mai aproape de inamic. În apărare, subunitatea antiblindate poate fi dispusă pe limita dinainte, pentru exploatarea bății maxime eficace, după care poate repositionată pe poziții de tragere amenajate în adîncime.

CAPITOLUL IX

Logistica companiei de infanterie

SECȚIUNEA 1

Generalități

405 Organizarea logisticii începe la nivelul companiei de infanterie., dar majoritatea măsurilor ce pot veni în sprijinul acesteia sunt organizate , conduse și controlate de către eșalonul superior, de regulă, batalionul de infanterie.

Această facilitate permite comandantului de companie să se preocupe direct de pregătirea , ducerea luptei și îndeplinire misiunii.

406 Logistica companiei de infanterie este parte componentă a logisticii forțelor și constituie un atribut al comandantului de companie.

Logistica companiei de infanterie constituie un factor hotărâtor pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin și cuprinde totalitatea măsurilor și activităților organizate, planificate și desfășurate în scopul aprovizionării la timp și fără întrerupere a acesteia cu materiale de toate felurile, menținerii în permanentă stare de funcționare a tehnicii militare, evacuării și reparării celei deteriorate.

Măsurile logistice se organizează pe baza planului de acțiune și a ordinelor eșalonului superior și se execută în orice situație, pe orice timp și stare a vremii, sub loviturile și focul puternic al inamicului care poate întrebuița armele de distrugere în masă și mijloacele incendiare.

407 La organizarea logisticii companiei trebuie să se țină seama de:

- a) posibilitățile de acțiune ale inamicului;
- b) organizarea și dotarea subunităților;
- c) forma de luptă, concepția luptei, misiunile subunităților și dispozitivul de luptă;
- d) caracteristicile terenului, condițiile de timp și stare a vremii;
- e) puterea de luptă și de lucru a subunităților și formațiunilor de logistică;
- f) nivelul stocurilor de materiale;
- g) gradul de asigurare cu tehnică a subunităților;
- h) normele de consum;
- i) existența și orientarea drumurilor de aprovizionare și evacuare;
- j) situația sanitaro – epidemiologică a forțelor.

408 Stocul forțelor reprezintă cantitățile de produse și materiale prevăzute să existe conform eșalonării, asupra luptătorului (piesei, autovehiculului, utilajului) și până la nivelul depozitului de batalion.

Stocurile se realizează până la nivelul ordonat de eșaloanele superioare.

Completarea stocurilor consumate se face, de regulă, în seara fiecărei zile sau o dată la două zile.

Completarea pierderilor și distrugerilor se face imediat sau când acțiunile militare permit.

Subunitățile primite ca întărire(sprijin), vin cu stocurile completate la toate categoriile de materiale, asigurate prin grija eșalonului care le pune la dispoziție sau le resubordonează; la revenirea în structurile proprii, eșalonul în folosul căruia au acționat, completează stocurile pînă la nivelurile inițiale.

409 În funcție de situație și pe baza dispozițiilor eșalonului superior, în cadrul companiei se creează stocuri suplimentare, în special la muniții, piese de schimb și materiale pentru blindate, la mine antiblindate, explozivi, materiale de geniu, alimente. Ele sunt destinate să asigure necesarul pentru ducerea luptei și continuitatea în aprovizionare.

410 Cantitatea de materiale necesare pentru luptă se fixează sub formă de norme de consum, stabilite în raport cu locul, rolul și misiunile companiei, valoarea inamicului și caracteristicile terenului.

Normele de consum se stabilesc prin dispozițiunile eșalonului superior, pe zile sau misiuni și se raționalizează strict; comandantul de companie urmărește cu rigurozitate ca normele de consum să nu depășească cuantumul ordonat.

411 Compania de infanterie este obligată să înainteze din timp și în volum complet cererile pe linie de logistică și să asigure distribuirea, în funcție de priorități, a materialelor primite; această responsabilitate revine, de regulă, locțiitorului comandantului și plutonierului de companie; ei sunt aceia care înaintează rapoartele pe linie de personal și logistică și cererile de completare către eșalonul superior.

De regulă, pentru sprijinul nemijlocit al companiei de infanterie se destină personal și tehnică din plutonul medical, din plutonul logistic și plutonul tehnic.

SECȚIUNEA a 2-a

Atribuții

412 Comandantul companiei poartă responsabilitatea organizării și realizării măsurilor logistice ale companiei de infanterie; pe timpul ducerii acțiunilor de luptă acestea se realizează prin intermediul locțiitorului comandantului și a plutonierului de companie.

413 Locțiitorul comandantului de companie răspunde de planificarea și coordonarea măsurilor logistice.

Atribuțiile locțiitorului comandantului companiei sunt:

a) stabilește în strînsă colaborare cu plutonierul măsurile pe linie logistică ale companiei;

b) stabilește locul punctului de aprovizionare de luptă (PAL) și locul punctului de adunare răniți (PAR);

c) primește rapoarte curente de la plutoanele organice și primite ca întărire, privind starea completării cu personal, muniție, carburanți lubrifianti, echipament și starea tehnică.

414 Plutonierul companiei răspunde de executarea măsurilor planificate pe linie logistică, de activitatea desfășurată în PAL și de primirea rapoartelor pe linie logistică de la plutoanele subordonate, precum și de centralizarea și înaintarea lor la termen, locțiitorului comandantului de companie.

Atribuțiile plutonierului companiei de infanterie sunt:

a) primește, centralizează și înaintează toate rapoartele MPE (muniție, pierderi, echipament);

b) ajută locțiitorul comandantului de companie în planificarea și conducerea realizării măsurilor pe linie logistică;

c) atunci când situația impune, îndrumă echipele medicale sau de reparații către aliniamentul de contact;

d) organizează și înzestrează PAL;

e) organizează și coordonează PAR;

f) informează noul personal sosit în subunitate și stabilește modul de executare a înlocuirilor în cadrul plutoanelor;

g) asigură în cadrul companiei, evacuarea răniților, a prizonierilor de război și a tehnicii avariate.

415 Pe timpul ducerii acțiunilor de luptă, de regulă, compania de infanterie beneficiază de sprijinul echipelor medicale înaintate și de asigurare tehnică.

Punctul de aprovizionare de luptă și punctul de adunare răniți vor fi poziționate la aproximativ 500-1000 m (în funcție de caracteristicile terenului), în adâncimea companiei pentru a fi în măsură să asigure în cel mai scurt timp intervenția pentru repararea tehnicii și evacuarea personalului rănit.

Pe timpul ducerii ofensivei sau a apărării plutonierul companiei monitorizează permanent rețeaua comunicații a companiei și atunci când situația impune trimite echipele de sprijin medical sau de asigurare tehnică spre plutoanele de la contact.

SECȚIUNEA a 3 – a

Activități de completare cu materiale

416 În funcție de caracterul acțiunilor de luptă în desfășurare și de caracteristicile terenului comandantul companiei poate stabili prin ce metodă se va face completarea cu materiale prin deplasarea la punctele de aprovizionare sau direct pe poziții.

417 Completarea prin deplasarea la punctele de aprovizionare. În funcție de situația tactică, cîte o grupă (un pluton) este retrasă de pe poziție, i se realizează completarea cu muniții, carburanți- lubrifianți și materiale după care se reîntoarce pe poziție; activitatea se continuă pînă cînd întreaga companie a realizat completarea.

Folosind această metodă se realizează următoarele:

- a) tehnica de luptă circulă prin punctul de aprovizionare într-un singur sens;
- b) doar tehnica de luptă care prezintă nevoi urgente de reparații se oprește în raionul de executare a reparațiilor;
- c) dacă mai există răniți, morți sau prizonieri de război ei sunt adunați din mașinile de luptă, atunci cînd acestea se opresc pentru realimentarea cu carburanți și muniții;
- d) mașinile de luptă se realimentează cu carburant și se completează cu muniții, trecînd prin fiecare punct;
- e) personalul ridică, prin rotație rațiile de hrană, corespondența și își completează rezerva individuală de apă.

Cînd întreg personalul și toate vehiculele au finalizat completarea cu materiale grupa (plutonul) se oprește în raionul în care comandantul sau ajutorul acestuia execută controlul (activitatea se va desfășura doar dacă timpul o permite); mijlocul de transport destinat pentru evacuarea răniților va fi situat la o distanță aproximativ egală cu depărtarea dintre punctul de realimentare cu carburanți – lubrifianți și cel de completare cu muniții pentru a limita numărul de opriri ale vehiculelor.

O variantă de completare prin deplasarea la punctele de aprovizionare este prezentată în figura nr. 42.




Figura nr.42 Executarea completărilor prin deplasarea la punctele de aprovizionare

418 Completarea pe poziții. În acest caz subunitatea și mașinile de luptă rămân pe poziții, sau se deplasează către înapoi pe o distanță scurtă, astfel încât vehiculul de aprovizionare să rămână înapoia unei adăpostiri; camionul cu muniții și cisterna cu carburant vor trece pe la fiecare mașină de luptă; personalul se deplasează, prin rotație, în punctul de aprovizionare de luptă și ridică rațiile de hrană, apă și corespondența; personalul rănit, morții și efectele personale ale acestora se transportă în PAR prin grija comandantului de pluton; prizonierii de război sunt centralizați și puși sub pază; controalele se execută pe poziții; această metodă se aplică, de regulă, pe timpul staționării; dacă este utilizată de către subunitățile de la contact, această activitate trebuie să se desfășoare mascat, având o durată mai mare decât metoda prezentată la articolul precedent.

O variantă de completare pe poziții este prezentată în figura nr.43.




Figura nr.43 Executarea completărilor pe poziții

419 Prepoziționarea rezervelor. De regulă, această metodă este utilizată în apărare și are în vedere în special rezervele de resortul carburanți-lubrifianți și muniții; trebuie planificate cu multă atenție poziția exactă și cantitatea existentă ; de asemenea, este necesară informarea fiecărui comandant de pluton; toți comandanții, pînă la comandantul de grupă, verifică pe timpul recunoașterilor și repetițiilor locul în care se găsesc aceste materiale.

Cînd se adoptă această metodă se au în vedere:

a) necesitatea existenței pozițiilor acoperite și mascate pentru depozitarea materialelor;

b) riscul ca materialele să fie capturate sau distruse, întrucît subunitatea nu are posibilitatea să păzească aceste poziții;

c) pozițiile în care au fost dispuse aceste materiale trebuie să fie la distanța minimă de siguranță față de vehicule și pozițiile de tragere ale grupelor și pieselor, în scopul prevenirii rănirii personalului și al avarierii tehnicii proprii;

d) odată cu dispunerea carburantului se vor amplasa și echipamentul necesar transvazării acestuia din recipiente în rezervoare.

O variantă de prepoziționare a rezervelor este prezentată în figura nr. 44.




Figura nr.44 Prepoziționarea rezervelor

419 Există două variante de aplicare a acestei metode:

a) varianta 1: muniția este depozitată într-un singur loc din interiorul punctului de sprijin (sau raionului de staționare) al plutonului unu; fiecare grupă trece prin rotație pe la acest depozit și execută completarea cu muniție și rații de hrană (dacă au fost prepoziționate și materialele de resortul hrană); întrucât depozitul de carburant se poziționează în spatele punctului de sprijin, realimentarea mașinilor de luptă se execută prin deplasarea prin rotație a vehiculelor.

b) varianta 2: muniția este prepoziționată pentru fiecare mașină de luptă în parte; carburantul este prepoziționat într-un singur loc pentru întreg plutonul; când plutonul ocupă punctul de sprijin, două vehicule intră în pozițiile de tragere și încep completarea cu muniții iar al treilea vehicul oprește la locul de realimentare cu carburanți - lubrifianți; la terminarea realimentării se deplasează în poziția de tragere și începe completarea cu muniții, timp în care un alt vehicul se deplasează și execută realimentarea.

SECȚIUNEA a 4 –a

Mentenanța

420 Comandantul de companie răspunde de starea tehnică și de întreținere a autovehiculelor din înzestrare și de completarea cu materiale și piese de schimb, precum și de întreținerea și repararea la timp a acestora; el este obligat:

a) să cunoască caracteristicile tehnico-tactice și modul de executare a întreținerilor tehnice, evacuărilor și reparațiilor la autovehiculele din înzestrarea companiei și în funcție de teren, anotimp și stare a vremii să le folosească corect în luptă;

b) să cunoască existentul și starea tehnică a autovehiculelor din înzestrare, pe numere de circulație (înmatriculare, serii) și să ia măsuri de organizare a întreținerilor tehnice, evacuării și reparării acestora;

c) să asigure conducătorilor de autovehicule și celorlalți militari timpul necesar pentru executarea întreținerilor tehnice;

d) să raporteze comandantului de batalion situația autovehiculele scoase din funcțiune și locul unde se găsesc acestea;

e) să ia măsuri de sprijin cu foc a acțiunilor pentru salvarea servanților și conducătorilor de la tehnica deteriorată, pentru scoaterea acestora de sub focul inamicului și evacuarea ei în adăposturile cele mai apropiate în vederea reparării;

f) să precizeze comandanților de plutoane procedeul de acțiune în cazul deteriorării autovehiculelor și modul de semnalizare în asemenea situație;

g) să ia măsuri de stabilire a locului de dispunere a cantității și stării tehnicii capturate de la inamic și să raporteze aceste date eșalonului superior.

421 Întreținerile tehnice se execută în cadrul dispozitivului de luptă, de regulă, înainte de începerea luptei (marșului) și după îndeplinirea misiunii, iar la nevoie și pe timpul desfășurării acțiunilor.

În funcție de situație și timpul la dispoziție, întreținerile tehnice se execută în volum complet sau parțial, în raioanele de odihnă, de staționare, în halte, în pauzele dintre acțiunile de luptă sau după îndeplinirea misiunilor; în prima urgență se execută lucrările strict necesare pentru restabilirea sau menținerea stării de operativitate a autovehiculelor.

Când compania se află în raionul de concentrare, în FAU sau în rezervă, la executarea întreținerilor tehnice participă, pe lângă personalul care are în primire tehnica și personalul din cadrul atelierului de reparat tehnica militară al batalionului.

CAPITOLUL X

Asigurarea acțiunilor și protecția forțelor

422 Asigurarea acțiunilor și protecția forțelor companiei de infanterie se execută în scopul: procurării datelor și informațiilor despre inamic; menținerii continue a unei puteri de luptă ridicate; evitării acțiunilor executate prin surprindere de către inamic, în special cu armele nucleare, biologice și chimice, sistemele incendiare, aviația și cu blindatele; protecției forțelor împotriva acțiunilor electronice și efectelor acțiunilor psihologice ale inamicului; creării condițiilor favorabile realizării dispozitivului și intrării în luptă a forțelor la timp și în mod organizat; desfășurării cu succes a acțiunilor în orice situații.

423 Asigurarea acțiunilor și protecția forțelor companiei de infanterie se realizează prin: cercetare; siguranță; protecție electronică; contracararea efectelor acțiunilor psihologice ale inamicului; mascare; protecție genetică; protecție antiaeriană; apărare nucleară, biologică și chimică; protecția împotriva sistemelor incendiare; protecția informațiilor; protecția medicală ; protecția mediului; protecția muncii; activitatea de informare și relații publice; asigurarea topogeodezică; asigurare hidrometeorologică; asigurare cu resurse umane; evitarea fratricidului; asistență juridică ; asistență religioasă.

SECȚIUNEA 1

Cercetarea

424 Cercetarea, ca formă a asigurării acțiunilor se organizează în sistem unitar și se execută în spațiul terestru și aerian al obiectivului (punctului de sprijin) încredințat companiei, în orice formă a acțiunilor militare, în mod activ și neîntrerupt, în fața frontului, la flancuri și în intervale, în dispozitivul inamicului și al forțelor proprii, de către toate subunitățile cu scopul de a asigura prevenirea surprinderii, pregătirea și desfășurarea cu succes a acțiunii.

Acțiunile de cercetare se execută de către forțele și mijloacele nespecializate ale companiei care îndeplinesc misiuni de procurare, centralizare, analiză și valorificare a datelor și informațiilor despre inamic, teren, populație, situația nucleară, biologică, chimică și epizootică, condițiile geoclimatice, resursele umane și materiale din zona obiectivului (punctului de sprijin) încredințat.

425 Obținerea de informații are un rol decisiv în asigurarea acțiunilor și protecția forțelor, în realizarea unei planificări temeinice a acțiunilor și în inducerea în eroare a inamicului; prin acțiunile de cercetare specifice companiei, comandantul obține și analizează datele și informațiile privind inamicul și mediul de desfășurare a acțiunilor; obținerea, prelucrarea și sintetizarea informațiilor asupra câmpului de luptă înainte de începerea acțiunilor este vitală pentru succesul acestora.

Cercetarea trebuie să furnizeze continuu datele și informațiile necesare luării deciziei, planificării și execuției optime a acțiunilor, continuității conducerii și realizării surprinderii inamicului.

426 Cerințele de bază ale cercetării sunt: continuitatea, oportunitatea, caracterul activ ale acțiunilor, precum și autenticitatea datelor procurate.

427 La îndeplinirea misiunilor de cercetare participă pe lângă subunitățile de cercetare și subunitățile de toate armele care își constituie elemente de cercetare.

Compania de infanterie poate constitui următoarele elemente de cercetare: cercetașul; echipa de cercetare ; patrula de cercetare; patrula de cercetare independentă.

428 Echipa de cercetare are valoarea de la 2-4 luptători până la o grupă și se trimite în misiune de către patrula de cercetare (independentă), precum și de către subunitățile de celelalte arme. Ea este destinată pentru cercetarea inamicului și terenului pe o direcție sau a unui obiectiv. În funcție de situație, în special pe timpul marșului, aceasta poate fi de cap, de flanc și spate.

429 Patrula de cercetare are valoare de la o grupă până la un pluton și poate fi întărită cu cercetași de artilerie, chimici, de geniu și lunetiști.

Patrula de cercetare se trimite în misiune de către compania de infanterie ; ea se destină pentru cercetarea inamicului și terenului sau a unor obiective pe o direcție sau într-un raion.

430 Patrula de cercetare independentă se trimite în misiune de către batalion pentru cercetarea inamicului și terenului sau a unor obiective importante, pe o direcție sau într-un raion; ea este condusă de către ofițerul cu informațiile (compartimentul S.2) din statul major al batalionului și raportează datele procurate direct eșalonului care a trimis-o în misiune.

431 Distanțele la care acționează elementele de cercetare sunt diferite; ele trebuie să asigure prevenirea forțelor asupra acțiunilor executate de inamic prin surprindere și, pe cât posibil, sprijinul cu foc al elementelor de cercetare la angajarea acestora cu forțele superioare ale inamicului.

Aceste distanțe depind de: forma de luptă și situația tactică în care se acționează; valoarea, compunerea și misiunile încredințate; caracteristicile terenului; posibilitățile de menținere a legăturii; modul de acțiune (pe autovehicule, pe jos); timpul când acționează (ziua sau noaptea), anotimpul și condițiile hidrometeorologice.

Depărtarea la care se trimit elementele de cercetare față de forțele proprii poate fi: cercetașul – până la 300 m (distanța care îi asigură legătura vizuală cu cel care l-a trimis și sprijinul cu foc); echipa de cercetare – pe autovehicule până la 2 km, pe schiuri până la 1 km și pe jos până la 600 m; patrula de cercetare – pe autovehicule până la 5 km, pe schiuri până la 3-4 km și pe jos până la 2 km; patrula de cercetare independentă - până la 15km..

Noaptea și ziua pe timp de ceață și viscol, în localități, în teren acoperit și greu accesibil, distanțele se reduc.

432 Prin procedeu de cercetare se înțelege modul de acțiune a cercetașului sau subunității de cercetare pentru îndeplinirea unei misiuni.

Cele mai frecvente procedee de cercetare sunt: observarea și ascultarea, incursiunea, ambuscada, cercetarea în dispozitivul inamicului, cercetarea prin luptă, interceptarea convorbirilor și fotografierea terestră.

În afara acestor procedee, datele și informațiile se obțin și prin acțiunile de luptă executate de către subunitățile de arme, investigarea populației, studierea documentelor, armamentului și tehnicii de luptă provenite de la inamic, precum și din declarațiile prizonierilor și transfugilor.

433 Observarea-ascultarea se execută neîntrerupt de comandanți și întregul personal al companiei, precum și de militarii trimiși în posturile de observare, pînă sau numiți ca observatori; în apărare și pe timpul pregătirii ofensivei la companie se numesc 1-2 observatori. Pe timpul nopții sau în alte condiții de vizibilitate redusă observarea se completează cu ascultarea.

434 Incursiunea, ca procedeu de cercetare se organizează la ordinul eșalonului superior, în scopul de a captura militari, documente, modele de armament, aparatură și tehnică, de a procura (verifica) date (informații) și de a descoperi noi obiective ale inamicului; ea se execută cu forțe de valoare grupă-pluton, de regulă, prin surprindere, noaptea sau în alte condiții de vizibilitate redusă, fără pregătire de foc; în unele situații (teren muntos-împădurit, culturi înalte, condiții meteorologice grele) incursiunea se execută și pe timpul zilei.

Pentru pregătirea incursiunii este necesar să se asigure cel puțin 3-4 ore de lumină în vederea executării observării, studierii obiectivului și terenului și precizării în detaliu a modului de acțiune.

Subunitatea care execută incursiunea se fracționează, de regulă, astfel: echipa de atac și captură (EAC); echipa (echipe) de siguranță (ES) sau sprijin cu foc (ESF) ; echipa de înlăturare a barajelor (EÎB).

Deplasarea pînă la obiectiv și înapoierea în dispozitivul propriu după îndeplinirea misiunii se execută, de regulă, pe jos luîndu-se măsuri pentru păstrarea secretului acțiunii și evitarea descoperirii.

435 Pentru pregătirea incursiunii sunt necesare cel puțin 2-3 ore de lumină în vederea precizării misiunilor; după ajungerea companiei pe locul de unde va pleca în misiune, personalul acesteia studiază terenul în care va acționa, memorează caracteristicile acestuia și dispozitivul inamicului, după care, comandantul de companie le precizează misiunile și modul de acțiune.

Compania de infanterie se pregătește, de regulă, la macheta terenului, iar cînd se dispune de timp pe un teren asemănător cu cel pe care se va executa incursiunea.

436 Succesiunea desfășurării incursiunii cuprinde: cercetarea prealabilă a obiectivului; stabilirea planului de acțiune; executarea de exerciții pe un teren asemănător sau la macheta terenului; infiltrarea în dispozitivul inamicului; apropierea plutonului de obiectiv și ocuparea poziției de plecare; îndeplinirea misiunii; deplasarea pe itinerarul ordonat; ajungerea în dispozitivul forțelor proprii după îndeplinirea misiunii.

Cercetarea are ca scop să stabilească: compunerea de detaliu a obiectivului pentru care se execută incursiunea; sistemul de apărare, pază și siguranță, precum și variantele probabile de intervenție ale inamicului în sprijinul obiectivului; locul și natura barajelor, mijloacelor de semnalizare, avertizare și alarmare; modul de realizare a legăturilor radio, fir și prin agenți de legătură; căile ascunse care duc spre obiectiv; locurile favorabile de dispunere în teren a fiecărui element.

La ajungerea pe poziția de plecare, situată în apropierea obiectivului, comandantul precizează misiunile și organizează cooperarea între echipe; la semnalul stabilit, compania, fără zgomot și cu repeziciune, atacă obiectivul, îl nimicește (distruge), ia prizonieri și capturi și se înapoiază la forțele proprii sau într-un alt raion cu măsuri de siguranță în față, în spate și la flancuri.

Plecarea în incursiune se execută după căderea întunericului pe itinerarul (itinerarele) stabilit, luîndu-se măsuri de cercetare și siguranță apropiată, în următoarea ordine: echipa de înlăturare a barajelor, echipa de siguranță (sprijin cu foc), echipa de atac și captură.

Echipa de înlăturare a barajelor execută culoarul prin barajele inamicului și neutralizează mijloacele de semnalizare, avertizare și alarmare, apoi se dispune pentru paza acestuia, asigurînd trecerea celorlalte echipe.

Echipa de atac și captură, atacă rapid și fără zgomot obiectivul, ia prizonieri (militari) și capturi (documente, modele de armament și aparatură) apoi se înapoiază la forțele proprii.

Echipa de siguranță (sprijin cu foc) se dispune astfel încît să execute siguranța în față, în spate și la flancurile subunității, iar în cazul cînd incursiunea este descoperită sprijină cu foc retragerea echipei de atac și captură.

Echipele se înapoiază în dispozitivul forțelor proprii în ordinea următoare: echipa de atac și captură; echipa de înlăturare a barajelor; echipa de siguranță (sprijin cu foc).

437 Ambuscada se organizează în toate formele luptei atât ziua cât și noaptea, în condiții grele de teren și stare a vremii; se execută, în funcție de situație, de către subunități de valoare grupă, pluton sau companie conform detaliilor din capitolul VI, secțiunea a 2-a, paragraful 2.8.

438 Cercetarea în dispozitivul inamicului constă în rămânerea sau pătrunderea unor subunități în dispozitivul inamicului pentru a procura (verifica) date și informații despre obiectivele și activitățile acestuia (uneori pentru a nimici prin surprindere sau distruge unele obiective); se execută la ordinul sau cu aprobarea eșalonului superior.

Obiectivele importante ce se cercetează cu prioritate sunt: mijloacele de distrugere în masă și sistemele incendiare; punctele de comandă și centrele de transmisiuni; rezervele (în special cele de tancuri); raioanele pozițiilor de tragere (lansare) ale artileriei (rachetelor, sistemelor de cercetare-lovire de înaltă precizie); formațiunile de logistică (depozitele); lucrările de fortificații; cursurile de apă (canalele); lucrările hidrotehnice și de artă; aerodromurile și porturile.

Pentru executarea cercetării în dispozitivul inamicului se destină patrule de cercetare (independente) de valoare grupă; la nevoie, în compunerea acestora se includ și cercetași de arme.

439 Pe timpul marșului cercetarea se organizează pe direcțiile de deplasare a subunităților și la flancuri, în scopul prevenirii acestora asupra întâlnirii cu inamicul; cercetarea trebuie să stabilească: natura, valoarea, compunerea și direcțiile de deplasare ale coloanelor inamicului; locul în coloane a mijloacelor de distrugere în masă și a tancurilor; ajungerea și desfășurarea inamicului pe anumite aliniamente; dispozitivul de luptă și direcțiile de acțiune; practicabilitatea comunicațiilor; existența punctelor obligate de trecere; caracteristicile terenului în raionul unde urmează să aibă loc lupta de întâlnire; sectoarele contaminate radioactiv și cu substanțe toxice de luptă; barajele genistice.

440 În raioanele de staționare cercetarea trebuie să stabilească, îndeosebi: apariția, compunerea și acțiunile inamicului terestru și aerian, forțelor aeromobile, grupurilor de cercetare-diversiune și elementelor teroriste; direcțiile de acțiune ale inamicului.

441 În ofensivă cercetarea stabilește: caracterul apărării inamicului; compunerea și gruparea acestuia; dispozitivul de luptă, flancurile, intervalele și joncțiunile; locurile de dispunere a punctelor de comandă, centrelor de transmisiuni, mijloacelor radio-electronice și de distrugere în masă; raioanele pozițiilor de lansare (tragere) ale rachetelor (armamentelor de cercetare-lovire de înaltă precizie, artileriei); sistemul de foc și baraje; efectele pregătirii de foc asupra forțelor inamicului; gradul de accesibilitate și de amenajare genistică a terenului; raioanele de dispunere a eșaloanelor doi (rezervelor), aliniamentele și direcțiile lor de contraatac; momentul ruperii luptei și direcțiile de retragere.

Cînd ofensiva se execută din mișcare, cercetarea se organizează începînd din raionul de concentrare; o parte din elementele de cercetare se trimit din timp în dispozitivul forțelor de la contact pentru a studia terenul și a executa observarea inamicului; în astfel de situații, precum și atunci cînd trecerea la ofensivă se execută cu forțe aduse de pe alte direcții, cu și fără ocuparea bazei de plecare, incursiunile, cercetarea în dispozitivul inamicului și cercetarea prin luptă se execută de către forțele care sunt în contact nemijlocit cu inamicul.

Pe timpul luptei ofensive, comandantul dă misiuni suplimentare elementelor de cercetare, la nevoie, trimite noi forțe cu scopul de a descoperi și preciza schimbările survenite în situația și dispozitivul inamicului.

442 În ofensiva în localități (mediul urban) cercetarea stabilește: existența, gradul de amenajare genistică și natura lucrărilor de apărare pe căile de acces; traseul limitei dinainte a apărării și a pozițiilor din interiorul localității; valoarea, natura și dispozitivul de luptă al inamicului; sistemul de foc și de baraje; densitatea și natura construcțiilor; orientarea străzilor, existența piețelor și locurilor favorabile aterizării elicopterelor; existența și caracterul principalelor construcții și lucrări subterane; dispunerea și posibilitățile eșaloanelor doi (rezervelor).

443 În ofensiva cu forțarea cursurilor de apă (canale) și în zone cu lucrări de hidroameliorații și culturi înalte cercetarea procură date despre: dispunerea forțelor și caracterul apărării inamicului; traseul real al limitei dinainte a apărării; caracteristicile cursului de apă (canalelor) și drumurilor de acces către acesta; starea trecherilor și locurile favorabile pentru punctele de trecere; situația construcțiilor hidrotehnice; existența în zonă a materialelor necesare amenajării drumurilor de acces și a trecherilor, precum și a mijloacelor de trecere peste cursul de apă (canal).

444 În raioanele de debarcare și de acțiune ale forțelor aeromobile și aeropurtate proprii cercetarea se organizează din timp și trebuie să stabilească, cu prioritate: compunerea și dispunerea forțelor inamicului care pot interveni în aceste raioane; tipul și dispunerea mijloacele de apărare antiaeriană ale acestuia; caracteristicile terenului și ale obstacolelor din raioanele respective.

445 Pe timpul urmăririi inamicului cercetarea se execută pentru a stabili: direcțiile de retragere ale acestuia; valoarea și compunerea ariergărzilor; gruparea forțelor care se retrag; aliniamentele de apărare pregătite în adâncime și forțele care le ocupă; existența flancurilor și intervalelor; caracteristicile terenului; starea de practicabilitate a comunicațiilor pentru executarea manevrei în flancul și spatele forțelor care se retrag; existența și natura obstacolelor și barajelor pe direcțiile de urmărire; raioanele în care s-au produs distrugeri, incendii sau sunt contaminate radioactiv sau cu substanțe toxice de luptă.

446 În apărare elementele de cercetare acordă atenție deosebită: dispunerii grupării principale de forțe ale inamicului, regrupărilor pe care le execută, dispozitivului de luptă, timpului trecerii la ofensivă, punctelor de comandă și centrelor de transmisiuni; pregătirilor în vederea trecerii la întrebuințarea armelor de distrugere în masă și sistemelor incendiare, a armamentului cu înaltă precizie de lovire; stabilirii direcțiilor de acțiune a inamicului; aliniamentelor succesive ocupate de acesta, posibilităților în timp și spațiu de a introduce în luptă noi forțe și mijloace, flancurilor descoperite, intervalelor, raioanelor de debarcare (parașutare) și de acțiune a forțelor de desant aerian (maritim), aeromobile, grupurilor de cercetare-diversiune și elementelor teroriste ale inamicului.

447 Cercetarea desantului aerian (maritim) și forțelor aeromobile ale inamicului se execută de către patrulele de cercetare independente, trimise de unitățile (subunitățile) dispuse în apropierea raioanelor de debarcare (parașutare) ale acestora.

Cercetarea trebuie să precizeze: raioanele în care se execută debarcarea (parașutarea); valoarea, natura și dispozitivul de luptă; flancurile și intervalele existente; aliniamentele (obiectivele) cucerite; caracterul acțiunilor de luptă.

448 În apărarea pe litoral și în deltă cercetarea trebuie să stabilească: compunerea, valoarea, tipul navelor, avioanelor (elicopterelor) și direcțiile de deplasare a desantului maritim și aerian al inamicului; forțele care sprijină acțiunea de debarcare a inamicului (de dragaj și mijloace de foc); momentul începerii transbordării și debarcării (parașutării); sectoarele de debarcare; dispozitivul de luptă, direcțiile de acțiune și capetele de pod posibil a fi cucerite; posibilitățile inamicului de a aduce noi forțe și mijloace.

449 În apărarea în teren muntos-împădurit, în afara misiunilor obișnuite, cercetarea mai stabilește: posibilitățile inamicului de a executa acțiuni de întoarcere și învăluire; raioanele în care pot avea loc incendii, surpări, avalanșe (lavine); posibilitățile de modificare a debitelor cursurilor de apă; existența și caracteristicile podurilor, viaductelor, punctelor obligate de trecere și peșterilor.

450 În apărarea în localități (mediul urban) cercetarea trebuie să stabilească: direcțiile de apropiere și de atac, precum și manevra executată de inamic pentru cucerirea cvartalelor, străzilor și clădirilor importante (construcțiilor administrativ-politice, atelierelor, depozitelor, instalațiilor exterioare); existența subunităților de aruncătoare de flăcări; amploarea distrugerilor sau incendiilor produse; starea comunicațiilor, rețelelor electrice, de gaze, apă și canalizare; existența cazurilor de îmbolnăvire în rîndul forțelor și populației; acțiunile de sabotaj și distrugerile executate de grupurile de cercetare-diversiune și elementele teroriste ale inamicului.

451 Pe timpul luptei pentru prevenirea încercuirii și în încercuire cercetarea își concentrează efortul pe direcțiile și spre flancurile pe care inamicul acționează cu tancuri în vederea ruperii apărării și fracționării dispozitivului de luptă, iar pe timpul ieșirii din încercuire, pentru cunoașterea în detaliu a situației inamicului de pe direcția de acțiune a subunităților proprii, precum și a forțelor și mijloacelor acestuia care pot interveni în scopul zădărnicii ieșirii din încercuire.

452 Pe timpul retragerii cercetarea trebuie să descopere direcțiile de acțiune ale inamicului care amenință flancul și spatele forțelor proprii, stabilind valoarea și compunerea acestora, aliniamentele atinse succesiv, raioanele de întrebuințare a desantului aerian și forțelor aeromobile.

Elementele de cercetare acționează în dispozitivul subunităților de acoperire, la flancuri și în intervale, executînd cercetarea pe diferite alinamente, parte din ele acționează pe direcții paralele cu cele de înaintare ale inamicului și ca patrule de cercetare independente în dispozitivul acestuia.

453 Pe timp de noapte elementele de cercetare se trimit la distanțe mai mici; pe timpul îndeplinirii misiunii, acestea fac opriri scurte pentru a descoperi indicii despre prezența inamicului (prin producerea zgomotelor și convorbirilor) și folosesc aparatele de vedere pe timp de noapte pentru observare.

Pentru capturarea de militari se organizează și se execută, de regulă, ambuscade.

Pe timpul pregătirii și îndeplinirii misiunilor de cercetare se respectă regimul de mascare a luminilor, îndeosebi la autovehicule.

La întîlnirea cu inamicul se acționează prin surprindere și cu hotărîre, deschizîndu-se focul de la distanțe mici, folosind grenadele și lupta apropiată.

454 Pe timp de iarnă elementele de cercetare, pe lîngă misiunile obișnuite, trebuie să stabilească: grosimea stratului de zăpadă sau de gheață, influența acestora asupra deplasării tehnicii militare și a forțelor; caracteristicile și gradul de înghețare a cursurilor de apă, mlaștinilor și posibilitățile de trecere a forțelor și tehnicii militare peste acestea; raioanele în care sunt posibile avalanșe de zăpadă și zonele în care se pot produc inundații (ca urmare a topirii zăpezii).

Acțiunile de cercetare se execută, de regulă, în afara comunicațiilor și pe direcțiile mai puțin supravegheate de inamic; elementele de cercetare sunt asigurate

cu mijloace de mascare, schiuri și rachete de zăpadă; armamentul și tehnica militară se vopsesc corespunzător mediului înconjurător.

SECȚIUNEA a 2-a

Siguranța

455 Siguranța reprezintă ansamblul măsurilor și acțiunilor de supraveghere, pază și apărare nemijlocită a întregului dispozitiv de luptă al companiei, cât și a fiecărui element al acestuia, în toate condițiile și în toate acțiunile militare, executându-se în scopul prevenirii forțelor proprii și zădărniciii cercetării și a altor acțiuni desfășurate de către inamic.

456 În funcție de tipul acțiunilor militare siguranța poate fi: siguranța acțiunilor militare specifice luptei și siguranța acțiunilor militare asociate luptei.

457 Siguranța acțiunilor militare specifice luptei, în funcție de eșalonul la care se desfășoară acțiunea poate fi: siguranța nemijlocită și siguranța de luptă.

458 În apărare, în funcție de procedeul de luptă întrebuintat, compania de infanterie își ia măsuri permanente pentru siguranța dispozitivului de luptă.

459 Organizarea siguranței nemijlocite. Indiferent de locul ocupat de către companie în apărarea pregătită din timp, siguranța nemijlocită este identică și constă în măsurile luate pentru evitarea surprinderii și a demascării intențiilor forțelor proprii, realizându-se prin:

- a) santinele;
- b) desfășurarea acțiunilor în liniște și mascarea luminilor;
- c) evitarea deplasărilor în pozițiile de apărare.

460 Comapnia de infanterie își organizează în primul rând siguranța nemijlocită; este prima activitate pe care comandantul de companie o ordonă și se asigură continuu că ea se execută de front, de flanc și de spate; în apărarea pregătită din timp aceasta se bazează în primul rând pe siguranța nemijlocită a grupelor și plutoanelor; atunci când există intervale și zone ce nu pot asigura o bună observare, plutoanele pot primi misiunea de la comandantul de companie să organizeze siguranța nemijlocită prin posturi de luptă (observare) formate din 2-4 militari ce se trimit pînă la 400 m în fața punctului de sprijin; concomitent se organizează patrule între posturi, comandanții de plutoane desemnînd pozițiile ce trebuie ocupate și itinerarele de patrulare.

461 În toate procedeele specifice apărării siguranța nemijlocită se realizează cu aceleași forțe și mijloace, pe aceleași principii ca și în apărarea pregătită din timp.

462 Siguranța de luptă. Misiunile siguranței de luptă pot fi: de protecție, de siguranță și ca forță de acoperire.

În misiunea de protecție elementul de siguranță are rolul de a observa și a raporta informații, evitând angajarea decisivă cu inamicul și urmărește: avertizarea timpurie; realizarea și menținerea contactului cu inamicul și raportarea despre activitatea acestuia; interceptarea, nimicirea și respingerea subunităților de cercetare ale inamicului; realizarea hărțuirii; dirijarea forțelor ce vin în sprijinul subunității care asigură misiunea de protecție.

Prin siguranță se protejează forțele principale de focul direct și observarea terestră, se raportează informațiile ce se obțin și se angajează lupta pentru a câștiga timp, urmărind: avertizarea timpurie și asigurarea timpului și spațiului necesare executării manevrelor de front, de flanc și de spate a forțelor principale; atacarea și întârzierea acțiunii inamicului în scopul protecției forțelor principale.

Forța de acoperire acționează separat de forțele principale cu scopul de a intercepta, angaja, întârzia și înșela inamicul înainte ca acesta să atace forțele principale.

Forța de acoperire are valoare de grupă, pluton sau companie și urmărește: contactul cu inamicul; protejarea forțelor principale de contactul cu acesta; înșelarea inamicului cu privire la valoarea, compunerea și obiectivul forțelor principale; nimicirea elementelor de cercetare ale inamicului; crearea situațiilor pentru nimicirea inamicului.

463 Compania de infanterie poate organiza siguranța de luptă în timpul misiunii de protecție și siguranță.

În misiuni de siguranță compania de infanterie acționează în fișia de asigurare a brigăzii mecanizate (de tancuri) ca detașament înaintat; distanța la care se trimite siguranța de luptă variază în funcție de teren, misiunea primită, mijloacele de întărire și poate fi de pînă la 15 km. față de limita dinainte a apărării

464 Primind ordinul de acțiune comandantul de companie deplasează plutoanele pe aliniamentul indicat, organizează siguranța nemijlocită, recunoaște terenul împreună cu comandanții de plutoane, recunoaște punctul de sprijin și dă ordinul de acțiune.

Comandantul de companie pregătește sistemul de foc în așa fel încît inamicul să poată fi lovit de la o distanță cît mai mare și să permită realizarea legăturii cu vecinii din siguranța de luptă, sau cu subunitățile care duc acțiuni de luptă pe poziția înaintată ca forță de acoperire.

Pe timpul planificării acțiunii comandantul de companie împreună cu comandanții de plutoane recunosc căile de repliere, stabilesc modul de acțiune, de rupere a luptei și de repliere a companiei în punctul de sprijin din cadrul raionului de apărare (de dispunere) al batalionului.

465 Compania pe timpul ducerii acțiunilor de luptă începe lupta de la bătaia maximă eficace a mijloacelor de foc împotriva elementelor de cercetare și siguranță ale inamicului, producând pierderi, interzicând infiltrarea acestora spre dispozitivul de luptă al forțelor principale, asigurând astfel o dezinformare asupra caracterului acțiunilor forțelor care au trimis-o în misiune. Replierea se execută când forțele principale ale inamicului au fost desfășurate în dispozitiv de luptă.

466 Pe timpul acțiunilor de luptă ofensive se iau măsuri de siguranță nemijlocită în special pentru siguranța flancurilor și spatele dispozitivului de luptă; acestea se vor realiza până la nivelul grupă și pluton prin numirea de observatori (echipe) și mijloace de foc care să asigure legătura cu vecinii și sprijinul de foc reciproc.

Compania de infanterie ia măsuri pentru siguranța flancurilor numind subunități de valoare grupă care să prevină un atac prin surprindere, atunci când pe timpul dezvoltării acțiunii în adâncimea apărării inamicului există riscul ca unul din flancuri să rămână descoperit.

467 Siguranța acțiunilor militare asociate luptei. Principalele forme de acțiuni militare asociate luptei sunt: deplasarea, staționarea, regruparea și înlocuirea.

Siguranța deplasării este una din condițiile esențiale care trebuie îndeplinite pentru a asigura ajungerea într-un raion ordonat, a forțelor și mijloacelor aflate în deplasare, cu posibilități reale de a intra în luptă în mod organizat.

Siguranța deplasării se realizează în mod deosebit atunci când se execută o deplasare tactică, avându-se în vedere o posibilă acțiune inamică sau a altor forțe ostile.

Compania de infanterie poate acționa ca element de siguranță a deplasării sau staționării, conform precizărilor făcute la capitolele anterioare.

468 Siguranța de luptă se retrage numai la ordinul comandantului care a ordonat această acțiune.

Acțiunea de retragere este organizată din timp în mai multe variante posibile, stabilindu-se un cod de declanșare pentru fiecare sau creîndu-se o variantă nouă.

În principiu, sub sprijinul de foc al aruncătoarelor și artileriei, compania rupe lupta, pe plutoane, prin surprindere, retrăgându-se organizat, în măsură să riposteze împotriva unui atac neașteptat al inamicului.

Odată cu retragerea siguranței de luptă trebuie să fie evacuați toți răniții și morții împreună cu armamentul lor.

SECȚIUNEA a 3-a

Protecția electronică

469 Protecția electronică a companiei de infanterie se realizează prin măsuri și activități pregătite și executate într-o concepție unitară, în toate situațiile, pentru menținerea capacității de întrebuințare, în interesul forțelor proprii, a spectrului electromagnetic, în condițiile executării de către inamic a acțiunilor specifice de război electronic.

Protecția electronică este individuală, de grup sau combinată și cuprinde: controlul electronic, asigurarea compatibilității electro-magnetice și mascarea electronică.

Compania de infanterie aplică pentru asigurarea protecției electronice măsuri tactice, tehnice și organizatorice.

Măsurile tactice de protecție electronică se referă, de regulă, la: dispunerea judicioasă a mijloacelor electronice astfel încât să se evite radiația electromagnetică în direcția inamicului precum și perturbarea reciprocă între acestea; modificarea frecvență a locului de dispunere a mijloacelor electronice proprii; mascarea și protecția fizică a tehnicii de comunicații.

Măsurile tehnice de protecție electronică sunt următoarele: utilizarea mijloacelor cu spectru distribuit; criptarea (secretizarea) mesajelor; reducerea puterii de emisie.

Măsurile organizatorice de protecție electronică, de regulă, cuprind: interdicția sau limitarea lucrului mijloacelor electronice în regim de emisie; securitatea comunicațiilor și (sau) transmiției; controlul electronic al mijloacelor proprii; pregătirea personalului asupra cunoașterii regulilor de exploatare a mijloacelor a, efectelor armelor bazate pe radiația electromagnetică (arme cu radio frecvență) și a măsurilor de atenuare și înlăturare a acestora.

Distrugerea mijloacelor electronice ale inamicului se realizează neîntrerupt, în special pe timpul incursiunilor și raidurilor sau al altor acțiuni desfășurate în dispozitivul inamicului, folosind eficient armamentul și materialele din dotare.

Descoperirea (localizarea), capturarea sau după caz distrugerea mijloacelor de război electronic (simulatoare, senzori, stații de bruiaj cu o singură întrebuințare, iluminatoare și teletetre laser) constituie o misiune importantă a plutonului de infanterie.

SECȚIUNEA a 4-a

Contracararea efectelor acțiunilor psihologice ale inamicului

470 Contracararea efectelor acțiunilor psihologice ale inamicului presupune măsuri, tehnici și procedee inițiate și aplicate într-o concepție unitară, în scopul de a proteja forțele proprii și populația din zona acțiunilor împotriva mesajelor ostile sau de a reduce impactul acestora.

Misiunile contracarării efectelor acțiunilor psihologice ale inamicului sunt: menținerea stabilității opiniilor, sentimentelor, atitudinilor și comportamentelor militarilor și populației civile pentru a nu afecta îndeplinirea obiectivelor stabilite;

respingerea și neutralizarea propagandei inamicului și menținerea unui caracter predominant ofensiv-preventiv al activității proprii de contrapropagandă; consolidarea moralului, a încrederii personalului militar și opiniei publice în puterea forțelor proprii de a învinge; subminarea imaginii favorabile, reale sau fictive promovate de propaganda inamicului despre propriul potențial; acestea se îndeplinesc prin acțiuni pregătitoare, preventive și contraacțiuni.

Protecția psihologică a militarilor companiei de infanterie se organizează și se desfășoară pentru:

- a) dezvoltarea rezistenței psihice a militarilor la acțiunea factorilor perturbatori ai luptei, consolidarea încrederii acestora în forțele proprii, comandanți și armamentul din dotare;
- b) prevenirea și combaterea, în rîndul forțelor proprii, a descurajării psihomorale, a stărilor de frică, nesiguranță și panică;
- c) limitarea și anihilarea efectelor acțiunilor de influențare duse de inamic;
- d) recuperarea psihică și refacerea moralului personalului afectat psihic;
- e) diminuarea potențialului psihologic, subminarea voinței de luptă și a capacității de rezistență ale inamicului.

471 Factorii care acționează asupra proceselor psihofizice ale militarului pe timpul desfășurării acțiunilor militare sunt:

- a) fizici: zgomote, vibrații, frigul, căldura, apa, focul, fumul, foamea, setea, lumina, întunericul, necunoscutul, înălțimea, claustrarea, liniștea, gazele toxice și radiațiile;
- b) psihosociali: pericolul morții, panica, conflictele, insuccesul, presiunea luptei, lipsa de informare, informațiile contradictorii, frica de prizonierat, incertitudinea, singurătatea.

Comandantul de companie trebuie să cunoască acești factori și să acționeze ca atare pentru diminuarea efectelor acestora.

Pe timpul desfășurării acțiunilor militare, comandantul de companie trebuie:

- a) să cunoască permanent situația psihologică a acțiunii militare și să precizeze (stabilească) posibilitățile de acțiune în acest domeniu;
- b) să promoveze un climat psihosocial favorabil îndeplinirii misiunilor;
- c) să organizeze și să execute informarea oportună și suficientă a tuturor subordonaților, inclusiv în scopul combaterii zvonurilor și a acțiunilor de dezinformare;
- d) să asigure folosirea eficientă a mijloacelor tehnice de acțiune psihologică, a materialelor și resurselor speciale din dotare sau primite în sprijin.

SECȚIUNEA a 5-a

Mascarea

472 Mascarea se execută în scopul: camuflării dispozitivului de luptă, armamentului și tehnicii militare; ascunderii acțiunilor de luptă; reducerii efectelor armelor nucleare, biologice și chimice și ale sistemelor incendiare; asigurării secretului asupra pregătirii și ducerii acțiunilor de luptă.

Mascarea personalului și mijloacelor constituie o obligație permanentă a comandantului de companie și se execută pe baza dispozițiilor eșaloanelor superioare.

473 În toate situațiile, mascarea se realizează prin:

- a) pregătirea în ascuns a acțiunilor de luptă;
- b) păstrarea secretului asupra concepției și acțiunilor preconizate;
- c) dispunerea dispersată a subunităților și mijloacelor;
- d) camuflarea dispozitivelor de luptă, punctelor de comandă, tehnicii militare, lucrărilor de amenajare genistică și barajelor;
- e) executarea în ascuns a manevrei de forțe și de mijloace, a deplasărilor și regroupărilor;
- f) folosirea proprietăților naturale de mascare ale terenului, ale întinericului sau ale altor condiții de vizibilitate redusă, ale mijloacelor de mascare din înzestrare și improvizate;
- g) camuflarea personalului și mijloacelor față de aparatura de vedere pe timp de noapte;
- h) vopsirea tehnicii militare în culori adecvate mediului înconjurător;
- i) aplicarea măsurilor de mascare radioelectronică, a surselor de lumină și reducerea zgomotelor, luminilor și deplasărilor;
- j) folosirea mijloacelor fumigene din înzestrare și improvizate.

474 Pentru executarea mascării în cadrul companiei se folosesc:

- a) mijloace de mascare din înzestrare (costume de mascare de vară sau de iarnă, plase de mascare individuală, foi de cort, complete de mascare pentru armament și tehnică, plase de mascare de diferite dimensiuni pentru tehnica militară, lucrări genistice și mijloace fumigene);
- b) mijloace de mascare din zonă (crengi de copaci, iarbă, stuf, paie, brazde, pământ și zăpadă) fără a schimba aspectul zonei.

Pe timpul nopții, mascarea acțiunilor de luptă se realizează prin:

- a) interzicerea aprinderii focului și a altor surse de lumină (lanterne, chibrituri, țigări);
- b) camuflarea surselor de lumină ale tehnicii;
- c) reducerea zgomotelor, interzicerea convorbirilor (transmiterea ordinelor și comenzilor) cu voce tare;
- d) limitarea deplasărilor și executarea celor strict necesare în perfectă liniște.

Pentru realizarea camuflării se desfășoară următoarele activități:

- a) studierea terenului și a vegetației existente pentru ca mascarea să nu contrasteze cu mediul, indiferent de zona în care plutonul desfășoară acțiunile;

- b) camuflarea cu brazde a poziției de tragere, precum și a pământului scos din acestea împotriva observării terestre și aeriene a inamicului;
- c) folosirea de către militari a mijloacelor strict necesare; un camuflaj prea bogat sau precar ar putea atrage atenția; mijloacele improvizate (crengi, tufișuri) se vor aduce de pe o întindere cât mai mare pentru a nu demasca dispunerea militarilor;
- d) camuflarea căștilor cu plase de mascare sau, când acestea lipsesc, cu noroi aplicat în mod neregulat;
- e) înlocuirea uniformelor decolorate sau acoperirea cu noroi;
- f) mascarea tenului; tenul expus va reflecta lumina atrăgând atenția inamicului, de aceea se va folosi machiajul pentru camuflare, chiar și la tenurile închise, deoarece și acestea pot străluci datorită grăsimilor naturale din piele; pentru aplicarea machiajului se va aplica o combinație de două culori în forme neregulate astfel încât zonele ce pot străluci (fruntea, pomeții, nasul, urechile, bărbia) se vopsesc întunecat, zonele cu umbre (în jurul ochilor, sub nas, sub bărbie) se vopsesc în culori deschise, vopsindu-se și zonele expuse (ceafa, urechile, antebrațele, palmele); dacă trusa de machiaj lipsește, militarii vor folosi noroi sau cărbune.

SECȚIUNEA a 6-a

Protecția genistică

475 Protecția genistică cuprinde totalitatea măsurilor și lucrărilor ce se execută în scopul creării condițiilor favorabile pentru luptă, executarea focului, manevrelor subunităților, precum și pentru protecția și mascarea personalului și tehnicii militare împotriva armelor nucleare, biologice, chimice și a sistemelor incendiare ale inamicului.

Protecția genistică se execută în toate formele acțiunilor de luptă desfășurate de companie, pe baza ordinelor eșalonului superior.

476 Misiunile protecției genistice sunt:

- a) cercetarea de geniu a inamicului și terenului;
- b) amenajarea genistică a poziției de apărare;
- c) executarea barajelor genistice, distrugerilor, culoarelor prin baraje, trecerilor peste obstacole și a deminării terenului;
- d) asigurarea genistică a introducerii în luptă a subunităților din adâncime;
- e) luarea măsurilor și executarea lucrărilor genistice de mascare;
- f) executarea lucrărilor genistice pentru lichidarea urmărilor atacului cu armele nucleare, biologice, chimice și sistemele incendiare;
- g) instalarea barajelor genistice pentru respingerea contra-atacurilor, consolidarea aliniamentelor și obiectivelor;
- h) neutralizarea și distrugerea lucrărilor de fortificații și a obiectivelor întărite ale inamicului;
- i) neutralizarea dispozitivelor de dare a focului realizate de inamic la obiectivele pregătite pentru distrus;
- j) aprovizionarea cu mine antiblindate, explozivi și materiale de geniu.

477 Pe timpul marșului compania de infanterie realizează protecția genistică prin:

- a) cercetare de geniu a terenului și inamicului;
- b) înlăturarea barajelor de pe itinerarul de deplasare;
- c) asigurarea trecerilor peste cursurile de apă și alte obstacole;
- d) amenajarea raioanelor pentru halte mari, odihnă și concentrare;
- e) executarea lucrărilor pentru lichidarea urmărilor atacului cu armele nucleare, biologice, chimice și sistemele incendiare;
- f) cercetarea la minare și deminarea itinerarului de deplasare și raionului care va fi ocupat;
- g) executarea culoarelor prin barajele inamicului.

478 Pe timpul staționării, compania de infanterie își asigură protecția genistică prin:

- a) amenajarea raionului de staționare;
- b) executarea lucrărilor de mascare;
- c) instalarea barajelor pe direcțiile probabile de acțiune ale inamicului.

479 În ofensivă protecția genistică are ca scop să creeze condițiile favorabile pentru realizarea în ascuns și la timp a dispozitivului de luptă, mărirea gradului de protecție a subunităților, ruperea apărării inamicului, dezvoltarea ofensivei, precum și pentru ocuparea și menținerea obiectivelor și aliniamentelor cucerite.

480 Misiunile protecției genistice în ofensivă sunt următoarele:

- a) cercetarea de geniu a inamicului și terenului;
 - b) cercetarea la minare și deminare a terenului;
 - c) amenajarea genistică a poziției de plecare la ofensivă;
 - d) executarea culoarelor prin baraje și a trecerilor peste cursurile de apă;
 - e) amenajarea și întreținerea barajelor genistice pentru respingerea contraatacurilor;
 - f) consolidarea aliniamentelor (obiectivelor) ocupate;
 - g) executarea lucrărilor genistice pentru lichidarea urmărilor atacurilor cu armele nucleare, biologice, chimice și sistemele incendiare;
- distrugerea cu explozivi a lucrărilor de apărare puternic întărite și cucerite de inamic.

481 În apărare, protecția genistică are ca scop să contribuie la realizarea unei apărări active, ferme și stabile și să creeze condiții favorabile pentru: întrebuințarea cât mai eficace a armamentului; dispunerea în ascuns și în siguranță a subunităților; protecția împotriva armelor nucleare, biologice, chimice, sistemelor incendiare, loviturilor și focului inamicului; executarea manevrei de forțe și mijloace.

482 În funcție de situație, în punctul de sprijin de companie se amenajează genistic:

- a) punctele (punctul) de sprijin de pluton de pe limita dinainte, cu pozițiile de tragere de bază, de rezervă și vremelnice ale mijloacelor de foc de toate categoriile din cadrul acestora;
- b) punctul (punctele) de sprijin de pluton din adâncime;
- c) pozițiile de tragere pentru aruncătoare;
- d) aliniamentele de contraatac;
- e) punctele de comandă-observare;
- f) lucrări de rezervă și false.

483 Lucrările pentru amenajarea genistică a punctului de sprijin de companie se execută concomitent într-o succesiune care să asigure în permanență companiei capacitatea de a respinge ofensiva inamicului.

Tranșeele (șanțurile de tragere) și pozițiile de tragere se amenajează după organizarea sistemului de foc.

Ulterior se sapă șanțuri de comunicație, se definitivează pozițiile de tragere ale mijloacelor antiblindate, ale TAB sau MLI, ale aruncătoarelor (cînd sunt primite ca întărire), se amenajează aliniamentele de contraatac, se construiesc lucrări de adăpostire pentru personal, tehnică militară și materiale, se dezvoltă sistemul de baraje și se pregătesc obiectivele ce urmează a fi distruse, se amenajează lucrările de rezervă (vremelnice) și false, precum și puncte de aprovizionare cu apă.

Amenajarea genistică se execută fără întrerupere, pe tot timpul pregătirii și ducerii luptei, respectîndu-se regulile de mascare.

SECȚIUNEA a 7-a

Protecția antiaeriană

484 Protecția antiaeriană a companiei de infanterie se desfășoară în scopul prevenirii, acoperirii și apărării dispozitivelor (obiectivelor) și menținerii puterii de luptă a forțelor, apărării unor detalii de planimetrie deosebit de importante, asigurării securității în spațiul aerian în zona de responsabilitate a subunităților împotriva cercetării și loviturilor executate din aer, precum și pentru nimicirea mijloacelor de atac aerian al inamicului.

Protecția antiaeriană se realizează prin măsuri generale de siguranță antiaeriană, mascare, cercetare a spațiului aerian, înștiințare, dispersare și adăpostire a forțelor și prin combaterea mijloacelor de cercetare și atac ale inamicului.

485 Pentru realizarea apărării antiaeriene împotriva avioanelor (elicopterelor) care acționează la înălțime mică comandantul de companie este obligat să ia următoarele măsuri:

- a) să organizeze permanent cercetarea spațiului aerian în raionul de dispunere (acțiune);
- b) să ordone măsuri pentru adăpostirea și mascarea militarilor și a tehnicii militare;
- c) să precizeze modul de folosire a armamentului de infanterie individual din înzestrarea subunității, inclusiv al armamentului de pe TAB sau MLI și să conducă executarea focului asupra țintelor aeriene care zboară la mică înălțime.

Înainte de începerea luptei, pe timpul executării marșului și în staționare, întregul personal al companiei trebuie să fie pregătit pentru a acționa cu toate categoriile de armament din dotare.

486 Pentru ducerea luptei împotriva mijloacelor de atac aerian ale inamicului militarii sunt obligați:

- a) să recunoască și să deosebească tipurile de avioane și elicoptere proprii de cele ale inamicului după aspectul exterior (siluetă) în zbor și după însemnele apartenenței de stat;
- b) să execute corect și repede, la comandă sau din proprie inițiativă, foc cu armamentul din înzestrare asupra avioanelor și elicopterelor care zboară la înălțime mică precum și a desantului aerian al inamicului pe timpul parașutării;
- c) să folosească adăposturile din teren și să se mascheze cât mai bine.

487 Pentru cercetarea spațiului aerian, în cadrul fiecărui pluton, se numesc cercetași-observatori care au următoarele misiuni:

- a) să observe neîntrerupt spațiul aerian și să descopere apariția țintelor aeriene ale inamicului;
- b) să determine timpul, direcția, înălțimea și viteza de zbor;
- c) să determine după auz, noaptea sau în alte condiții de vizibilitate redusă (ceață, nori denși și cu plafon jos) poziția avioanelor și a elicopterelor;
- d) să raporteze comandantului datele observării și alte evenimente importante ce se petrec în spațiul aerian stabilit (alarmă aeriană la subunitățile vecine, desant aerian la diferite înălțimi, avion al inamicului care nu intră în bătaia armamentului).

488 Cercetașii observatori se instalează în apropierea comandanților de plutoane și trebuie să fie astfel amplasați astfel încât să aibă câmp de vedere circular cât mai mare (fără acoperiri pe direcția probabilă de apropiere a inamicului aerian).

Militarii care îndeplinesc misiuni ca cercetași - observatori, de regulă, nu vor primi alte misiuni care ar îngreuna executarea de către aceștia a cercetării spațiului aerian și se schimbă după 1-2 ore de serviciu.

Spațiul aerian se cercetează permanent, de la dreapta către stînga și de jos în sus.

Pe timpul marșului, spațiul aerian se cercetează circular de către cercetași-observatori numiți în acest scop, instalați în fiecare autovehicul.

Cercetașul-observator are în dotarea sa binoclu, busolă, ceas, ochelari de soare, mijloace de semnalizare optice și acustice (stegulețe, fluier și pistol de semnalizare).

Activitatea cercetașului-observator se desfășoară în ordinea: observarea spațiului aerian; descoperirea țintei aeriene; alarmarea subunității.

Procedeele folosite pentru indicarea țăintelor aeriene se vor stabili de către comandantul care a numit cercetașul-observator, folosindu-se în acest scop indicatoarele de pe cadranul busolei.

Identificarea avionului, elicopterului inamic trebuie să se facă la distanța maximă posibilă, pentru a lăsa timp trăgătorilor în vederea pregătirii și deschiderii focului.

Avioanele și elicopterele inamicului se identifică prin: direcția de atac, deschiderea focului asupra subunității proprii sau vecine, parașutarea sau debarcarea desantului aerian, silueta și însemnele apartenenței de stat de pe fuzelaj, planuri și ampenaj.

Alarma trebuie să fie astfel dată încât să fie auzită de toți militarii din subunitatea respectivă; când cercetașul-observator se găsește la o distanță mai mare față de subunitate, semnalul de alarmă se transmite din om în om.

SECȚIUNEA a 8-a

Apărarea nucleară, biologică și chimică

489 Apărarea nucleară, biologică și chimică a companiei de infanterie se realizează în scopul: prevenirii și protejării forțelor proprii și a elementelor de dispozitiv împotriva efectelor loviturilor executate de către inamic cu armele nucleare, biologice și chimice; evitării, reducerii, evaluării și înlăturării urmărilor distructive sau ale acțiunii în condițiile folosirii acestora (inclusiv cele cauzate de emisiile altele decât atacul).

Apărarea nucleară, biologică și chimică se realizează prin: evaluarea posibilităților și cunoașterea intențiilor inamicului privind întrebuințarea armelor nucleare, biologice și chimice; determinarea efectelor și a urmărilor în cazul folosirii acestora; stabilirea măsurilor de protecție specifice; executarea decontaminării forțelor și a terenului.

490 Misiunile apărării nucleare, biologice și chimice, la care participă sau pe care le execută compania de infanterie sunt:

a) electromagnetic. descoperirea la timp a pregătirii inamicului pentru întrebuințarea armelor nucleare, biologice, chimice și a sistemelor incendiare și prevenirea subunităților despre pericolul atacului cu acestea;

b) protecția nemijlocită a subunităților împotriva armelor nucleare, biologice, chimice și a sistemelor incendiare;

c) determinarea efectului atacului cu armele nucleare, biologice, chimice și înștiințarea personalului despre contaminarea radioactivă, chimică și biologică;

d) lichidarea urmărilor atacului cu armele nucleare, biologice, chimice și sistemele incendiare;

e) protecția mijloacelor de comunicații împotriva impulsului

Asigurarea cu tehnică, aparatură și mijloace de protecție împotriva efectelor armelor nucleare, biologice și chimice a companiei de infanterie se realizează de către eșalonul superior.

491 Concomitent cu îndeplinirea misiunilor de luptă, compania de infanterie, trebuie să ia măsuri pentru descoperirea la timp a pregătirii inamicului pentru întrebuințarea armelor nucleare, biologice, chimice și a sistemelor incendiare. Pe baza datelor și informațiilor obținute comandantul ia măsuri pentru prevenirea subunităților, precum și pentru participarea la lovirea (distrugerea) mijloacelor de atac și a depozitelor de muniție nucleară și chimică descoperite.

492 Protecția nemijlocită a companiei de infanterie se asigură prin:

a) dispersare și mascare;

b) folosirea mijloacelor de protecție individuală și colectivă, a antidoturilor și substanțelor radioprotectoare;

c) folosirea proprietăților de protecție ale terenului, tehnicii militare, construcțiilor și altor elemente existente în zonă;

d) amenajarea lucrărilor genistice pentru protecția împotriva armelor nucleare, biologice, chimice și a sistemelor incendiare (porțiuni de tranșee acoperite, adăposturi sub parapet, nișe, adăposturi cu instalații de filtroventilație);

e) protecția tehnicii militare și aparaturii speciale;

f) protecția personalului în cazul acțiunii îndelungate în raioanele contaminate și reducerea timpului de expunere;

g) folosirea celor mai indicate procedee de trecere prin zonele (raioanele) contaminate și cu distrugeri sau ocolirea acestora;

h) executarea măsurilor sanitaro-igienice și profilactice speciale.

Dispersarea și mascarea se execută în scopul de a reduce cât mai mult pierderile în personal și tehnică și trebuie executate astfel încât să influențeze pozitiv conducerea focului și cooperarea.

493 Mijloacele de protecție individuală se folosesc la ordinul comandanților și din proprie inițiativă de către fiecare luptător, la primirea semnalului de înștiințare despre contaminarea radioactivă, chimică și biologică sau când se constată existența contaminării în raionul de acțiune (dispunere).

Mijloacele de protecție individuală se scot la ordinul comandanților și numai după ce s-a stabilit, cu ajutorul aparatelor- lipsa pericolului de contaminare radioactivă și chimică, iar după indicii exterioare- lipsa pericolului de contaminare biologică.

494 Trecerea zonelor (raioanelor) contaminate radioactiv se execută pe mijloace de transport proprii și se poate realiza prin traversarea rapidă fără a aștepta scăderea nivelului de radiație sau prin ocolirea raioanelor cu niveluri mari de radiație; traversarea lor după scăderea nivelurilor mari de radiație se execută în cazul când ocolirea acestora necesită un timp îndelungat.

Raioanele de teren contaminate chimic și biologic, de regulă, se ocolesc; când ocolirea nu este posibilă, traversarea lor se execută pe itinerarele cele mai scurte, folosindu-se mijloacele de protecție individuală.

495 Măsurile sanitaro-igienice și profilactice speciale constau în: respectarea strictă a regulilor de igienă personală și de folosire a alimentelor și apei potabile; decontaminarea tehnicii și lucrărilor de apărare; menținerea stării sanitare corespunzătoare în raioanele de dispunere; izolarea, evacuarea și dispunerea în carantină a bolnavilor.

Decontaminarea inițială se execută de către fiecare militar cu mijloacele din înzestrare și cele din zonă, fără a întrerupe îndeplinirea misiunii de luptă.

Decontaminarea totală se execută în afara raioanelor contaminate, de regulă, la ordinul eșalonului superior, după îndeplinirea misiunii de luptă, prin folosirea mijloacelor din înzestrare, a celor existente în zonă, precum și cu sprijinul subunităților specializate.

SECȚIUNEA a 9-a

Protecția împotriva sistemelor incendiare

496 Protecția împotriva sistemelor incendiare se execută de către compania de infanterie folosind forțele și mijloacele din înzestrare, precum și pe cele din zona de responsabilitate pentru: apărarea împotriva efectelor armelor și munițiilor incendiare; evitarea, controlul, evaluarea, limitarea și înlăturarea efectelor incendiilor în dispozitivele forțelor proprii; ieșirea din raioanele în care se produc incendii masive.

Pregătirea și desfășurarea acțiunilor de protecție împotriva sistemelor incendiare constă în: descoperirea pregătirii inamicului pentru întrebuințarea sistemelor incendiare; prevenirea despre pericolul întrebuințării de către inamic a sistemelor incendiare; protecția nemijlocită a forțelor și elementelor de dispozitiv împotriva efectelor întrebuințării sistemelor incendiare; stabilirea caracterului și volumului lucrărilor de limitare și înlăturare a urmărilor atacului cu arme și muniții incendiare, în funcție de natura incendiilor, precum și de forțele și mijloacele avute la dispoziție; limitarea și înlăturarea urmărilor atacului cu sisteme incendiare.

SECȚIUNEA a 10-a

Protecția informațiilor

497 Protecția informațiilor cuprinde ansamblul măsurilor și acțiunilor organizatorice, informaționale și tehnice luate și executate în scopul: respectării regulilor de lucru în elaborarea și exploatarea documentelor, tehnicii și materialelor de conducere în secret; păstrării secretului asupra acțiunilor care se pregătesc sau sunt în curs de desfășurare, prin accesul limitat, autorizat și ierarhizat la date și informații; controlul informațiilor destinate publicului; protecției fizice și criptografice a informațiilor care se transmit; disimulării informaționale împotriva cercetării inamicului; penetrării documentelor, materialelor, cifrurilor și codurilor inamicului.

498 Conducerea în secret a companiei cuprinde totalitatea măsurilor și activităților care se organizează în scopul păstrării secretului asupra pregătirii și ducerii acțiunilor de luptă și se realizează prin:

- a) limitarea numărului de persoane care cunosc conținutul documentelor de luptă;
- b) transmiterea misiunilor la subordonați numai în părțile ce-i privesc;
- c) respectarea regulilor de întocmire, mînuire și păstrare a documentelor de luptă și a codurilor;
- d) cifrarea documentelor;
- e) întrebuințarea aparaturii de secretizare, a tabelelor de convorbiri, indicative și semnale, a hărților codificate pentru efectuarea comunicărilor prin mijloace de transmisiuni;
- f) educarea întregului personal în spiritul păstrării secretului convorbirilor prin mijloacele de transmisiuni.

SECȚIUNEA a 11-a

Protecția medicală

499 Protecția medicală se pregătește și se desfășoară în scopul: păstrării sănătății personalului; prevenirii apariției și răspîndirii bolilor; acordării ajutorului medical; evacuării, spitalizării, tratamentului și recuperării răniților și bolnavilor; protecția personalului împotriva efectelor atacurilor nucleare, biologice și chimice, a efectelor debitelor mici ale dozelor absorbite și a substanțelor chimice, toxice și toxinelor biologice industriale.

500 Comandantul de companie răspunde pentru starea sănătății și capacității de luptă a militarilor din subordine.

El este obligat:

- a) să verifice dacă toți militarii au primit în totalitate materialele sanitare pentru autoajutor și dacă aceștia cunosc modul cum se acordă primul ajutor;
- b) să indice militarilor locul de dispunere a punctului de adunare răniți al companiei;

- c) să organizeze acordarea ajutorului răniților și bolnavilor pe câmpul de luptă;
- d) să urmărească respectarea de către întregul efectiv de militari a regulilor de igienă personală;
- e) să interzică folosirea de către militari a apei din surse neavizate de serviciul medical;
- f) să ia măsuri pentru ca răniții sau bolnavii să nu fie capturați de inamic;
- g) să urmărească respectarea măsurilor de siguranță pe timpul executării decontaminării;
- h) să ia măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor și a degerăturilor.

501 Răniții și bolnavii din câmpul de luptă se strâng pe companie la punctul de adunare răniți, cu forțele și mijloacele acestora și cele primite de la eșalonul superior; aceștia se evacuează împreună cu armamentul individual, masca contra gazelor și lopata mică; în funcție de destinație și caracteristicile terenului, răniții și bolnavii se pot evacua de la companie direct la punctul medical al batalionului.

Răniților și bolnavilor li se acordă primul ajutor și ulterior îngrijirile de specialitate necesare; primul ajutor se acordă de către militari și sanitarul companiei pe locul unde au fost răniți, în adăposturile sau adăposturile cele mai apropiate; fiecare militar este obligat să cunoască modalitățile de acordare a primului ajutor; în cadrul acestui ajutor se folosesc pachetul cu pansamentul individual, pachetul de decontaminare inițială, trusele medicale aflate în autovehicule precum și materialele sanitare și medicamentele din gențile personalului sanitar; după acordarea ajutorului medical, răniții ușor, apti pentru luptă se înapoiază în subunitățile din care fac parte.

502 Echipa medicală dată în întărire companiei de infanterie asigură acordarea primului ajutor și evacuarea răniților.

Echipa acordă primul ajutor în cazul rănilor ușoare, afecțiunilor și tratament medical de urgență pentru stabilizarea răniților grav în vederea transportării acestora la punctul medical batalionar.

Medicul batalionului instruește și sprijină echipele medicale pentru desfășurarea activității de menținere a sănătății personalului subunității; echipa medicală este subordonată plutonierului companiei.

În cazul în care survin răniți se acordă primul ajutor de către echipa medicală și de îndată ce este posibil se transportă rănitul înapoi la adăpost.

Dacă există, mai mulți răniți într-un pluton, aceștia sunt centralizați pentru facilitarea tratamentului și a evacuării; prin grija plutonierului companiei este înaintată cererea de evacuare medicală către eșalonul superior și cu ambulanța de la punctul medical batalionar răniții sunt evacuați; răniții ușor pot fi evacuați cu orice vehicul aflat la dispoziție.

503 În condițiile întrebuințării armelor nucleare, biologice, chimice și a sistemelor incendiare, protecția medicală prezintă particularități determinate de felul îmbolnăvirilor, rănilor sau intoxicațiilor (boala de iradiere, arsuri, intoxicații specifice S.T.L., boli provocate de agenți patogeni) precum și de numărul mare de răniți și bolnavi care apar în focare. Pentru lichidarea urmărilor atacului biologic se iau măsuri de izolare și evacuare a bolnavilor și suspecților de boli contagioase, de depistare a contactelor și izolare a acestora, precum și de recoltare a probelor de sol, aer, apă sau vectori în vederea precizării agentului patogen

SECȚIUNEA a 12-a

Protecția mediului

504 Protecția mediului cuprinde ansamblul de măsuri și acțiuni ce se desfășoară pentru păstrarea echilibrului ecologic, prevenirea și combaterea poluării, menținerea și ameliorarea factorilor naturali de mediu din zonele de desfășurare a acțiunilor militare.

505 Pe timpul pregătirii și ducerii acțiunilor militare, se iau măsuri de protecție a mediului pentru:

- a) protejarea vegetației sălbatice (flori, puieți, vegetație lemnoasă) de acțiunea distructivă a personalului și tehnicii;
- b) evitarea tăierii crengilor, copacilor, precum și a distrugerii mugurilor, în scopul utilizării lor pentru mascarea forțelor;
- c) recuperarea în totalitate a deșeurilor.

Protejarea apelor se realizează prin:

- a) interzicerea, în toate situațiile, a deversării ori împrăstierii substanțelor chimice periculoase, produselor petroliere sau toxice în apele de suprafață;
- b) evitarea spălării autovehiculelor, blindatelor, recipientelor sau vaselor contaminate cu produse chimice, petroliere sau toxice în apele de suprafață; această activitate se execută în locuri special amenajate;
- c) oprirea oricăror scăpări sau scurgeri de substanțe poluante și curățarea zonei afectate prin decontaminare mecanică;
- d) evitarea traversării cu tehnica a râurilor, lagunelor, șanțurilor sau canalelor cu apă dacă nu este absolut necesar;
- e) protejarea în mod deosebit a surselor, rezervoarelor și conductelor de apă potabilă;
- f) prevenirea infiltrării apelor reziduale în apele subterane;
- g) stabilirea distanței adecvate de protecție între sursele de apă și locul de dispunere al taberei sau raionului de staționare a subunității;
- h) interzicerea depozitării în albiile sau pe malurile cursurilor de apă, ale lacurilor, pe plaje și pe faleze, baraje, diguri sau în zonele de protecție ale acestora, a materialelor și deșeurilor de orice natură.

Protejarea solului se realizează prin:

- a) deplasarea forțelor pe potecile, drumurile și șoselele existente, evitându-se efectuarea de noi trasee;
- b) evitarea deplasărilor de forțe sau mijloace de transport pe vreme umedă;
- c) evitarea efectuării de lucrări genistice în zonele de importanță istorică, arheologică sau în rezervații naturale;
- d) evaluarea impactului asupra mediului înainte de începerea lucrărilor de amenajări specifice.

Protejarea atmosferei se realizează prin:

- a) reducerea emisiilor mijloacelor de transport, de propulsie și a generatoarelor electrice;
- b) limitarea funcționării în staționare a autovehiculelor, blindatelor și tehnicii din dotare în scopul reducerii emisiilor de gaze în atmosferă;
- c) evitarea arderii miriștilor, stufărișurilor sau a deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate în urma desfășurării acțiunilor de luptă.

SECȚIUNEA a 13-a **Protecția muncii**

506 Protecția muncii se realizează pentru asigurarea integrității personalului participant la acțiune, prin diminuarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvirii profesionale.

Protecția muncii se desfășoară continuu și sistematic sub conducerea comandanților și a persoanelor investite cu atribuții în acest domeniu și este organizată pe baza factorilor de risc, de accidentare și (sau) de îmbolnăvire profesională care decurg din elementele sistemului de muncă proprii fiecărei componente a acestuia (executant – sarcină de muncă – echipamente tehnice – mediu de muncă).

SECȚIUNEA a 14-a **Activitatea de informare și relații publice**

507 Activitatea de informare și relații publice se desfășoară continuu și sistematic pentru asigurarea și menținerea unor raporturi favorabile în interiorul companiei de infanterie, cât și între aceasta și administrația (serviciile) publice, în folosul acțiunii, precum și pentru informarea personalului asupra acestora.

Activitatea de informare și relații publice, la nivelul companiei, se realizează prin: crearea și menținerea unei imagini favorabile forțelor proprii; informarea corectă asupra misiunilor subunităților, deciziilor politice și administrative referitoare la armată și la problemele de interes pentru acțiunea ce se desfășoară; creșterea responsabilității pentru îndeplinirea misiunilor; formarea și dezvoltarea conștiinței civice; realizarea unei comunicări biunivoce permanente și reciproc avantajoase între armată și societatea civilă.

SECȚIUNEA a 15-a

Asigurarea topogeodezică

508 Asigurarea topogeodezică se execută în scopul procurării, prelucrării și transmiterii în timp a datelor și documentelor topogeodezice necesare pregătirii și desfășurării acțiunilor.

Asigurarea topogeodezică se realizează de către forțele specializate prin: cercetarea topogeodezică, actualizarea documentelor specifice, asigurarea cu date, documente și fotodocumente, tehnică și materiale topogeodezice.

Compania de infanterie beneficiază de datele, materialele și documentele topogeodezice necesare pregătirii și desfășurării luptei de către acesta.

SECȚIUNEA a 16-a

Asigurarea hidrometeorologică

509 Asigurarea hidrometeorologică se desfășoară pentru obținerea, determinarea și analiza datelor și informațiilor referitoare la situația hidrologică și meteorologică, prognoza hidrometeorologică, fenomenele periculoase sau cu caracter calamitar, influența fenomenelor hidrometeorologice asupra acțiunilor, precum și stabilirea măsurilor de protecție a plutonului de infanterie pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor proprii.

Compania utilizează datele și informațiile furnizate de către forțele specializate în asigurarea hidrometeorologică pe toată perioada pregătirii și desfășurării luptei.

SECȚIUNEA a 17-a

Asigurarea cu resurse umane

510 Asigurarea cu resurse umane se desfășoară pentru completarea necesarului de personal al companiei de infanterie ca urmare a pierderilor suferite în timpul acțiunilor desfășurate sau a deficitelor apărute din alte cauze (înființarea de noi subunități).

Asigurarea cu resurse umane presupune urmărirea, centralizarea și analiza datelor privind pierderile și nivelul încadrării cu personal, elaborarea și transmiterea cererilor de completare, primirea, repartitia și încadrarea personalului destinat pentru completări.

SECȚIUNEA a 18-a

Evitarea fratricidului

511 Evitarea fratricidului cuprinde ansamblul măsurilor și acțiunilor stabilite și desfășurate pentru evitarea uciderii sau rănirii personalului subordonat (aliat) și a distrugerii materialelor și tehnicii din dotarea acestuia de către forțele proprii. Aceasta se obține prin cunoașterea permanentă a situației și a acțiunilor forțelor proprii, ale eșalonului superior și ale vecinilor, precum și printr-o conducere și cooperare neîntrerupte.

512 Pentru evitarea fratricidului în apărare, comandantul de companie ia următoarele măsuri :

- a) respectarea principiilor tragerilor prin intervale și pe deasupra forțelor proprii;
- b) coordonarea misiunilor de sprijin executate de către subunitățile de artilerie;
- c) stabilirea și cunoașterea semnalelor de recunoaștere între forțele proprii și elicopterele de asalt care sprijină acțiunile companiei, a vecinilor și a subunităților cu care se cooperează;
- d) cunoașterea indicilor de recunoaștere și a itinerarelor de deplasare a elementelor de cercetare proprii, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte și în alte condiții de vizibilitate redusă.

Pentru evitarea fratricidului, în ofensivă, comandantul de companie ia următoarele măsuri:

- a) stabilirea aliniamentelor de încetare a focului și respectarea întocmai a acestora;
- b) respectarea principiilor tragerilor prin intervale și pe deasupra forțelor proprii;
- c) cunoașterea de către întregul personal a locului culoarului din barajul de mine al inamicului;
- d) stabilirea și cunoașterea semnelor și semnalelor de recunoaștere a elicopterelor de asalt care sprijină acțiunile companiei, a vecinilor și a subunităților cu care se cooperează;
- e) coordonarea misiunilor de sprijin executate de către subunitățile de artilerie.

SECȚIUNEA a 19-a

Asistența juridică

513 Asistența juridică asigură respectarea în acțiunile de luptă a cerințelor legilor țării, regulamentelor militare și ale dreptului internațional umanitar aplicabil în conflictele armate; aceasta trebuie să realizeze concordanța dintre cerințele militare și restricțiile impuse, îndeplinirea misiunilor fără încălcarea normelor de drept, limitarea pierderilor colaterale în raport cu așteptările, discriminarea în selectarea obiectivelor și proporționalitatea între mijloacele și metodele folosite în raport cu necesitățile militare.

Prin asistența juridică se amplifică demnitatea, onoarea și prestigiul moral ale personalului companiei, implicit victoria acestuia, prin eliminarea crimelor, distrugerilor și suferințelor inutile.

SECȚIUNEA a 20-a

Asistența religioasă

514 Asistența religioasă se execută în scopul cultivării valorilor religios-morale, patriotice, etice și civice în vederea realizării și menținerii unui nivel ridicat al moralului întregului personal al companiei.

Asistența religioasă se realizează prin pastorație individuală adecvată, predică și slujbe religioase în vederea îmbărbătării militarilor, fortificării voinței, curajului, sentimentului patriotic și întăririi credinței acestora.

CAPITOLUL XI

Rapoarte, ordine, planuri și scheme.

SECȚIUNEA 1

Raport standard MPE (Muniție, Pierderi, Echipament)

516 Locțiitorul comandantului de companie ordonă comandanților de plutoane prezentarea **raportului standard MPE** la sfârșitul fiecărei etape de luptă în scopul cunoașterii stării reale în care se găsește compania după îndeplinirea misiunii respective, precum și pentru stabilirea măsurilor necesare ce se impun în vederea reorganizării și continuării acțiunilor de luptă.

Raportul standard MPE cuprinde informații despre:

- a) muniție (cantitatea rămasă);
- b) pierderi sau răniți;
- c) echipament (gradul de operativitate).

Toate aceste informații se vor transmite în procente folosind următorul cod de cuvinte – culori:

- a) verde – între 80-100% ;
- b) galben – între 60-80% ;
- c) roșu – între 40-60% ;
- d) negru – sub 40% .

Locțiitorul comandantului de companie centralizează aceste informații și ordonă redistribuirea în cadrul companiei a muniției și materialelor în vederea executării următoarei etape de luptă; raportează comandantului de companie, utilizând aceeași formă de raport.

Exemplu: “Plutonul 1 : galben – verde – verde.”

“Plutonul 2 : roșu – galben – verde.”

“Plutonul 3 : roșu – galben – galben.”

“Plutonul Ar.: galben – verde – verde.”

“Plutonul A.Bl.: roșu – galben – verde”

“Grupe Lun. : galben – verde – verde”

“Compania 1: roșu – galben – verde.”

SECȚIUNEA a 2-a

Factorii MITF – T (Planul preliminar)

517 Ca bază a estimării sale, comandantul companiei folosește **factorii MITF-T** (*misiune, inamic, teren, forțe disponibile, timp la dispoziție*); acești factori constituie elementele **planului preliminar**.

Misiunea. Comandantul de companie primește misiunea de la comandantul de batalion, o analizează ținând cont de intenția comandantului său de batalion, cu două nivele mai sus și deduce sarcinile esențiale pe care compania trebuie să le îndeplinească în scopul executării misiunii.

Inamicul. Comandantul companiei identifică tipul, mărimea, organizarea și dispunerea, modul probabil de acțiune, echipamentul, principalele amenințări ale inamicului ce vizează îndeplinirea misiunii de către companie și părțile cele mai vulnerabile ale acestuia.

Terenul. Comandantul companiei are în vedere modul cum terenul și condițiile de stare a vremii influențează acțiunile inamicului și ale forțelor proprii, folosind linia de ghidare de mai jos (OAOPD):

a) **observarea și posibilitățile (câmpurile) de foc** - comandantul de companie stabilește posibilitățile de executare a observării, funcție de terenul din zona sa de acțiune; analizează posibilitățile de foc ale inamicului funcție de caracteristicilor armamentului de care acesta dispune (distanța de tragere maximă eficientă, distanța focului razant, distanța de armare și durata de traiect);

b) **acoperirea și mascarea** - comandantul de companie indentifică posibilitățile de acoperire și mascare ale terenului împotriva focului direct și a celui din poziții de tragere acoperite executate de către inamic și față de observarea terestră și aeriană a acestuia;

c) **obstacolele** - pentru executarea atacului, comandantul de companie ia în considerare restricțiile în executarea manevrei impuse de teren; la organizarea apărării el planifică dispunerea obstacolelor în teren pentru a fragmenta, a întoarce, a fixa sau a bloca forțele inamicului și a-și proteja compania față de atacul declanșat de către acesta;

d) **punctele cheie ale terenului** - reprezintă locurile sau zonele a căror ocupare sau menținere asigură un avantaj important pentru combatanți; comandantul de companie are în vedere punctele cheie ale terenului în stabilirea obiectivului și a direcției de atac-în ofensivă, respectiv, a locului punctului de sprijin - în apărare;

e) **direcțiile (căile) de apropiere** - reprezintă o rută aeriană sau terestră, cu o mărime dată, pe care forța care atacă, se deplasează în dispozitiv de marș, către obiectivele sale sau către un punct cheie din teren; în ofensivă, comandantul de companie identifică direcția de apropiere care îi asigură protecție maximă și îl plasează în punctul cel mai vulnerabil al inamicului; în apărare, comandantul de companie amplasează armamentul principal, de-a lungul căilor de apropiere cele mai probabile a fi folosite de către inamic;

f) **vremea** - în evaluarea efectelor vremii comandantul de companie are în vedere, în principal, vizibilitatea și practicabilitatea terenului.

Forțele disponibile. Comandantul de companie evaluează puterea de luptă a subunității (inclusiv caracteristicile armamentului), a forțelor date în întărire (sprijin) și stabilește misiunile plutoanelor (grupe).

Timpul la dispoziție. Comandantul reface calculul timpului avînd în vedere planul preliminar și orice schimbare de situație.

SECȚIUNEA a 3-a

Ordinul preliminar (de avertizare)

518 Ordinul preliminar (de avertizare) este folosit de către comandantul de companie pentru a-și informa subordonații despre trecerea la îndeplinirea unei noi misiuni de luptă.

Scopul ordinului preliminar este de a sprijini subordonații în declanșarea și desfășurarea activităților de pregătire a execuției noii misiuni, avertizându-i și oferindu-le maximum de informații și detalii disponibile privind viitoarele acțiuni de luptă, mărindu-le astfel timpul de pregătire.

519 Ordinul preliminar se întocmește în scris și se transmite de regulă verbal; se elaborează și se întocmește imediat după primirea și analiza ordinului preliminar (ordinului de acțiune, atunci când nu s-a primit ordin preliminar) transmis de eșalonul superior.

520 Pentru a avea garanția că subordonații vor primi în timp util notificările privind acțiunile de luptă iminente, elaborarea ordinului preliminar nu trebuie să fie întârziată de lipsa unor informații detaliate; el trebuie emis cât mai repede posibil, urmînd ca detaliile semnificative să fie transmise prin ordine suplimentare sau prin ordinul de acțiune.

Un ordin preliminar bine elaborat mărește cuantumul de timp pentru planificare, la dispoziția comandanților de plutoane și permite forțelor să se pregătească pentru misiunea următoare, în cel mai scurt timp posibil.

521 După primirea ordinului preliminar de la comandantul de batalion, comandantul de companie trebuie să-și elaboreze propriul ordin preliminar pe care să - l transmită subordonaților.

522 Formatul ordinului preliminar depinde de cantitatea informațiilor și detaliilor avute la dispoziție privind misiunea; indiferent de situație, ordinul preliminar trebuie să fie concis și să cuprindă informații referitoare la:

- a) descrierea pe scurt a situației;
- b) misiunea companiei;
- c) data la care se prevede trecerea la îndeplinirea noii misiuni;
- d) data și ora la care se prevede cel mai devreme începerea deplasării;
- e) instrucțiuni de coordonare (orice altă informație disponibilă);
- f) data, ora și locul în care se va transmite ordinul de acțiune.

523 Un exemplu de **ordin preliminar**, este prezentat în continuare.

ORDINUL PRELIMINAR nr.1

Referințe:

Ordinul de luptă a comandantului Bg.1I.Mo nr. 2;

Harta 1: 25 000 ediția 1996, Î-41-84-D-c;

Timp folosit: ora locală (G.M.T.+2h).

Organizarea pentru misiune: B.2I.Mo (Cp.1I.Mo, Cp.2I.Mo Cp.3I.Mo, Bt.Ar.120, Pl.Cc, Pl.A.Tc., Pl.Ge., Pl.Trs., Pl.Log.).

1. SITUAȚIA

a) Inamic

Inamicul aerian:

Aviația inamicului probabil va acționa pe direcția Tudorov, Antoni cu misiunea de a lovi principalele obiective ale apărării noastre, elemente de infrastructură, coloane în deplasare, formațiuni de logistică ș.a.. Aviația va acționa în formațiuni de 2-3 avioane la înălțimi medii și joase, folosind la maximum terenul din zonă. Pe timpul acțiunilor de luptă inamicul va folosi pe larg elicopterele de luptă, care vor acționa în formațiuni a câte 2-3 elicoptere în scopul lovirii obiectelor blindate în punctele de sprijin și pe timpul contraatacului.

Inamicul terestru:

B1I.. își va regrupa forțele și în dimineața zilei de 2.03.2008, va trece probabil la ofensivă din contact, de pe aliniamentul localitatea 700 m nord –est cota 157.0 (47 88), marginea de nord pădurea (45 83) cu direcția loviturii principale localitatea Tudorov, localitatea Antoni cu misiunea de a nimici forțele noastre în raionul cu centrul localitatea Antoni și către 12.00 01.03.2008 va încerca să cucerească aliniamentul marginea de nord Florești , 2.km.nord - vest Antoni, ulterior va introduce în luptă rezervele de brigadă încercând să dezvolte ofensiva. Pe timpul ofensivei probabil va adopta următorul dispozitiv de luptă: eșalonul I- *B.13I.*, *B.19I.*, *B.11I.* și eșalonul II.- *B.9Tc.*

b) Forțele proprii

B.1I.Mo va trece începând cu data de 02.03.2008 la apărare din contact cu inamicul în scopul de a reține ofensiva inamicului , de ai produce pierderi maxime , de al reține pe un aliniament favorabil și ulterior începând cu 07.03.2008 va asigura trecerea la contraofensivă cu forțele nou formate, pentru nimicirea inamicului pe teritoriul național și restabilirea către 16.03.2008 a frontierei de stat.

2. MISIUNEA

Cp2 I.Mo trece la apărare din contact cu inamicul, începînd cu 11.30 02.03.2008 în fișia inclusiv cota 157.0 (47 88), exclusiv cota 100,2 (49 87), inclusiv cota 152.3(51 86), inclusiv marginea de vest livada (47 81), în interzicerii ofensivei inamicului pe direcția Tudorov, Sadiș.

3. EXECUȚIA

Înțenția comandantului:

Intenționez:

- să rup lupta, să retrag forțele și ocup un aliniament favorabil;
- să organizez cercetarea;
- să organizez apărarea antiaeriană;
- să formez dispozitivul de apărare;
- să organizez sistemul de foc;
- să amenajez genistic noul raion de apărare;
- să resping ofensiva inamicului;
- să opresc inamicul în fața LDA;
- să executarea contraatacuri pentru nimicirea inamicului pătruns în apărare;
- să sprijin contraatacului eșalonului superior;

Starea finală: inamicul orpit în fața limitei dinainte a apărării.

a. Concepția operațiilor - omis

b. Sarcini subunităților luptătoare.

(1) Pl.1I.Mo - comandant lt.

- se pregătește pentru trecerea la apărare din contact cu inamicul.

(2) Pl.2I.Mo- comandant lt.

- se pregătește pentru trecerea la apărare din contact cu inamicul.

(3) Pl.3I.Mo - comandant lt.

- se pregătește pentru trecerea la apărare din contact cu inamicul.

c) Sarcini subunităților sprijin de luptă

(1) Pl.Ar.Mn – comandant căpitan.....

- se pregătește pentru trecerea la apărare din contact cu inamicul.

(2) Pl.A.Tc. – comandant locotenent

- se pregătește pentru trecerea la apărare din contact cu inamicul.

d. Instrucțiuni de coordonare.

(1) Să se prezinte către 28 09.30 FEB 08 la punctul de comandă a companiei pentru aducerea la cunoștință a ordinului de luptă

4. SPRIJINUL LOGISTIC - omis

5. CONDUCEREA SI COMUNICATIILE - omis

**Comandantul companiei 2 Infanterie Motorizată
Maior V.Șram**

SECȚIUNEA a 4-a

Planul de acțiune (Ordinul de acțiune)

524 Scopul unui plan de acțiune (ordin de acțiune) este de a asigura comandanților subordonați elementele esențiale ale primului plan de acțiune și - atunci când este necesar – modul de îndeplinire a misiunilor; aceste elemente sunt: situația, misiunea, concepția acțiunilor de luptă, intenția comandantului, schema de manevră și efortul principal, misiunile (sarcinile) subunităților subordonate, nevoile de sprijin și întărire, sistemul de conducere și legăturile.

525 Planul de acțiune este un instrument prin intermediul căruia comandantul de companie planifică și conduce nemijlocit acțiunile militare; prin urmare, comandantul de companie inițiază pregătirea unor posibile acțiuni prin elaborarea unui plan de acțiune.

526 Deosebirea esențială între un *plan de acțiune* și un *ordin de acțiune* constă în faptul că, primul statuează principalele prezumții pe care se întemeiază un plan, iar *ora punerii în aplicare nu este inclusă*.

Planul de acțiune devine *ordin de acțiune*, atunci când este determinată ora punerii în aplicare și toate condițiile privind execuția sunt finalizate.

527 Ordinul de acțiune (Ord. acț.) trebuie să conțină acele detalii care sunt strict necesare comandanților subordonați pentru elaborarea propriilor ordine de acțiune, a asigura coordonarea acțiunilor lor, precum și detaliile privind modul în care elementele de sprijin al luptei (sprijin logistic) își îndeplinesc misiunile.

528 Caracteristicile unui ordin de acțiune, bun, sunt:

a) claritatea - reprezintă folosirea unei terminologii militare și a unor expresii care să asigure o exprimare clară, cu același înțeles pentru toți cei care primesc ordinul;

b) detalierea – ordinul trebuie să conțină toate informațiile și instrucțiunile necesare coordonării și executării acțiunilor de luptă;

c) concizia – detaliile ne semnificative trebuie evitate, fără a se renunța la claritate și detaliere;

d) recunoașterea libertății de acțiune a comandanților subordonați- ordinul de acțiune nu trebuie să îngrădească inițiativa comandanților subordonați prin precizarea unor detalii complicate ale execuției, cu excepția situațiilor când acestea sunt necesare pentru asigurarea sincronizării;

e) augmentarea atitudinilor volitive – în interesul simplității și clarității, în ordinul de acțiune se vor evita formulări restrictive în precizarea modului de acțiune al subordonaților;

f) fermitatea – ordinul de acțiune nu va cuprinde expresii care nu precizează clar responsabilitățile (sarcinile); în acest sens, nu se vor folosi expresii de forma “...

încearcă să mențină aliniamentul cucerit” ci “...consolidează și menține aliniamentul cucerit”; de asemenea, se va evita folosirea unor adverbe inutile care să caracterizeze acțiunile (atacă “viguros”, apără “cu tărie”); în ordinul de acțiune se va evita folosirea unui limbaj lipsit de fermitate, vag și ambiguu, care poate exprima indecizia comandantului de companie și induce lipsa de încredere în rîndul subordonaților;

g) oportunitatea – elaborarea și transmiterea ordinului de acțiune trebuie efectuate la timp, asigurînd subordonaților suficient timp pentru planificarea și pregătirea acțiunilor.

529 Ordinul de acțiune se redactează în formatul cu 5 paragrafe, conform precizărilor de la capitolul I, secțiunea a 3-a. Poate avea formă scrisă sau (și) grafică (scheme și tabele); atunci cînd ordinul se întocmește sub formă de schemă, paragrafele 2 (misiunea) și 3, pct. a (concepția acțiunilor) se vor redacta obligatoriu în scris.

530 Schemele sunt reprezentări grafice ale planului (ordinului) de acțiune al comandantului de companie și vizualizează prevederile ordinului scris sau verbal al acestuia.

În situațiile cînd scara hărții pe care comandantul întocmește partea grafică, nu asigură gradul de detaliere necesar reprezentării modului de acțiune al subunităților, se pot întocmi scheme suplimentare care să ofere subordonaților o imagine clară a intenției și concepției comandantului de companie; indiferent de situație, pentru a evita supraîncărcarea schemelor, se vor trece pe acestea numai măsurile grafice de control necesare.

SECȚIUNEA a 5-a **Ordinul fragmentar, de luptă.**

531 În dinamica luptei – atunci cînd situația este frecvent schimbătoare – datorită lipsei acute de timp, ordinul de luptă poate fi redactat într-o formă scurtă gen “Ordin fragmentar (Ord. Frag.)”; el cuprinde toate cele cinci paragrafe ale unui ordin de luptă, redîndu-se însă, numai părțile acestuia care s-au modificat; după fiecare titlu de paragraf se inserează expresia “Nu sunt modificări” – sau după caz – informațiile noi care au apărut în conținutul respectivului paragraf.

532 Comandantul de companie elaborează un ordin fragmentar cînd timpul nu permite redactarea unui ordin de luptă sau atunci cînd trebuie aduse modificări la un ordin de luptă aflat în vigoare.

Ordinul fragmentar al comandantului de companie se elaborează și se transmite, de regulă, verbal; el trebuie să fie emis la timp, scurt, concis și să se bazeze pe intenția și concepția de ducere a acțiunilor de luptă ale comandantului.

ORDIN DE LUPTĂ (O variantă)

533 O variantă a ordinului de luptă este prezentată mai jos.

Nesecret
Ex.nr.1
Cp.2 I.Mo
P.C. cota 168,5
28 09.30 FEB 08

ORDINUL DE LUPTĂ nr.1

Referințe:

Ordinul de luptă a comandantului Bg.1I.Mo nr. 2;

Harta 1: 25 000 ediția 1996, Î-41-84-D-c;

Timp folosit: ora locală (G.M.T.+2h).

Organizarea pentru misiune: B.2I.Mo (Cp.1I.Mo, Cp.2I.Mo Cp.3I.Mo, Bt.Ar.120, Pl.Cc, Pl.A.Tc., Pl.Ge., Pl.Trs., Pl.Log.).

1. SITUAȚIA

b) Inamic

Inamicul aerian:

Aviația inamicului probabil va acționa pe direcția Tudorov, Antoni cu misiunea de a lovi principalele obiective ale apărării noastre, elemente de infrastructură, coloane în deplasare, formațiuni de logistică ș.a.. Aviația va acționa în formațiuni de 2-3 avioane la înălțimi medii și joase, folosind la maximum terenul din zonă. Pe timpul acțiunilor de luptă inamicul va folosi pe larg elicopterele de luptă, care vor acționa în formațiuni a câte 2-3 elicoptere în scopul lovirii obiectelor blindate în punctele de sprijin și pe timpul contraatacului.

Inamicul terestru:

B1I.. își va regrupa forțele și în dimineața zilei de 2.03.2008, va trece probabil la ofensivă din contact, de pe aliniamentul localitatea 700 m nord –est cota 157.0 (47 88), marginea de nord pădurea (45 83) cu direcția loviturii principale localitatea Tudorov, localitatea Antoni cu misiunea de a nimici forțele noastre în raionul cu centrul localitatea Antoni și către 12.00 01.03.2008 va încerca să cucerească aliniamentul marginea de nord Florești , 2.km.nord - vest Antoni, ulterior va introduce în luptă rezervele de brigadă încercând să dezvolte ofensiva. Pe timpul ofensivei probabil va adopta următorul dispozitiv de luptă: eşalonul I- B.13I., B.19I., B.11I. și eşalonul II.- B.9Tc.

b) Forțele proprii

B.1I.Mo va trece începând cu data de 02.03.2008 la apărare din contact cu inamicul în scopul de a reține ofensiva inamicului , de ai produce pierderi maxime , de al reține pe un aliniament favorabil și ulterior începând cu 07.03.2008 va asigura

trecerea la contraofensivă cu forțele nou formate, pentru nimicirea inamicului pe teritoriul național și restabilirea către 16.03.2008 a frontierei de stat.

Intenția eșalonului superior:

- retragerea forțelor și ocuparea unui aliniament favorabil;
- organizarea cercetării;
- organizarea apărării antiaeriene;
- formarea dispozitivului de apărare;
- organizarea sistemului de foc;
- amenajarea genistică a noului raion de apărare;
- respingerea ofensivei inamicului;
- oprirea inamicului în fața LDA;
- executarea contraatacurilor pentru nimicirea inamicului pătruns în apărare;
- sprijinul contraatacului eșalonului superior;

Starea finală: inamicul oprit în fața limitei dinainte a apărării.

Concepția eșalonului superior:

Pentru respingerea ofensivei inamicului B.1I.Mo va trece la apărare din contact cu inamicul pe aliniamentul marginea de sud localitatea Sadiș, marginea de sud livada (48 82) avînd direcția de efort localitatea Tudorov, localitatea Antoni. Dispozitiv de luptă:

- eșalonul I- Cp.2 I.Mo., Cp.1I.Mo.;
- eșalonul II- Cp.3I.Mo.;
- rezervă - Pl3I.Mo/ Cp.3I.Mo.

Lupta se va desfășura în trei etape:

Etapa nr.1 “Ruperea lupte și ocuparea unui aliniament favorabil”.

Etapa începe odată cu primirea ordinului și se finalizează 12.30 28.02.08.

Activități desfășurate:

- ruperea luptei și retragerea pe aliniamentul marginea de sud localitatea Sadiș, marginea de sud livada (48 82);
- realizarea dispozitivului de luptă către 11.30 28.02.2008;
- retragerea subunităților de acoperire și ocuparea locului în dispozitiv;
- organizarea și gătirea sistemului de foc către 12.30 28.02.08;

Manevra: se va executa o manevra dinspre front în adîncime pe direcția Tudorav, Antoni a Cp.2I.Mo, Cp.4I.Mo în scopul scoaterii forțelor de sub lovitură și ocuparea aliniamentului marginea de sud localitatea Sadiș, marginea de sud livada (48 82);

Etapa nr.2 “pregătirea luptei de apărare”.

Etapa începe 12.30 28.02.08. și se finalizează către 05.00 2.03.2008. Activități desfășurate:

- planificarea luptei de apărare;
- organizarea luptei de apărare;
- amenajarea genistică a raioanelor de apărare;

- aprovizionarea subunităților cu materialele necesare;
- restabilirea tehnicii deteriorate;
- completarea cu efectiv;

Manevra: *omis*

Etapa nr.3 “Ducerea luptei de apărare”.

- respingerea atacului aerian al inamicului;
- lovirea inamicului pe baza de plecare la ofensivă;
- lupta de apărare cu inamicul trecut la ofensivă;
- executarea contraatacului cu forțele eșalonului II;
- asigurarea contraofensivei eșalonului superior.

Manevra: Executarea contraatacului cu Cp.3I.Mo de pe aliniamentul marginea de sud-est Antoni, cota 153,0 pe direcția Antoni, localitatea Sadiș, în scopul nimicirii inamicului pătruns în apărare și restabilirea LDA.

c) Subordonări și resubordonări:

Cp.2I.Mo ia în subordine începând cu 11.30 28.02.2008 Pl.1Trg./Bt.Ar.120mm.

2. MISIUNEA

Cp2 I.Mo trece la apărare din contact cu inamicul, începând cu 11.30 02.03.2008 în fișia inclusiv cota 157.0 (47 88), exclusiv cota 100,2 (49 87), inclusiv cota 152.3(51 86), inclusiv marginea de vest livada (47 81), în interzicerii ofensivei inamicului pe direcția Tudorov, Sadiș.

3. EXECUȚIA

Intenția comandantului:

Intenționez:

- să rup lupta, să retrag forțele și ocup un aliniament favorabil;
- să organizez cercetarea;
- să organizez apărarea antiaeriană;
- să formeze dispozitivul de apărare;
- să organizez sistemul de foc;
- să amenajez genistic noul raion de apărare;
- să resping ofensiva inamicului;
- să opresc inamicul în fața LDA;
- să executarea contraatacuri pentru nimicirea inamicului pătruns în apărare;
- să sprijin contraatacului eșalonului superior;

Starea finală: inamicul oprit în fața limitei dinainte a apărării.

a. Concepția operațiilor

Cp2I.Mo. va trece la apărare din contact cu inamicul, în punctul de sprijin cota 157.0 (47 88), cota 100,2 (49 87), cota 152.3(51 86).

Pentru respingerea ofensivei inamicului va adopta următorul dispozitiv de luptă:

Eșalonul nr.1- Pl.2I.Mo,Pl.3I.Mo;

Eșalonul II.- Pl.1I.Mo;

Rezerva: Gr.2I./Pl.1I.

Lupta se va desfășura în trei etape:

Etapa nr.1 “Ruperea lupte și ocuparea unui aliniament favorabil”.

Etapa începe odată cu primirea ordinului și se finalizează 12.30 28.02.08.

Activități desfășurate:

- ruperea lupte și retragerea pe aliniamentul marginea de sud localitatea Sadiș, marginea de sud livada (48 82);
- realizarea dispozitivului de luptă către 11.30 28.02.2008;
- retragerea subunităților de acoperire și ocuparea locului în dispozitiv;
- organizarea și gătirea sistemului de foc către 12.30 28.02.08;

Manevra: se va executa o manevra dinspre front în adâncime pe direcția Tudorav, Antoni în scopul scoaterii forțelor de sub lovitură și ocuparea aliniamentului marginea de sud localitatea Sadiș, marginea de sud livada (48 82);

- Pl.2I.Mo. se va retrage pe direcția livada (48 87), localitatea Sadiș;
- Pl.3I.Mo se va retrage pe direcția pădurea (47 86), livada (46 82);
- Pl.1.I.Mo se va retrage pe direcția raionul de dispunere, localitatea Antoni.

Etapa nr.2 “Pregătirea lupte de apărare”.

Etapa începe 12.30 28.02.08. și se finalizează către 05.00 2.03.2008. Activități desfășurate:

- planificarea lupte de apărare;
- organizarea lupte de apărare;
- amenajarea genistică a raioanelor de apărare;
- aprovizionarea subunităților cu materialele necesare;
- restabilirea tehnicii deteriorate;
- completarea cu efectiv;

Manevra: *omis*

Etapa nr.3 “Ducerea lupte de apărare”.

- protecția antiaeriană a forțelor al inamicului;
- lovirea inamicului pe baza de plecare la ofensivă;
- lupta de apărare cu inamicul trecut la ofensivă;
- executarea contraatacului cu forțele eșalonului II;
- asigurarea contraofensivei eșalonului superior.

Manevra: Executarea contraatacului cu Pl.1I.Mo de pe aliniamentul marginea de est localitatea Sadiș, 1 km.sud cota 128,0(49 85) pe direcția 800 m nord Sadiș, cota 168.5(48 86), în scopul nimicirii inamicului pătruns în apărare și restabilirea LDA.

1) Sprijin de foc

SCOP: de a executa sprijinul direct cu foc al Pl.2I.Mo, Pl.3I.Mo pentru a neutraliza inamicul pe baza de plecare la ofensivă și pe timpul ofensivei

2) Apărare AA

SCOP: - lupta cu inamicul aerian în zona de responsabilitate a Cp.2I.Mo în special cu elicopterele inamicului.

PRIORITATI – cercetarea, descoperirea, combaterea și nimicirea forțelor și mijloacelor inamicului aerian.

3) Informații militare

SCOP: procurarea informațiilor despre inamic pe timpul celor trei fazei ale luptei.

PRIORITATI - acțiunile elementelor de Cc. Div. în zona de spate;
- forțele inamicului de la contact și eșaloanele II ale acestuia;

4) Sprijinul genistic

SCOP – pregătirea punctului de sprijin; sprijinul genistic general pe direcția de apărare.

PRIORITATI- subunitățile din eșalonul I, PC/Cp. și forțele de manevră pe timpul contraatacului.

b. Sarcini subunităților luptătoare.

(1) Pl.1I.Mo - comandant căpitan

- trece la apărarea punctul de sprijin în eșalonul II al batalionului, în raionul marginea de est Antoni, 1 km. sud-vest marginea de sud Antoni, 500m nord-vest marginea de vest Antoni ;
- respinge ofensiva inamicului pe direcția Sadiș -Antoni;
- produce pierderi maxime inamicului pătruns în apărarea batalionului;
- menține punctul de sprijin ocupat.
- pregătește și execută contraatacul de pe aliniamentul marginea de est localitatea Sadiș, 1 km.sud cota 128,0(49 85) pe direcția 800 m nord Sadiș, cota 168.5(48 86), în scopul nimicirii inamicului pătruns în apărare și restabilirea LDA.

(2) Pl.2I.Mo- comandant căpitan

- trece la apărarea punctul de sprijin în eșalonul I al batalionului, în raionul cota 128,0 (49 85), cota 152,3 est 200m, cota 128,0 (49 85) nord 1 km.;
- respinge ofensiva inamicului pe direcția Tudorov-Sadiș;
- produce pierderi maxime inamicului în efectiv și tehnică;
- menține punctul de sprijin ocupat.
- asigură executarea contraatacului de către Cp.1I.Mo de pe aliniamentul marginea de est localitatea Sadiș, 1 km.sud cota 128,0(49 85) pe direcția 800 m nord Sadiș, cota 168.5(48 86).

(3) Pl.3I.Mo - comandant căpitan

- trece la apărarea punctul de sprijin în eșalonul I al batalionului, pe direcția de efort, în raionul 1km. vest localitatea Sadiș, 1km. nord cota 127,0 (46 82), 500m sud cota 153,0 (49 82);
- respinge ofensiva inamicului pe direcția cota 111,7 (44 84), cota 153,0;
- produce pierderi maxime inamicului în efectiv și tehnică;
- menține punctul de sprijin ocupat.
- asigură executarea contraatacului de către B.4I.Mo de pe aliniamentul marginea de sud-est Antoni, cota 153,0 pe direcția Antoni, localitatea Sadiș.

c) Sarcini subunităților sprijin de luptă

(1) Pl.Ar.Mn – comandant căpitan.....

- ocupă către 11.30 28.02.2008 poziția de trageri în raionul 200 m nord- vest localitatea Sadiș;

- lovește inamicul pe baza de plecare la ofensivă;
- interzice atacul inamicului prin focul de baraj fix “Stejar”, “Salcâm”;
- lovește inamicul pătruns în apărarea batalionului prin foc concentrat;
- sprijină prin foc de baraj executarea contraatacului de către eșalonul II.

(2) Pl.A.Tc. – comandant locotenent

- se dispune în raionul 500 m sud-vest cota 161.2;
- pregătește următoarele alinamente antitanc: marginea de sud-est livada (47 82), cota 128.0 (49 85);
- sprijină executarea contraatacului eșalonului II al batalionului de pe aliniamentul 1 km. localitatea Sadiș.

d. Instrucțiuni de coordonare.

(1) Ordinul intră în acțiune la primire;

(2) Ocuparea raionului de apărare de finalizat către 11.30 28.02.2008;

(3) Gătița:

- sistemului de foc 12.30 28.02.2008;
- amenajării genistice I rând - 12.00 29.02.2008;
- amenajării genistice II rând - 01.00 01.03.2008.

(4) Gata pentru luptă 05.00 02.03.2008

(6) Recunoașterea forțelor proprii ce ies din dispozitiv și se reîntorc vizual - o rachetă culoare roșie.

(7) Prezentarea concepției pentru aprobare la 13.00 28.02.2008.

(8) Itinerare de aprovizionare: șoseaua Antoni , marginea vest vița de vie, Sadiș.

(9) Itinerare de evacuare: șoseaua Antoni , marginea vest vița de vie, Sadiș

4. SPRIJINUL LOGISTIC

Sprijinul logistic va fi efectuat de către de către forțele companiei până la punctele de aprovizionare a plutoanelor, la sfârșitul fiecărei zile de luptă. Raioanele de dispunere a formațiunilor de logistică: PAL: – raionul cu centrul 1,5 km. nord-vest localitatea Antoni;

(1) *Transportul* va fi asigurat cu forțele plutonului logistic de la depozitele batalionului spre pantele de aprovizionare a companiilor, pe itinerarul de aprovizionare.

(2) *Aprovizionarea* se va executa de la PAL în seara fiecărei zile.

(3) *Mentenanța*:

Reparația tehnicii deteriorate se va executa în RATD a batalionului. Evacuarea tehnicii se va executa cu forțele plutonului logistic la sfârșitul zilei de luptă pe itinerarul de evacuare.

(4) *Asigurarea medicală*.

Sprijinul medical se va executa în PAR, unde se va acorda primul ajutor medical. Evacuarea bolnavilor și răniților se va executa cu forțele plutonului medical al batalionului din punctele adunare răniți.

(5) Servicii de campanie:

- hrana efectivului se va executa de 3 ori în 24 ore, dintre care 1 masă caldă , seara. Hrana caldă va fi pregătită cu forțele plutonului logistic și adusă la punctele de aprovizionare ale companiilor.

- aprovizionarea cu apă se va face din sursele locale.

- îmbăierea efectivului se va desfășura la sfârșitul săptămânii, la posibilitate, cu forțele plutonului logistic, în raionul logistic.

- servicii funerare:

Materialele destinate pentru servicii funerare se vor afla în raionul logistic.

Militarii decedați vor fi evacuați cu forțele plutonului logistic.

5. CONDUCEREA SI COMUNICATIILE

a. Comandă:

Punctul de comandă a Cp.2 I.Mo se va dispune în raionul cu centrul cota 161.2., în funcțiune de la 10.30 28.02.2007. Locțiitor la comandă locțiitorul comandantului de batalion

b. Comunicațiile:

(1) Până la începutul luptei:

- prin fir;

- prin radio pentru necesități urgente;

(2) Odată cu începerea acțiunilor de luptă - prin toate mijloacele existente.

Comandantul companiei 2 Infanterie Motorizată
Maior **V.Șram**

PARTICULARITĂȚILE LUPTEI ÎN CONDIȚIILE SPECIFICE DE TEREN

Ofensiva în localități (mediul urban)

Ofensiva în localități (mediul urban) pregătită și desfășurată de către compania de infanterie necesită o cunoaștere amănunțită a particularităților și o planificare riguroasă a activităților, pînă la nivelul celei mai mici subunități.

Pe timpul ofensivei, *localitățile mici*, de regulă, se cuceresc din **mișcare printr-o manevră dublu învăluitoare**, iar *cele medii și mari* se **ocolesc** sau *se blochează*.

Cînd localitățile nu se pot elibera prin ofensiva din mișcare se trece *la ofensiva din contact* prin acțiuni frontale combinate cu manevre de învăluire și întoarcere.

Cînd se trece **la ofensiva din contact** companiei i se stabilesc misiune imediată și direcție ulterioară de ofensivă.

Misiunea imediată a companiei constă în cucerirea unei clădiri mari, cu mai multe etaje sau a unui grup de clădiri.

Ulterior compania dezvoltă ofensiva în scopul cuceririi diferitelor obiective importante din adîncimea apărării inamicului.

Obiectivele pentru companie pot fi:

- a) clădiri politico-administrative și militare importante;
- b) stații de cale ferată (metrou);
- c) centrale telefonice sau telegrafice;
- d) stații de radiodifuziune și televiziune;
- e) întreprinderi (secții) industriale.

În localitate compania se poate constitui ca detașament de asalt. În compunerea detașamentului de asalt de valoare companie intră 2-3 grupuri de asalt. Detașamentul de asalt este întărit cu subunități de artilerie și pionieri.

Ofensiva în localitate este precedată, de regulă, de pregătirea de foc; pe timpul cît grupurile de asalt se apropie de punctele de sprijin ale inamicului și creează culoare prin barajele de mine ale acestuia; transportoarele amfibii blindate (mașinile de luptă ale infanteriei, mașinile de luptă ale desantului) acționează în cadrul echipelor de sprijin, nimicind prin foc mijloacele inamicului instalate în clădiri sau între acestea.

Comandantul companiei direcționează efortul pentru cucerirea celor mai importante obiective, sprijină plutoanele (grupele) și dacă este necesar le întărește cu mijloace de foc suplimentare.

Cînd compania acționează ca detașament de asalt, comandantul de companie studiază caracterul apărării inamicului, sistemul de lovire, posibilitățile executării de către inamic a contraatacurilor, organizează detașamentul de asalt și precizează misiunile grupurilor de asalt.

Pe timpul pregătirii de foc artileria execută trageri prin ochire directă asupra inamicului dispus în clădirile ce vor fi atacate și împreună cu aruncătoarele de grenade antiblindate și instalațiile de lansare nimicesc blindatele acestuia; transportoarele amfibii blindate (mașinile de luptă ale infanteriei, MLD) execută foc asupra inamicului dispus înapoia ferestrelor, ambrazurilor și ușilor.

Lunetiștii nimicesc obiectivele importante (observatorii, comandanții, luptătorii agenții de legătură).

Grupurile de asalt acționează sub protecția blindajului și a focului artileriei și cuceresc clădirile; pe măsură apropierea de obiectivul de atac focul se execută, îndeosebi, asupra etajelor superioare ale clădirilor.

Cînd compania nu se constituie în detașament de asalt, acționează de regulă de-a lungul străzilor, aleilor, parcurilor, locurilor virane nimicind inamicul care se apără în acestea sau în clădirile mici, respectiv în cele care nu au fost bine pregătite pentru apărare.

Ofensiva în teren muntos-împădurit

Ofensiva în teren muntos-împădurit este influențată de:

- a) relieful puternic frământat, compartimentat și existența porțiunilor greu accesibile care limitează folosirea tehnicii;
- b) numărul limitat de drumuri, capacitatea lor redusă și greutatea deplasării în afara acestora;
- c) dificultățile apărute în orientare, observare, indicarea obiectivelor și corectarea focului;
- d) existența pericolului surpărilor, avalanșelor și incendiilor;
- e) persistența îndelungată a substanțelor toxice de luptă, în special pe văi;
- f) schimbarea bruscă a condițiilor meteorologice;
- g) dificultățile ce se pot ivi în realizarea conducerii, cooperării și a manevrei;
- h) posibilitățile mărite ale inamicului de a crea baraje, obstacole, ambuscade și pungi de foc.

În teren muntos-împădurit ofensiva se execută, de regulă, din contact nemijlocit cu inamicul, de-a lungul creștelor, văilor, comunicațiilor, platourilor accesibile, a defrișărilor și poienilor, combinînd acțiunile frontale cu cele de învăluire și întoarcere, executate cu detașamentele de întoarcere și forțele aeromobile.

Compania acționează, de regulă, în cadrul eșalonului superior sau uneori independent.

Pregătirea ofensivei se execută după aceleași principii ca în teren obișnuit, însă se acordă atenție deosebită măsurilor pentru:

- a) asigurarea flancurilor și prevenirea surprinderii;

- b) executarea oportună a manevrei;
- c) trecerea rapidă prin baraje și înlăturarea obstacolelor;
- d) lichidarea focarelor de incendii;
- e) executarea continuă a cercetării drumurilor, poienilor și pădurilor.

Pe timpul pregătirii de foc a ofensivei se lovesc obiectivele dispuse pe o adâncime mai mică, îndeosebi prin trageri prin ochire directă, focul concentrându-se asupra obiectivelor dispuse pe înălțimi la toate etajele și neutralizând prin trageri cu aruncătoare, inclusiv mijloacele dispuse în contrapantă.

Inamicul se atacă simultan, cu parte din forțe de front și cu majoritatea executând manevra de învăluire (întoarcere).

Momentul plecării subunităților la atac diferă în funcție de distanța față de inamic, caracterul terenului și posibilitățile de deplasare; pe măsura înaintării se folosesc semnale de recunoaștere reciprocă și de marcarea aliniamentelor ocupate.

Contraatacurile inamicului vor fi respinse de pe loc sau din mișcare.

Compania destinată ca detașament de întoarcere poate îndeplini următoarele misiuni:

a) întoarcerea apărării inamicului și cucerirea unui punct de sprijin din adâncime dispus pe direcția loviturii principale a batalionului;

b) cucerirea unei înălțimi dominante sau a unor obiective importante (nod orografic, pas, chei, defileu) și menținerea pînă la realizarea joncțiunii cu forțele proprii;

c) cucerirea unor lucrări de artă (tuneluri, viaducte, baraje).

Detașamentul de întoarcere începe deplasarea la ora stabilită, în coloană sau în dispozitiv premergător.

După depășirea punctelor de sprijin de pe limita dinainte a apărării, detașamentul de întoarcere se deplasează cu viteza maximă spre obiectiv.

La apropierea de obiectiv, după o scurtă recunoaștere se precizează misiunile și se realizează dispozitivul de luptă.

Pe aliniamentul de atac detașamentul de întoarcere, își constituie dispozitivul de luptă astfel:

a) **gruparea de atac** compusă din majoritatea forțelor și mijloacelor are misiunea să atace prin surprindere inamicul, să cucerească și să consolideze obiectivul, să nu permită retragerea și afluirea subunităților acestuia;

b) **gruparea de sprijin** compusă din mijloace primite ca sprijin și mitralierele sprijină lupta grupării de atac cu foc prin intervale și pe deasupra forțelor proprii, asigură flancurile și intervalele;

c) **eșalonul de transport** –se dispune într-un loc mascat unde își ia măsuri de siguranță apropiată.

După îndeplinirea misiunii și realizarea joncțiunii cu forțele care acționează de front, compania intră în compunerea unității din care face parte.

Ofensiva pe litoral și în deltă

Compania trece la **ofensivă pe litoral și în deltă** în cadrul batalionului, executînd atacul frontal dinspre uscat spre mare cînd inamicul a realizat unul sau mai multe capete de pod și de-a lungul litoralului, cînd acesta se apără cu un flanc sprijinit pe mare.

Cînd ofensiva se duce împotriva inamicului care se apără în capul de pod, misiunea companiei este mai puțin adîncă decît în teren obișnuit.

Compania primește, de regulă, direcție de ofensivă (obiectivul care trebuie ocupat) care vizează lovirea inamicului în flanc și izolarea acestuia de plaja favorabilă debarcării și de navele de sprijin.

În deltă ofensiva se duce cu forțe de valoare variabilă de-a lungul comunicațiilor și grindurilor adiacente, canalelor navigabile și a ramificațiilor laterale ale acestora.

Inamicul pătruns în deltă trebuie izolat de navele de sprijin și aprovizionare, fracționat și nimicit pe părți.

Acțiunile companiei au un pronunțat caracter de independență.

Dispozitivul de luptă se realizează pe direcții; pentru executarea manevrei de forțe și mijloace se folosesc grindurile și potecile, precum și mijloacele de trecere din zonă și cele improvizate.

Compania poate fi destinată ca desant maritim pentru ocuparea și menținerea unui obiectiv, dezorganizarea conducerii și aprovizionării inamicului.

Îmbarcarea și transportul companiei în zona acțiunilor, debarcarea și sprijinul acțiunilor de luptă se execută cu navele militare (civile) și uneori, cu mijloacele de trecere desant ale eșaloanelor superioare.

Ofensiva cu forțarea unui curs de apă (canal)

Cursurile de apă, canalele de aducțiune și de distribuție, instalațiile de pompare, stăvilarele, vanele, digurile constituie obstacole puternice care îngreuiază pregătirea și ducerea luptei ofensive.

Cursurile de apă se forțează din mișcare sau din contact cu inamicul; pentru forțarea cursurilor de apă (canalelor) se folosesc sectoarele cu luncă, cu maluri și drumuri accesibile, care asigură o bună mascare și rapiditate în executarea forțării, precum și acele sectoare unde apărarea inamicului este mai slabă.

Forțarea se consideră începută (ora "C") în momentul în care subunitățile din prima cursă s-au desprins de malul propriu.

Compania forțează cursul de apă (canalul) pe transportoare amfibii blindate (mașini de luptă ale infanteriei, MLD), pe mijloace de trecere desant sau improvizate.

Fiecărei companii i se stabilește un sector propriu de forțare; transportoarele amfibii blindate (mașinile de luptă ale infanteriei) forțează cursul de apă (canalul) în formația în linie cu intervale mărite.

Cînd apărarea antiblindată a inamicului este puternică, iar malurile nu permit intrarea transportoarelor amfibii blindate (mașinilor de luptă ale infanteriei, MLD) la apă, forțarea se execută pe ambarcațiuni sau mijloace improvizate sau procurate din zona de acțiune; în acest scop companiei din forțele de angajare ulterioară i se

stabilește un punct de trecere; transportoarele amfibii blindate (mașinile de luptă) sprijină cu foc de pe malul propriu operația de forțare iar mitralierele execută foc din ambarcațiuni.

Pentru forțarea din mișcare, compania primește un raion de plecare la distanța de 1-3 km de cursul de apă (canal) în cadrul căruia se pregătește tehnica (transportoarele amfibii blindate, mașinile de luptă ale infanteriei, MLD) pentru forțare.

La punctele de forțare compania instalează posturi de observare pentru supravegherea acțiunilor inamicului și apariția minelor plutitoare.

În ordinul de acțiune comandantul companiei precizează:

- a) ultimele informații despre inamic;
- b) misiunea subunităților proprii și a vecinilor pe malul propriu și opus;
- c) locul punctului de trecere;
- d) mijloacele de trecere primite ca întărire;
- e) raionul de plecare la forțare, modul de ieșire la cursul de apă (canal);
- f) modul de trecere subunităților date ca întărire sau sprijin.

Forțarea din contact a cursurilor de apă (canalelor) are loc atunci când cea din mișcare nu a avut succes sau când forțele proprii se află în contact cu inamicul care se apără pe cursul de apă.

Forțarea din contact începe cu pregătirea de foc în cadrul căreia se intensifică tragerile prin ochire directă.

Compania care urmează să forțeze pe transportoarele amfibii blindate (mașini de luptă ale infanteriei, mașini de luptă ale desantului) se dispune în locuri adăpostite și se deplasează spre cursul de apă (canal) pe timpul pregătirii de foc; cele care nu dispun de transportoare amfibii blindate (mașini de luptă ale infanteriei, mașini de luptă ale desantului) forțează pe bărci de asalt și alte mijloace de trecere.

Sub sprijinul de foc al aruncătoarelor și al mijloacelor antiblindate compania forțează cursul de apă, nimicește inamicul din punctul de sprijin (pozițiile de apărare) și de pe direcția de ofensivă și continuă fără oprire atacul în adâncime, folosind manevrele de învăluire.

Transportoarele amfibii blindate se folosesc în mod diferit în funcție de gradul de concentrare a mijloacelor antiblindate ale inamicului din zona punctului de forțare; pe direcțiile pe care acestea au fost neutralizate, forțarea se execută pe transportoare amfibii blindate (mașini de luptă ale infanteriei, mașini de luptă ale desantului), iar pe celelalte direcții pe mijloace de trecere, sub sprijinul de foc al subunităților de pe malul propriu.

Punctul de comandă - observare al companiei se dispune cât mai aproape de cursul de apă și trece pe malul opus odată cu subunitatea.

Comandantul de companie trebuie să ia măsuri pentru a nu permite aglomerarea autovehiculelor la punctul de trecere și să destine mijloace pentru lovirea țintelor aeriene care atacă la înălțimi mici.

Ofensiva pe timp de noapte și în alte condiții de vizibilitate redusă

Ofensiva pe timp de noapte se execută ca o continuare a acțiunilor duse pe timpul zilei sau după o întrerupere a acestora, de regulă, din contact nemijlocit cu inamicul, dar pe timpul dezvoltării ofensivei se poate ataca și din mișcare. În primul caz, pentru realizarea surprinderii, compania poate ataca fără pregătire de foc, fără transportoare amfibii blindate (mașini de luptă ale infanteriei, mașini de luptă ale desantului), respectând cu strictețe măsurile de mascare.

Ofensiva pe timp de noapte se pregătește pe timpul zilei.

În afară de problemele obișnuite la pregătirea ofensivei comandantul companiei este obligat: să fixeze comandanților de plutoane repere vizibile noaptea și azimutul direcțiilor de atac; să stabilească plutonul direcțional; să stabilească modul de iluminare a obiectivelor de atac și de marcarea aliniamentelor pe care au ajuns subunitățile; să comunice semnalele de recunoaștere; să indice locul și modul de marcarea a culoarelor în barajele inamicului; să repartizeze subunităților mijloace de iluminare și semnalizare, precum și cartușele cu glonț trasor.

Ofensiva poate începe, cu sau fără pregătirea de foc; plutonul de aruncătoare în afara misiunilor obișnuite primește și misiuni de iluminare a terenului, de creare a reperelor luminoase, de neutralizare a mijloacelor de iluminare ale inamicului; obiectivele se iluminează astfel încât să nu fie demascate subunitățile proprii și să nu îngreueze folosirea de către acestea a aparatelor de vedere pe timp de noapte.

Plutonul antiblindate mixt neutralizează și nimicește mijloacele de foc ale inamicului executând trageri prin ochire directă.

La ora stabilită, compania de infanterie atacă punctele de sprijin de pluton dispuse pe limita dinainte a apărării inamicului.

Plutoanele înaintează după reperele și azimutul stabilite până la obiectivul de atac, folosind acoperirile din teren; în situația când se iluminează terenul, militarii iau cu repeziciune poziția culcat, după care reiau înaintarea fără zgomot.

În funcție de gradul de neutralizare al apărării inamicului compania poate acționa îmbarcată pe transportoare amfibii blindate sau pe jos.

Pe timpul executării ofensivei în adâncime, compania trebuie să păstreze cu strictețe direcția de ofensivă și să marcheze precis aliniamentele cucerite succesiv.

Pe **timp de vizibilitate redusă** executarea atacurilor realizează surprinderea, evită pierderile inutile, provoacă panică în rîndul inamicului dezorganizat, exploatează succesul, întreține și menține presiunea asupra inamicului. Unele dintre cele mai importante misiuni ale companiei de infanterie au loc pe timp de vizibilitate redusă. Oricînd este posibil, infanteria va folosi condițiile de vizibilitate redusă pentru a executa acțiuni de atac.

În acțiunile desfășurate de compania de infanterie pe timp de noapte și în alte condiții de vizibilitate redusă, se respectă precizările cuprinse în “Manualul plutonului de infanterie”, capitolul VI, secțiunea a 3-a, paragraful 3.5.

Ofensiva pe timp de iarnă (temperaturi scăzute)

Zăpada, gerurile și vânturile puternice influențează acțiunile deoarece:

- a) zăpada căzută în straturi mari îngreunează manevra;
- b) viscolul și gerul îngreunează condițiile de observare și executare a focului;
- c) gerurile mari îngreunează funcționarea normală a armamentului și tehnicii;
- d) solul înghețat influențează amenajarea genistică;
- e) cursurile de apă, mlaștinile înghețate ușurează manevra;
- f) ofensiva se duce frecvent și noaptea datorită timpului de lumină scurt.

Ofensiva pe timp de iarnă se execută, de regulă, din contact nemijlocit cu inamicul. Când terenul, comunicațiile și stratul de zăpadă permit, ofensiva se poate executa și din mișcare.

Dispozitivul de luptă al companiei este mai puțin adânc. Armamentul greu de infanterie este dat în întărire plutoanelor de infanterie.

Pregătirea ofensivei se desfășoară după aceleași principii ca în condiții obișnuite, însă comandantul companiei este obligat să ia măsuri pentru:

- a) amenajarea locurilor de adăpostire și încălzire;
- b) menținerea tehnicii și armamentului în stare de funcționare;
- c) determinarea grosimii zăpezii și stabilirea posibilității de acțiune cu transportoarele amfibii blindate (mașinile de luptă ale infanteriei, mașini de luptă ale desantului);
- d) mascarea, vopsirea tehnicii;
- e) aprovizionarea la timp cu carburanți - lubrifianți;
- f) pregătirea și distribuirea hranei calde.

Ofensiva se duce de-a lungul comunicațiilor și pe direcții puțin înzăpezite.

Pe timpul luptei în adâncimea apărării inamicului compania trebuie să realizeze învăluirea punctelor de sprijin ale inamicului care interzic comunicațiile, defileele și pasurile.

Urmărirea inamicului se execută, de regulă, pe schiuri; în condiții favorabile compania poate acționa pe transportoare amfibii blindate (mașini de luptă ale infanteriei, MLD).

Pe timpul dezghețului comandantul companiei este obligat să prevadă măsuri pentru mărirea capacității de deplasare a tehnicii, organizarea ajutorului ce trebuie să li se acorde pe timpul deplasării și să completeze stocurile de muniție.

Ofensiva în pădure

Pentru pregătirea și ducerea **ofensivei în pădure** comandantul companiei trebuie să țină seama de următorii factori: orientarea, observarea, indicarea obiectivelor și conducerea focului se fac cu mai mare greutate; folosirea TAB, MLI sau MLD în afara drumurilor și defrișărilor este îngreunată și uneori imposibilă; apropierea, desfășurarea în ascuns, amenajarea poziției de plecare la ofensivă și manevra forțelor și mijloacelor companiei sunt favorizate; pădurea asigură condiții optime pentru trai și luptă în condiții de izolare; inamicul are mari posibilități de creare a barajelor, ambuscadelor, pungilor de foc și de executare a focului încrucișat și de flanc, în special în lungul drumurilor, potecilor și defrișărilor; crește pericolul incendiilor; conducerea, cooperarea și manevra tehnicii se realizează greoi; inamicul are posibilități mari de a se dispune mascat (în copaci) și de a executa foc.

De regulă, în pădure, compania execută atacul paralel cu drumurile sau culoarele existente, pe direcțiile indicate prin azimut; în cadrul companiei se organizează observarea circulară, iar pentru siguranța nemijlocită pe timpul apropierii de pădure și pentru protecția poziției de plecare la atac, se trimit cercetași.

O atenție deosebită se acordă nimicirii lunetiștilor, militarilor dispuși în copaci, vânătorilor de blindate și servanților la aruncătoarele de flăcări (de grenade incendiare).

La pregătirea ofensivei în pădure, în afara măsurilor obișnuite comandantul de companie este obligat să:

- a) studieze, pe baza informațiilor primite, caracterul pădurii și particularitățile apărării inamicului;
- b) stabilească azimutul și să urmărească direcția de atac;
- c) destine echipe pentru înlăturarea barajelor (crearea culoarelor) și să stabilească modul de trecere prin acestea;
- d) stabilească semnale de recunoaștere reciprocă și de marcare a aliniamentelor ocupate;
- e) stabilească modul de acțiune în zone incendiate sau în cazul intrării în ambuscadele inamicului.

La începerea atacului se urmărește nimicirea inamicului care se apără pe marginea păduri, ocuparea ieșirilor din pădure precum și nimicirea personalului și mijloacelor de foc care sunt dispuse în acestea.

Pentru nimicirea rezistenței inamicului se folosesc învăluirea, întoarcerea precum și atacul frontal.

Abatizele, obstacolele și alte obstacole, de regulă, se ocolesc, iar dacă acest lucru nu este posibil se execută culoare sau treceri prin ele.

Cînd acțiunile de luptă se desfășoară în condiții de izolare, comandantul de companie, simultan cu conducerea acțiunilor de luptă, ia măsuri pentru pregătirea celor necesare traiului, folosind resursele disponibile.

Toate acțiunile desfășurate în condiții de izolare trebuie să aibă ca rezultat hățuirea inamicului, ori de cîte ori sunt create condiții favorabile.

Ofensiva în teren cu culturi înalte

Ofensiva în teren cu culturi înalte este influențată de următorii factori: caracteristicile terenului; întinderea; înălțimea și densitatea culturilor; posibilitatea de a facilita apariția inundațiilor și incendiilor de mari proporții.

Ofensiva în teren cu culturi înalte se pregătește și se execută, de regulă, după aceleași principii ca și ofensiva în pădure, cu deosebirea că subunitățile pot fi sprijinite nemijlocit de către TAB, MLI sau MLD.

Dispozitivul de luptă se maschează, iar manevra de forțe și mijloace se realizează cu mai multă ușurință; zonele cu culturi înalte îngreunează:

- a) observarea;
- b) orientarea,
- c) indicarea obiectivelor;
- d) corectarea focului;
- e) deplasarea subunităților;
- f) manevra.

Conducerea companiei, orientarea și păstrarea direcției de atac se realizează mai greu când culturile se întind pe suprafețe mari; deplasarea se execută după azimut și repere (copaci izolați, defrișări, cumpene de fântâni); conducerea subunităților se realizează prin semnale acustice și se iau măsuri pentru menținerea legăturii (telefonice sau radio) în cadrul companiei.

Comandantul de companie este obligat ca după nimicirea inamicului și ocuparea obiectivelor de pe marginile porțiunilor de teren cu culturi înalte să ia măsuri pentru continuarea atacului în adâncime; pentru aceasta trimite cercetași în față și pe flancurile subunității, organizează apărarea circulară în scopul evitării surprinderii și descoperă la timp punctele de rezistență în adâncime.

TAB, MLI sau MLD din compunerea companiei de infanterie trebuie să fie asigurate împotriva vânătorilor de blindate ale inamicului.

Pentru oprirea contraatacurilor se pot incendia culturile, ținându-se seama de direcția vântului, pentru a nu periclita personalul și mijlocele proprii.

Pe timpul ducerii luptei în adâncimea dispozitivului inamicului se intensifică acțiunile prin surprindere și de la distanțe mici, folosindu-se grenadele de mână și lupta corp la corp, concomitent cu luarea măsurilor de stingere a incendiilor în suprafețele care afectează acțiunile forțelor proprii.

Ofensiva companiei ca forță aeromobilă

Compania de infanterie poate acționa pe timp limitat, ca forță aeromobilă în dispozitivul inamicului în scopul asigurării unui ritm rapid al forțelor proprii aflate în ofensivă, prin:

- a) participarea la nimicirea în timp scurt a forțelor inamicului din adâncime, în cooperare cu subunitățile care acționează de front;
- b) ocuparea unui obiectiv important sau a unor forme dominante de teren și menținerea acestora până la sosirea forțelor proprii;

- c) sprijinirea forțării din mișcare a unui curs de apă și realizarea unui cap de pod;
- d) executarea unui raid.

Compania de infanterie destinată ca forță aeromobilă acționează de regulă, în cadrul batalionului sau independent.

Compania se transportă în adâncimea dispozitivului inamicului cu elicoptere, într-o singură cursă și ajunge la sol prin debarcare din mijloacele de transport.

Desantarea aeriană prin debarcare a companiei trebuie astfel pregătită și executată încât să asigure acesteia posibilitatea intrării în luptă în mod organizat, în timp scurt și cu întreaga putere de luptă.

Organizarea desantării aeriene prin debarcare cuprinde:

- a) pregătirea companiei în vederea desantării;
- b) deplasarea la elicoptere, îmbarcarea personalului, încărcarea armamentului și munițiilor;
- c) transportul companiei pe calea aerului;
- d) debarcarea personalului, descărcarea armamentului, munițiilor și materialelor în raionul dinainte stabilit;
- e) darea misiunilor de luptă, organizarea cooperării și realizarea legăturii cu forțele de rezistență.

Apărarea în localități (mediul urban)

Localitățile, dispunând de construcții simple sau cu multe etaje, din diferite materiale de construcții rezistente (unele cu lucrări subterane), se pregătesc (adaptează) ca lucrări de fortificații, completate cu baraje explozive și neexplozive, astfel încât să permită organizarea unei apărări ferme, capabilă să reziste timp îndelungat acțiunilor inamicului. Localitățile (orașele, comunele, satele), întreprinderile și celelalte unități economice-sociale, constituie un factor esențial în îndeplinirea misiunilor de către forțele trecute la apărare, (detalii privind factorii care trebuie luați în considerare pentru organizarea apărării în localitate (mediul urban) sunt prezentate în “Manualul plutonului de infanterie”, capitolul VII, secțiunea a 3-a, paragraful 3.1).

Compania de infanterie apără un punct de sprijin care reprezintă de regulă, o clădire mai mare sau un grup de clădiri, un parc, un loc viran, o intersecție de străzi, o parte dintr-o intersecție, o parte dintr-o zonă (platformă) industrială. Compania poate fi întărită cu 1 grupă pionieri, 1 grupă aruncătoare de flăcări.

După ce comandantului de companie i se atribuie o clădire sau un grup de clădiri pentru apărare, execută următoarele activități:

- a) ia măsuri pentru amenajarea clădirii (clădirilor) și pentru apărarea circulară;
- b) organizează observarea și sistemul de foc, punând accent pe focul încrucișat executat de-a lungul străzilor, focul etajat, focul pumnal și pe folosirea grenadelor defensive și antiblindate;

c) creează în clădire rezerve de muniții (îndeosebi de grenade defensive și antiblindate), alimente, materiale sanitare și apă potabilă, precum și de materiale de stins incendii;

d) pregătește 1-3 amplasamente de tragere pentru fiecare mijloc de foc și căi ascunse pentru executarea manevrei TAB (MLI, MLD) prin curți, spărturi în zidurile împrejmuitoare și în pereții clădirilor pentru executarea focului;

e) stabilește măsuri concrete pentru stingerea incendiilor provocate de inamic în clădiri sau în afara lor;

f) asigură TAB (MLI, MLD) împotriva acțiunii vânătorilor de blindate;

g) stabilește măsuri concrete pentru conducerea focului și a echipelor.

Amenajarea clădirii pentru apărare constă în consolidarea pereților, planșeelor, blocarea ferestrelor și ușilor cu cărămizi sau saci cu nisip (pământ), crearea de creneluri și ambrazuri pentru mijloacele de foc, executarea de spărturi în ziduri și în planșee pentru observare și legătură între etaje, amenajarea a 2-3 ieșiri, precum și a demisolurilor rezistente ca adăposturi, minarea intrărilor, interioarelor clădirii, obiectelor din jurul acesteia, din curți și grădini, blocarea (minarea) gurilor de canal, pregătirea teraselor (acoperișurilor) pentru lupta antidesant.

Pentru stingerea incendiilor se pregătesc cângi, răngi, găleți și alte unelte; clădirea se curăță de obiectele ușor inflamabile, pardoselile se acoperă cu nisip și se creează rezerve de apă și de nisip.

Clădirile incluse în punctul de sprijin al companiei trebuie să aibă legătură de foc între ele și să fie unite printr-un șanț de comunicație.

Căile de acces se acoperă cu baraje; în intervalele dintre subunități se construiesc baraje antiblindate și antiinfanterie.

Sistemul de foc trebuie organizat pe etaje, astfel încât toate căile de acces spre punctul de sprijin să fie observate și bătute cu foc de flanc și încrucișat. La etajele superioare se instalează observatori.

Inamicul pătruns în clădiri se nimicește cu foc executat la distanță apropiată, cu mijloace explozive, grenade de mână, prin luptă corp la corp și prin acțiunea minelor cursă; lupta se duce pentru menținerea fiecărui etaj și a fiecărei încăperi.

Blindatele inamicului se nimicesc cu focul mijloacelor antiblindate și îndeosebi prin acțiunea militarilor pregătiți special.

Când compania de infanterie a fost izolată de forțele proprii, comandantul acesteia trebuie să organizeze și să ducă lupta în încercuire, menținând cu dârzenie clădirea pregătită pentru apărare; pentru revenirea la forțele proprii va folosi cu precădere rețeaua subterană de canalizare, desprinzându-se de inamic la ordinul comandantului de batalion.

Apărarea în teren muntos – împădurit

Apărarea în teren muntos-împădurit este recomandată atunci când se dispune de forțe puține și îndeosebi pentru ducerea luptei în condiții de izolare.

Compania de infanterie poate organiza un punct de sprijin în cadrul batalionului, precum și independent pentru apărarea unui flanc descoperit, a unui obiectiv important sau pentru a face siguranța intervalului dintre subunități.

Punctul de sprijin se organizează pe înălțimi, pe pantele munților, la intrarea în trecători (pasuri) și pe înălțimile care le domină în așa fel încât drumurile, potecile și locurile înguste să fie bătute cu foc de flanc, încrucișat și pumnal.

La pregătirea apărării este necesar să se țină seama de posibilitatea schimbării bruște a condițiilor meteorologice, de alunecările de teren ce se pot ivi în urma întrebuițării de către inamic a armei nucleare, precum și de posibilitatea inundării albiilor râurilor secate, a văilor și râpelor pe timpul ploilor și al topirii zăpezii, ruperii barajelor (zăgazurilor) din amonte.

Pe lângă activitățile prevăzute la pregătirea apărării în teren obișnuit, comandantul de companie trebuie să:

- a) studieze amănunțit căile de apropiere a inamicului de poziția de apărare, să organizeze observarea și acoperirea lor cu foc de flanc și încrucișat;
- b) creeze pe poziții un stoc mărit de muniții și în special de grenade de mână;
- c) prevadă măsuri pentru interzicerea pătrunderii (infiltrării) și a manevrelor de forțe și mijloace ale inamicului.

Când acționează în condiții de izolare se iau măsuri de pregătire a traiului, folosind posibilitățile din zonă, concomitent cu pregătirea și ducerea acțiunilor de luptă.

La organizarea sistemului de foc comandantul companiei de infanterie este obligat să:

- a) pregătească focul etajat, de flanc, pumnal și încrucișat în așa fel încât să nu existe spații nebătute cu foc în fața limitei dinainte, la flancuri, precum și în adâncime;
- b) organizeze focul plutoanelor pentru a se sprijini reciproc;
- c) folosească îndeosebi grenadele de mână pentru nimicirea personalului inamicului;
- d) combine judicios sistemul de foc cu barajele și obstacolele de toate categoriile;
- e) stabilească raionul pozițiilor de tragere ale plutoanelor de aruncătoare și antiblindate.

Particularitățile amenajării genistice a punctului de sprijin sunt următoarele:

a) pozițiile de tragere ale mijloacelor de foc, tranșeele și șanțurile de comunicație se sapă ținându-se seama de condițiile de teren, unele dintre ele fiind cu profil tip semiîngropat sau în umplutură;

b) pentru executarea și consolidarea lucrărilor se folosesc pe scară largă materiale rezistente în zonă; lucrările genistice pot fi pe unele porțiuni acoperite, căptușite cu material lemnos și amenajate cu creneluri; bucățile de stînci și pietrele

mari folosite la executarea lucrărilor în umplutură și semi-umplutură se pun în straturi alternante cu pământ, mușchi, brazde, saci umpluți cu nisip sau cu pământ, după care se acoperă cu un strat de pământ;

c) lucrările genistice se maschează minuțios pentru a nu fi observate de cercetarea aeriană și terestră a inamicului;

d) în fața punctului de sprijin și la flancuri se instalează și amenajează obstacole, abatize, capcane, avalanșe și alte baraje care se apără cu focul încrucișat al armamentului;

e) pentru protecția împotriva armelor de distrugere în masă și a sistemelor incendiare se amenajează tunelurile, peșterile și adăposturile existente;

f) podurile, lucrările de artă importante și porțiunile de drum care constituie puncte obligate de trecere se pregătesc pentru distrugere;

g) peste râurile de munte, defileurile înguste, văile adânci din adâncimea apărării se construiesc din timp punți și poduri suspendate, precum și funiculare.

Atacul inamicului trebuie respins cu hotărîre. Comandantul de companie este obligat să folosească cu pricepere forțele și mijloacele de foc de care dispune, adoptînd cu precădere procedee de luptă care asigură succesul apărării în munte, astfel:

a) blocarea inamicului în locurile obligate de trecere prin declanșarea avalanșelor pregătite din timp, concomitent cu executarea focului de la mică distanță și prin surprindere;

b) nimicirea inamicului în fața limitei dinainte a apărării, precum și atragerea lui în punji de foc, baraje genistice, capcane; declanșarea de viituri asupra inamicului prins pe vale, prin deschiderea barajelor sau folosirea apei colectate în bazine naturale, la originea văilor, în perioade de dezgheț sau în urma ploilor abundente;

c) producerea de pierderi și de panică în rîndul inamicului prin abatize pregătite în locuri ce nu pot fi varientate, concomitent cu nimicirea lui în ambuscade pregătite din timp și declanșate prin surprindere;

d) pătrunderea (infiltrarea) pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă în spatele bazei de plecare la ofensivă a inamicului și nimicirea (distrugerea) unor obiective importante (puncte de comandă, depozite de muniție, carburanți - lubrifianți, alimente și echipament, mijloace de atac nuclear ale acestuia);

e) executarea de contraatacuri prin surprindere atît în interiorul cît și în fața punctului de sprijin, în flancul și spatele inamicului, de pe înălțimi către vale și în condiții meteorologice grele;

f) surparea peșterilor și a altor adăposturi naturale după ocuparea lor de către inamic.

Cînd compania de infanterie acționează independent, la mare depărtare de celelalte subunități ale batalionului și nu mai are legătură cu acestea, pregătește traiul și duce lupta cu dîrzenie și fermitate în condiții de izolare, urmărind ori de cîte ori are posibilitatea să ducă acțiuni de hărțuire și uzură permanentă a inamicului.

În astfel de condiții, comandantul de companie trebuie să:

a) stabilească în funcție de nevoi, militarii care se vor ocupa de procurarea apei și a alimentelor;

b) pregătească și să ocupe o porțiune de teren greu accesibil, bine mascat, ca bază pentru executarea de lovituri prin surprindere, în spatele dispozitivului inamicului și pentru deplasarea în ascuns la forțele proprii;

c) stabilească un plan de acțiune adaptat la situația concretă, pe baza căruia să desfășoare un program de pregătire a militarilor din subordine și de folosire rațională a muniției, hranei și celorlalte materiale necesare luptei și traiului;

d) ia măsuri pentru restabilirea legăturii cu eșalonul superior sau alte subunități aflate în apropiere, să raporteze situația companiei și în funcție de dispozițiunile primite, să organizeze activitatea acesteia.

În teren muntos-împădurit, compania de infanterie apără un punct de sprijin pentru a interzice un drum, un culoar, o poiană, precum și direcții pe care pot înainta tancurile și infanteria inamicului; acestea se interzic cu focul întregului armament, îndeosebi cel antiblindate și prin baraje; ieșirile din terenul muntos-împădurit trebuie folosite pentru executarea focului de flanc, încrucișat și pumnal.

În lungul drumurilor, potecilor și culoarelor se execută abatize și baraje antiblindate și antiinfanterie, se pregătesc ambuscade, cîmpuri de mine, capcane care se flanchează cu focul mitralierelor și AG 9.

Lupta în teren muntos-împădurit se duce la mică distanță; se folosesc pe scară largă ambuscadele și contraatacurile cu subunități mici, focul pumnal și focul executat din copaci, precum și lupta corp la corp.

Elementele de cercetare ale inamicului se nimicesc cu focul concentrat al mitralierelor de pe TAB (MLI, MLD), pregătit în afara terenului împădurit și cu focul altor mijloace în momentul în care acestea au pătruns în terenul muntos-împădurit și se infiltrează în adîncimea apărării.

Incendiile produse pe timpul luptei se sting cu mijloacele din dotare sau cu cele procurate în zonă; raioanele incendiate se izolează de către plutoane.

Apărarea pe litoral și în deltă

Apărarea pe litoral și în deltă se execută în scopul nimicirii, capturării sau respingerii desantului maritim și aerian al inamicului, grupurilor de cercetare-diversiune, teroriste și a altor forțe debarcate și menținerii poziției încredințate.

Succesul acțiunilor de luptă se obține prin: cunoașterea permanentă a situației inamicului; descoperirea din timp a pregătirii locului pentru debarcare; nimicirea sau neutralizarea cercetării inamicului pe timpul apropierei de litoral și debarcării; organizarea sistemului de foc și combinarea lui cu sistemul de baraje din apă ori de pe uscat; realizarea măsurilor de mascare; folosirea cu iscusință a terenului și amenajarea genistică a acestuia; organizarea și menținerea unei cooperări neîntrerupte între echipe, cu subunități ale infanteriei marine, cu scafandri de luptă; nimicirea prin foc și contraatac a inamicului debarcat; conducerea fermă și neîntreruptă a companiei.

Compania de infanterie duce acțiuni de apărare, de regulă, în cadrul batalionului iar uneori și independent sau izolat.

Limita dinainte a apărării se alege, pe cât posibil, de-a lungul țărmului, cât mai aproape de malul apei; în sectoarele cu plaje întinse, aceasta se retrage pe un aliniament favorabil, iar pe malul apei se trimite siguranța de luptă.

Dezvoltarea de front și în adâncime a punctului de sprijin este mai mare decât în teren obișnuit; aceasta se stabilește în funcție de configurația și importanța plajei, terenului, existența clădirilor, posibilitățile inamicului de a debarca cu forțe numeroase, existența grindurilor și ostroavelor în deltă, intrărilor pe fluviu (canal navigabil).

La apropierea desantului maritim al inamicului de litoral plutoanele ocupă punctele de sprijin pregătite din timp.

Pe măsura apropierii desantului, se execută trageri cu întregul armament, lovindu-se mijloacele de debarcare și blindatele amfibii.

Dacă inamicul a reușit să debarce pe litoral (în deltă), compania concentrează focul asupra forțelor debarcate; acțiunile de luptă se continuă potrivit prevederilor de la “apărarea pe poziții”.

Apărarea pe un curs de apă (canal)

Apărarea cursului de apă și canalului magistral se organizează de regulă, pe malul propriu; când este necesar să se mențină un cap de pod pe malul opus, apărarea se organizează pe ambele maluri; compania care acționează în capul de pod, pregătește punctul de sprijin pe unul din cele două maluri.

Pe porțiunile unde malul propriu este dominant, limita dinainte a apărării se fixează cât mai aproape de malul apei, iar pe cele dominate se retrage mai în adâncime, pe un aliniament favorabil (lăsându-se pe malul propriu elemente de siguranță), care să permită menținerea cursului de apă sub bătaia focului armamentului de infanterie.

Pentru organizarea apărării pe un curs de apă, comandantul de companie este obligat:

- a) să studieze panta, traseul malurilor, caracteristicile cursului de apă (lățimea, adâncimea, viteza curentului, vadurile, natura fundului acestuia);
- b) să organizeze observarea vadurilor, trecerilor și a altor locuri favorabile care pot fi folosite de către inamic pentru trecere și să destine mijloace de foc pentru apărarea acestora;
- c) să pregătească sistemul de foc care să asigure executarea focului concentrat și razant la suprafața apei, în porțiunile favorabile trecerii inamicului;
- d) să stabilească pozițiile de tragere ale TAB (MLI, MLD) pe direcția probabilă de forțare a inamicului cu mijloace de trecere autopropulsate;
- e) să ia măsuri pentru adunarea mijloacelor de trecere locale pe malul propriu, să le pună sub pază.

Compania de infanterie organizează apărarea, de regulă, în cadrul batalionului, dar în unele situații poate acționa și independent, organizând apărarea unei treceri

permanente peste cursul de apă sau ca element de siguranță pe mal pentru forțele care se apără cu limita dinainte a apărării mai în adâncime.

Pe timpul apropierei inamicului pe căile de acces spre cursul de apă, mitralierele deschid focul concentrat la distanța bății efficace, cu scopul de a-i produce pierderi, a-i încetini deplasarea și a-l forța să se desfășoare prematur.

Elementele de cercetare și grupurile mici ale inamicului care se apropie de cursul de apă sunt nimicite cu focul armamentului de serviciu din pozițiile de tragere vremelnice sau de rezervă.

Cînd inamicul a început forțarea cursului de apă, compania trebuie să-l nimicească cu focul întregului armament, din poziții de tragere de bază, interzicîndu-i debarcarea pe malul propriu; inamicul care a trecut este nimicit cu focul concentrat al tuturor armelor.

La organizarea sistemului de foc trebuie să se țină seama de următoarele:

a) cîmpul de observare și de tragere este limitat de malurile canalelor și digurilor, ceea ce favorizează apropierea inamicului neobservat și fără a putea fi bătut cu foc;

b) se impune organizarea unei observări minuțioase din puncte favorabile dispuse pe înălțimi, în copaci, clădiri, coșuri de fabrică;

c) barajul general este fracționat în raport cu orientarea canalelor și digurilor;

d) unele lucrări de irigații pot fi folosite ca poziții de tragere pentru o parte din mijloacele de foc;

e) focurile concentrate se pregătesc și se execută îndeosebi la punctele obligate de trecere peste canalele largi.

La amenajarea genistică a punctului de sprijin trebuie să se țină seama de existența și orientarea jgheaburilor, conductelor și adîncimea la care se află pînza de apă freatică.

Apărarea pe timp de noapte în alte condiții de vizibilitate redusă

În orice situație apărarea trebuie să fie pregătită pentru lupta pe timp de noapte.

La organizarea apărării pe timp de noapte comandantul de companie trebuie să țină seama de faptul că:

a) observarea terenului, descoperirea și indicarea obiectivelor sunt îngreuiate;

b) se reduce eficacitatea focului tuturor categoriilor de armament;

c) orientarea, conducerea echipelor și a focului, menținerea legăturii, executarea lucrărilor genistice, aprovizionările de orice fel se realizează cu mai multă greutate, întunericul și alte condiții de vizibilitate redusă favorizînd apropierea în ascuns a inamicului și măresc pericolul de infiltrare a acestuia prin intervale.

Mijloacele de foc de serviciu deschid focul din proprie inițiativă sau la ordin, în momentul cînd inamicul a trecut la atac.

Grupurile mici ale inamicului se nimicesc de către mijloacele de foc de serviciu și cele dispuse în poziții de tragere vremelnice.

Forțele principale ale inamicului se resping cu foc executat prin surprindere cu toate categoriile de armament; atenție deosebită se acordă apărării căilor favorabile apropierei inamicului, în special a blindatelor; inamicul pătruns în punctul de sprijin este nimicit prin foc și contraatac.

Contraatacul se execută prin surprindere, de regulă fără pregătire de foc; în pregătirea acestuia, atenție deosebită se acordă organizării deplasării, iluminării terenului, iar pe timpul executării, ieșirii forțelor pe aliniamentul ordonat, menținerii direcției de contraatac și cooperării.

Mijloacele de foc dispuse în poziții de tragere vremelnice trec în ascuns pe pozițiile de bază înainte de a se lumina, de regulă, la ore diferite de la o zi la alta.

Încă de pe timp de zi comandantul de companie, ia următoarele măsuri:

- a) organizează observarea câmpului de luptă ;
- b) indică locul de dispunere a observatorilor, pîndelor și misiunile acestora;
- c) organizează sistemul de foc,
- d) organizează pregătirea armamentului pentru trageri pe timp de noapte (stabilirea înălțătoarelor, a azimutului);
- e) organizează pregătirea aparatelor de vedere pe timp de noapte și a mijloacele de iluminare și precizează modul de folosire a acestora;
- f) stabilește mijloacele de foc de serviciu și locul unde să fie amplasate;
- g) precizează sectoarele și porțiunile de teren, din față și de la flancuri, unde să se pregătească direcții (sectoare) suplimentare de tragere;
- h) ia măsuri pentru respectarea cu strictețe a mascării și interzice producerea de zgomote.

La căderea întunericului, militarii de pe limita dinainte a apărării trebuie să fie gata de luptă, iar mijloacele de foc de serviciu să ocupe pozițiile de tragere vremelnice.

În față și la flancurile descoperite se trimit posturi de observare-ascultare (pînde), care se instalează de regulă, în apropierea barajelor și au misiunea să descopere și să semnaleze încercările inamicului de a ataca prin surprindere.

În zorii zilei, mijloacele de foc care au fost dispuse în poziții de tragere vremelnice sau de rezervă, precum și militarii din posturile de observare-ascultare, pîndă, patrule revin în ascuns pe pozițiile de tragere de bază.

Apărarea pe timp de iarnă (temperaturi scăzute)

Schimbarea bruscă a temperaturii și grosimii stratului de zăpadă, existența gheții și poleiului pe drumuri (poteci), iar în munți și pe pantele stîncose, precum și căderea precipitațiilor diferite (ninsoare, lapoviță, ploaie) au o mare influență asupra militarilor, funcționării armamentului și motoarelor, precum și asupra pregătirii și ducerii acțiunilor, îngreunînd traiul și lupta subunităților.

Limita dinainte a apărării se alege de regulă, înapoia obstacolelor greu accesibile pentru blindatele și infanteria inamicului (rîpe, cursuri de apă și lacuri cu maluri abrupte, mlaștini); pe drumurile și căile de acces către acestea se instalează cîmpuri de mine antiblindate și alte baraje genistice.

Atenție deosebită se acordă; măsurilor de prevenire a degerării personalului și avariilor la TAB (MLI, MLD), prin înghețarea apei în sistemul de răcire; înlocuirii periodice a militarilor care se găsesc pe poziție, în misiuni de cercetare și siguranță; asigurării la timp a personalului cu îmbrăcăminte caldă, costume de mascare, hrană caldă, ceai și dispunerea în adăposturi.

Comandantul de companie trebuie să asigure:

a) funcționarea permanentă a armamentului, tehnicii militare și mijloacelor de protecție;

b) posibilitatea de a folosi în orice moment lucrările de apărare, prin curățirea de zăpadă a tranșeei, șanțurilor de comunicație, pozițiilor de tragere ale armamentului, a crenelurilor (ambrazurilor) și vizoarelor din pereții laterali ai TAB (MLI, MLD);

c) consolidarea taluzurilor șanțurilor de comunicație și scurgerea apei pe timpul dezghețului;

d) realizarea observării circulare pentru a nu permite infiltrarea elementelor de cercetare și a detașamentelor de întoarcere pe schiuri ale inamicului;

e) acordarea primului ajutor și evacuarea răniților în timp scurt;

f) executarea unui control riguros asupra îndeplinirii serviciului pe poziții (îndeosebi noaptea, pe viscol și ninsoare abundentă) și asigurarea încălzirii periodice a militarilor;

g) amenajarea adăpostului pentru încălzire și luarea măsurilor pentru prevenirea incendiilor în acestea.

Mascarea se realizează prin folosirea costumelor de mascare de iarnă, acoperirea cu zăpadă a urmelor rămase de la trageri, a pîrtilor nou deschise.

Șanțurile de tragere și celelalte lucrări, dacă stratul de zăpadă este mic se sapă în pământ și se maschează cu zăpadă, dacă stratul de zăpadă este mare se execută în zăpadă.

Pentru menținerea stabilității apărării, în caz de dezgheț se execută șanțuri pentru scurgerea apei și gropi colectoare în lucrările inundabile, se consolidează taluzurile tranșeei și șanțurile de comunicație, TAB (MLI, MLD) se dispun pe podine, se protejează armamentul și tehnica militară împotriva apei și a noroiului.

Apărarea în pădure

Terenul împădurit oferă posibilități multiple companiei de infanterie pentru pregătirea unei apărări puternice, cu forțe și mijloace puține, precum și pentru organizarea traiului și a luptei în condiții de izolare pe o durată mare de timp.

În pădure compania de infanterie apără un punct de sprijin pentru a interzice de regulă, un drum, culoar sau poiană, precum și alte direcții pe unde pot înainta blindatele și infanteria inamicului; acestea se interzic cu focul întregului armament, îndeosebi cel antiblindate; ieșirile din pădure trebuie folosite pentru executarea focului de flanc și încrucișat.

În lungul drumurilor, potecilor și culoarelor se execută abatize și baraje antiblindate și antiinfanterie, se pregătesc ambuscade, cîmpuri de mine și capcane.

TAB, MLI sau MLD care acționează în dispozitivul de luptă al companiei se folosesc pentru executarea tragerilor prin ochire directă la distanța eficace din poziții pregătite din timp. Amplasamentele de tragere ale acestora se apără cu foc de infanterie și cu diferite tipuri de baraje.

Pe timpul ducerii luptei de apărare în pădure, compania de infanterie, de regulă, acționează în cadrul batalionului, iar în unele situații poate desfășura acțiuni de luptă independent sau izolat; în aceste situații comandantul de companie este obligat:

- a) să organizeze observarea și apărarea circulară;
- b) să organizeze sistemul de foc combinat cu baraje și obstacole în funcție de particularitățile terenului, astfel încât acestea să fie flancate cu foc;
- c) să curețe terenul pentru a îmbunătăți condițiile de observare și de executare a focului în fața poziției de apărare a companiei, fără a dăuna mascării;
- d) să ia măsuri împotriva incendiilor.

Limita dinainte a apărării companiei de infanterie, când apărarea se organizează pe marginea pădurii, este retrasă în interior sau dispusă și organizată în fața acesteia la 200-300 m. Pe marginea pădurii se trimite siguranța nemijlocită și se organizează poziții de tragere vremelnice pentru armamentul principal.

Lupta în pădure se duce la mică distanță, folosind pe scară largă acțiuni tip ambuscadă și contraatacuri cu subunități mici (grupe).

Elementele de cercetare ale inamicului se nimicesc cu focul armamentului greu de infanterie, al TAB, MLI sau MLD dispuse pe marginea pădurii, precum și cu focul armamentului individual.

Incendiile produse pe timpul luptei de apărare în pădure de către compania de infanterie, se sting cu mijloacele la dispoziție sau cu cele existente în zonă.

Apărarea în teren cu culturi înalte

De regulă, terenurile cu culturi înalte oferă condiții avantajoase pentru mascarea militarilor și tehnicii de luptă, executarea în ascuns a manevrei de forțe și mijloace, realizarea surprinderii de către atacator cât și de către apărător, favorizează atragerea și nimicirea inamicului în pungile de foc.

Inamicul pătruns în adâncimea apărării se nimicește prin contraatacuri date cu subunități mici în spatele acestuia, în scurt, violent și prin surprindere.

Pentru executarea pozițiilor de tragere și de apărare precum și pentru manevra de forțe și mijloace compania execută: defrișări în limitele strict necesare; în fața limitei dinainte a apărării pe o adâncime de 300-400 m se defrișează culturile pentru realizarea barajului general; pe direcțiile probabile de înaintare a inamicului compania creează culoare oblice pentru executarea focului de flanc.

Pentru a nu permite inamicului să se infiltreze prin surprindere în punctul de sprijin al companiei, când se dispune de timpul necesar se execută defrișări la flancuri (în intervale) și în spatele dispozitivului de luptă; defrișările trebuie să favorizeze surprinderea cu foc a inamicului și să nu demaște dispozitivul propriu.

În orice situație comandantul de companie va lua măsuri de stingere a incendiilor, îndeosebi toamna când culturile sunt uscate (ușor inflamabile).

Organizarea și executarea în amănunt a observării asigură evitarea surprinderii forțelor proprii de către inamic.


De regulă, observatorii se pot dispune în copaci, mascați pe înălțimi de unde pot semnala apariția inamicului de la distanță mare; pe direcția observatorilor este interzisă executarea focului, iar pentru transmiterea oportună a informațiilor se stabilesc semnale.


Pentru executarea sistemului de foc al companiei se pregătesc mai multe poziții de tragere, îndeosebi vremelnice și de rezervă pentru TAB, MLI sau MLD mitraliere, armament de artilerie, antiblindate și șanțuri de comunicație pentru schimbarea pozițiilor.

Inamicul se nimicește pe căile de apropiere și infiltrare, cu focul întregului armament al companiei, mijloacele blindate ale inamicului se nimicesc cu armamentul antiblindate din înzestrarea companiei, dar mai cu seamă prin acțiunea militarilor pregătiți special în acest scop.


Inamicul pătruns în punctul de sprijin de companie se nimicește prin focul concentrat, executat prin surprindere, la distanța apropiată, prin folosirea frecventă a grenadelor de mână și prin lupta corp la corp.

MODELE DE SCHEME.
Dispozitivul de luptă a companiei de infanterie în apărare






Dispozitiv de staționare a companiei infanterie



Dispozitiv de marș



Amenajarea genistică a punctului de sprijin al Cp.I.Mo

